トラブルシューティングを行う

XCP

NetApp
December 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-troubleshoot-xcp-nfs.html on December 21, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラブルシューティングを行う 1
XCP NFS エラーのトラブルシューティング 1
XCP SMB エラーのトラブルシューティング 3
XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング 4

トラブルシューティングを行う

XCP NFS エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

XCP 問題の略	解決策
`XCP ： error ：` root として実行する必要があります	root ユーザとして XCP コマンドを実行します
xCP ：エラー : ライセンスファイル /opt/NetApp/xFiles/XCP / ライセンスが見つかりません。	からライセンスをダウンロードします "XCP サイト" をクリックして '/opt/NetApp/xFiles/XCP にコピーし 'XCP activate コマンドを実行してアクティブにします
`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
`XCP : error: ライセンスが読み取り不能です	ライセンスファイルが破損している可能性があります。から新しい XCP ライセンスを取得します "XCP サイト"。
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	「 XCP activate 」コマンドを実行します
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP サーバの /opt/NetApp/xFiles/XCP ディレクトリに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバにアクセスできません	オンラインライセンスをアクティブ化しようとしていますが、ホストシステムがインターネットに接続されていません。システムがインターネットに接続されていることを確認します。
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com unreachable`XCP : ヒント : このホストで DNS を構成するか ' ライセンスページに戻ってプライベートライセンスを要求してください予想されるエラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com 到達不能	ホストから xcp.netapp.com にアクセスできること、またはオフラインライセンスを要求していることを確認します
`XCP ： ERROR：` カタログにアクセスできません `:NFS_server:/export[:subdirectory]` をマウントできません	XCP Linux クライアントホストでエディタを開き、適切なカタログの場所で構成ファイルを更新します。XCP 構成ファイルは、 /opt/NetApp/xFiles/XCP xcp.ini` にあります。構成ファイルのサンプル・エントリ： `[root@scspr1949387001~]# cat /opt/NetApp/xFiles/XCP / xcp.ini CATALOCATA=10.235.128.153:/catalog`
`nfs3 error 2:` このようなファイルやディレクトリはありません	ターゲット NFS エクスポートにソースファイルが見つかりませんでした。ソースからデスティネーションに差分更新をコピーするには 'XCP sync コマンドを実行します

XCP 問題の略	解決策
`XCP : error: 空または無効なインデックス	インデックス・ファイルが作成される前に ' 以前のコピー操作が中断されました新しいインデックスを指定して同じコマンドを再実行し、コマンドを実行したときに、キーワード「 indexed 」が stats に表示されていることを確認します。
"XCP ： error" ： compare batches ： child process failed" （ exit code -9 ） ： recv <type' exceptions .EOFError'>`	次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`XCP ： error`: XCP で ACL を処理するには、 OS nfs4 クライアントを使用して「 <path>` 」をマウントしてください	NFSv4 を使用して、 XCP ホストにソースとターゲットをマウントします。たとえば、「 mount -o vers=4.0 10.10.10.10 ： /source_vol /mnt/source 」のようになります
移行中に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。ステータスに「 failed 」と表示されます。（ライブ）	ソースがライブのときに XCP の「 ve rify 」コマンドが実行されました。最後のカットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドを実行します。
カットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。（ライブ）	XCP カットオーバーの同期処理ですべてのデータがコピーされていない可能性があります。最後のカットオーバー後に、 XCP の sync コマンドに続いて「 ve rify 」コマンドを再実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
XCP の sync コマンドが失敗します（この環境は移行中にすべての同期エラーを発生させます）。（ライブ）	XCP はデータを読み取ることができません。 XCP 問題が原因の可能性があります。コマンド処理の完了後に XCP ステータスメッセージを確認します。「 sync 」コマンドを再実行します。それでも同期処理が失敗する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
メモリ不足が原因で、 XCP copy コマンド、 `re sum`, および `sync コマンドが失敗します。XCP がクラッシュし、 XCP のステータスが FAILED と表示される。（ライブ）	ホストの使用可能なメモリが不足しているか、増分変更が大量に発生しています。次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`m nt3 error 13: permission denied `	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。
`XCP ： バッチ 1： エラー ： [errno 13] 権限拒否 ：	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。
`m XCP ：エラー : OSMounter 'file:///t/10.234.115.215_src_vol/DIR' ： [Errno 2] 該当するファイルまたはディレクトリがありません	パス「 /t/10.234.115.215_src_vol/DIR 」は Linux ファイルシステムにマウントされていません。パスが存在するかどうかを確認してください。
「 error ： run sync {-id ： 'XCP _ index_1624263869.373485'} ： hdfs/POSIX/s3fs のソースとターゲットにはまだ使用できません。回避策は、最近の monds の一致フィルタを使用してコピーされます。	POSIX コネクタおよび HDFS コネクタの XCP では 'sync' コマンドはサポートされていません

XCP 問題の略	解決策
"XCP verify" コマンドは異なるモード時間で失敗します	ファイルを指定し、手動でコピー先にファイルをコピーできます。
「ディレクトリ以外のオブジェクトのコピー / 同期は再開できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	1 つのファイルを再開することはできないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
「ディレクトリ以外のオブジェクトは同期できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	単一のファイルを同期できないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
`XCP : エラー : バッチ 4: ノードに接続できませんでした	-nodes パラメータで指定されたノードに到達できることを確認しますマスターノードから Secure Shell （ SSH ）を使用して接続してみます
「 [エラー 13] 許可が拒否されました。	デスティネーションボリュームへの書き込み権限があるかどうかを確認してください。
`XCP : エラー : バッチ 2: 子プロセスが失敗しました （ 終了コード -6): recv < タイプ ' 例外 .EOFError'>:`	システムメモリを増やして、テストを再実行してください。

XCP SMB エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP ホストの「 c ： \NetApp\XCP 」フォルダに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	から XCP ライセンスをダウンロードします "XCP サイト"。XCP ホストの c:\NetApp\XCP で XCP Linux クライアントホスト上のファイルをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP ：エラー : ライセンスファイル C ： \NetApp\XCP \ ライセンスが見つかりません	で XCP ライセンスを登録します "XCP サイト"。ライセンスファイルを XCP Windows クライアントホスト上の C ： \NetApp\XCP にダウンロードしてコピーします。
XCP スキャンエラー：ネットワーク名が見つかりません	コマンドを正しい共有名で再実行します

問題	解決策
XCP copy Error: error failed to Obtain fallback security principal Error message logged in xcp.log file: 'pywintypes.error:(1722 、 'LookupAccountName', 'The RPC server is unavailable.')`	移行先のボックスを hosts ファイルに追加します (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts'`) 。`NetApp` ストレージのデスティネーション・ボックスのエントリは、「 `<data vserver data interface ip>`1 or more white spaces `<cifs server name>` 」の形式で指定する必要があります
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスエントリ) エラーメッセージが xcp.log ファイルに記録されました :" アカウント名とセキュリティ ID 間のマッピングは行われませんでした "	フォールバックユーザ / グループは、ターゲットシステム（宛先ボックス）または Active Directory に存在しません。正しいフォールバックユーザ / グループオプションを使用してコマンドを再実行します
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスのエントリ) xcp.log ファイルにログインしているエラーメッセージ : 'pywintypes.error:(87' 、 'LookupAccountName' 、 ' パラメータが正しくありません。 ')`	フォールバックユーザ / グループオプションのパラメータが正しくありません。ユーザ / グループのフォールバックオプションに正しい構文を使用してコマンドを再実行します
ACL 移行 Erorr メッセージを含む XCP copy 」が xcp.log ファイルに記録されます : 'pywintypes.error`:(1314'GetNamedSecurityInfo', 'a required privilege is not Held by the client.')`	ユーザはセキュリティ記述子に関連する問題に直面しています。これは、移行ユーザが所有する権限で XCP が取得できるのは所有者、グループ、および DACL だけですが、 SACL を取得できないためです。移行ユーザを Active Directory の「 Manage Audit and Security Log 」ポリシーに追加します。参照 "監査とセキュリティログを管理します"

XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
PostgreSQL サービスが失敗しました	もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. PostgreSQL サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart postgresql.service` 2. サービスステータスを確認します。 'sudo systemctl status postgresql.service
grep Active	httpd サービスが失敗しました

問題	解決策
もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. HTTPD サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart httpd 2. HTTPD サービスのステータスを確認します。 'UDO systemctl status httpd	grep Active'
インストールの完了後にログインページを開くことができません	XCP File Analytics がインストールされていて、 HTTPD が実行されている Linux マシンに対して、システムから ping を実行できることを確認します。サービスが実行されていない場合は 'configure を実行して ' 修復オプションを選択しますサポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。
ユーザログインに失敗しました	• サポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。 • ユーザが「 admin 」で、パスワードが正しいことを確認します。 • XCP サービスのステータスを発行して、 XCP サービスが実行されていることを確認します。 • Linux でポート 5030 が開いていることを確認します。アプリケーションを *https:// <Linux ip>:5030/api/XCP * で開き、メッセージメッセージメッセージ msg: `M issing Authorization Header` を確認します。 • xcp.ini` ファイルが /opt/NetApp/xFiles/XCP の場所にあるかどうかを確認します。「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、メニューオプションを選択して、 * xcp.ini ファイルの再構築 * を実行します。 • CLI で 'XCP --listen' コマンドを手動で実行し ' ログインしてみますサーバで要求を受信しない場合は、インストールとサーバとの通信に使用するポートを再確認します。インストールが正しいことを確認したら、「 service XCP start 」コマンドを実行してサービスを再起動します。
XCP GUI に更新されたページが表示されない。	キャッシュをクリアしてやり直してください。

問題	解決策
XCP サービスが開始されていません	"XCP " サービスを実行するには、 "UDO systemctl start XCP " コマンドを使用します。または、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択して停止したサービスを開始します。
ファイル共有のスキャンに失敗しました	ファイル共有 / ボリュームは読み取りできない可能性があります。ファイル共有がアクセス可能かどうかを手動で確認するには 'XCP show コマンドを実行しますまた ''xcp.ini` ファイルが削除されているかどうかを確認します削除された場合は、configure.sh スクリプト修復オプションを使用して「 xcp.ini` 」ファイルを再構築します。
ファイルサーバをロードできませんでした	ページをリフレッシュしてみてください。問題が解決しない場合は、プロンプトで XCP show コマンドを手動で実行し、ファイルサーバをスキャンできるかどうかを確認します。成功した場合は、ネットアップカスタマーサポートにチケットを発行してください。失敗した場合は、手動チェックを実行してファイルサーバがアクティブかどうかを確認します。xcp.ini` ファイルとライセンスファイルが正しい場所にあるかどうかを確認します「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、 xcp.ini ファイルを再構築するためのメニュー・オプションを選択します。 * ライセンスの更新が必要かどうかを調べるには、「 xcpflogs 」ログを確認します。
システムのリブート後に XCP File Analytics ページが表示されない	XCP サービスが停止している可能性があります設定スクリプトを実行し、 * Repair * オプションを選択します。これにより、停止されたすべてのサービスが再起動されます。
特定のファイルサーバ上のエクスポートされたファイルシステムの合計スペースは、割り当てられた物理ストレージよりも多くのスペースを表示することがあります。	これは、ボリューム内に qtree レベルのエクスポートがある場合に発生することがあります。たとえば '/vol1/qtree1' としてエクスポートされるボリューム・サイズが 10 GB で ' ボリューム '/vol1/qtree1' に qtree がある場合 'XCP show コマンドは 'vol1' サイズを 10 GB' として表示し 'qtree1' サイズを 10 GB' として表示しますXCP File Analytics は、両方のエクスポートのスペースを合計し、合計スペースを提供します。この場合、「 20 GB 」となります。「 qtree1 」は論理空間であることは理解できません。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.