

# Mi primera Máquina Virtual en la Nube


• DSY1101

# CONTENIDO

Creando una máquina virtual

Conectándonos a la máquina virtual






#### Objetivo

En este módulo, aprenderá a hacer lo siguiente:

- Crear una máquina virtual EC2 desde 0
- Conectarnos a la máquina virtual recién creada



DuocUC




#### Lanzamiento de una instancia de Amazon EC2

En esta experiencia, se explican las nueve decisiones clave que se deben tomar al crear una instancia EC2 con el asistente de lanzamiento de instancias de la consola de administración de AWS.

➤ Durante el proceso, repasaremos los conceptos fundamentales de Amazon EC2.

Para comenzar debemos apretar el botón **Launch Instance** 






### Agregar etiquetas


- Una etiqueta es una marca que se puede asignar a un recurso de AWS.
- El etiquetado es la forma en que asocia metadatos a una instancia EC2.
- Los beneficios potenciales del etiquetado son la capacidad de filtrado, la automatización, la asignación de costos y el control de acceso.

### Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario

#### Ejemplo:







#### Seleccionar una AMI

Imagen de Amazon Machine (AMI)

Es una plantilla que se utiliza para crear una instancia EC2 (una máquina virtual, o VM, que se ejecuta en la nube de AWS). Contiene un sistema operativo Windows, Mac o Linux.

También suele tener algún sistema de software preinstalado.


#### Elecciones de AMI:

De inicio rápido: AMI de Linux y Windows proporcionadas por AWS
Mis AMI: todas las AMI que haya creado
AWS Marketplace: plantillas preconfiguradas de terceros
AMI de la comunidad: AMI compartidas por otros usuarios; utilícelas bajo su propio riesgo



Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario





ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

### Seleccionar un tipo de instancia

Considere el caso de uso

¿Cómo se usará la instancia EC2 que cree?

El tipo de instancia que elija determina los siguientes elementos

La memoria (RAM)

La capacidad de procesamiento (CPU)

El espacio en disco y tipo de disco (almacenamiento)

El rendimiento de red

#### Categorías de tipos de instancias:


Uso general
Optimizadas para informática
Optimizadas para memoria
Optimizadas para almacenamiento
Informática acelerada

Los tipos de instancia ofrecen familias, generaciones y tamaños

Denominación del tipo de instancia

Ejemplo: t3.large

T es la familia 3 es la generación Large es el tamaño



#### Ejemplos de tamaños de instancias

Nombre de la instancia	vCPU	Memoria (GB)	Almacenamiento
t3.nano	2	0,5	Solo EBS
t3.micro	2	1	Solo EBS
t3.small	2	2	Solo EBS
t3.medium	2	4	Solo EBS
t3.large	2	8	Solo EBS
t3.xlarge	4	16	Solo EBS
t3.2xlarge	8	32	Solo EBS

#### Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario



### Elección del tipo de instancia según el caso de uso

Detalles del tipo de instancia











	Uso general	Optimizadas para informática	Optimizadas para memoria	Informática acelerada	Optimizadas para almacenamiento
Tipos de instancias	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Caso de uso	Amplio	Alto rendimiento	Bases de datos en memoria	Aprendizaje automático	Sistemas de archivos distribuidos

#### Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:


- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
  - 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario




### · Identificar o crear el par de claves

- En el lanzamiento de la instancia, debe especificar un par de claves existente o crear uno nuevo.
- Un par de claves consta de lo siguiente:
  - Una clave pública que AWS almacena.
  - Un archivo de clave privada que usted almacena.
- Posibilita las conexiones seguras a la instancia.
- Para las AMI de Windows:
  - Utilice la clave privada para obtener la contraseña de administrador que necesita para iniciar sesión en la instancia.
- Para las AMI de Linux:
  - Utilice la clave privada para utilizar SSH y conectarse de forma segura a la instancia.








- Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario





## Especificar la configuración de red

- ¿Dónde debe implementarse la instancia?
  - Identificar la VPC y, de forma opcional, la subred
- ¿Debería asignarse una dirección IP pública automáticamente?
  - Para que sea accesible desde Internet











# Configurar el grupo de seguridad


- Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico a la instancia.
  - Se encuentra fuera del sistema operativo invitado de la instancia.
- Cree reglas que especifiquen el origen y los puertos que las comunicaciones de red pueden utilizar.
  - Especifique el número de puerto y el protocolo, como el Protocolo de control de transmisión (TCP), el Protocolo de datagramas de usuario (UDP) o el Protocolo de mensaje de control de Internet (ICMP).
  - Especifique el origen (por ejemplo, una dirección IP u otro grupo de seguridad) que tiene permiso para utilizar la regla.

#### Create security group Select existing security group Security group name - required launch-wizard-1 This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and .\_-:/()#,@[]+=&;{}!\$\* Description - required Info launch-wizard-1 created 2024-01-29T17:36:31.522Z Inbound Security Group Rules ▼ Security group rule 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0) Remove Type Info Protocol Info Port range Info ssh TCP Source type Info Source Info Description - optional Info Add CIDR, prefix list or security Anywhere e.g. SSH for admin desktop 0.0.0.0/0 × Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only. Add security group rule

# Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- .. Par de claves
- Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- . Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- 9. Datos de usuario

#### Ejemplo de regla:





### Opciones de almacenamiento de Amazon EC2

#### **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS):**

Ofrece volúmenes de almacenamiento de nivel de bloque persistentes.

Puede detener la instancia e iniciarla de nuevo sin perder los datos.

#### Almacén de instancias de Amazon EC2:

El almacenamiento se proporciona en discos asociados al equipo host en el que se ejecuta la instancia EC2.


Si la instancia se detiene, se eliminarán los datos almacenados aquí.

Otras opciones de almacenamiento (no para el volumen raíz):

Montar un sistema de archivos de Amazon Elastic File System (Amazon EFS)


Conectarse a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)






Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:


- Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- a. Datos de usuario





### Asociar rol de IAM (opcional)






¿Tendrá que interactuar el software de la instancia EC2 con otros servicios de AWS?

Si es así, asocie el rol de IAM adecuado.

Un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) asociado a una instancia EC2 se mantiene en un **perfil de instancia**.

La asociación del rol *no* está limitada al momento del lanzamiento de la instancia.

También puede asociar un rol a una instancia que ya exista.





# Especificar un script de datos de usuario (opcional)



De forma opcional, puede especificar un script de datos de usuario durante el lanzamiento de la instancia.

Utilice scripts de datos de usuario para personalizar el entorno de tiempo de ejecución de la instancia.

El script se ejecuta la primera vez que se inicia la instancia.

Se puede utilizar estratégicamente.

Por ejemplo, reduzca la cantidad de AMI personalizadas que crea y mantiene.


User data - optional Upload a file with your user data or enter it in the field. ↑ Choose file User data has already been base64 encoded


Elecciones que se realizan con el asistente de lanzamiento de instancias:

- 1. Etiquetas
- 2. AMI
- 3. Tipo de Instancia
- 4. Par de claves
- 5. Configuración de red
- 6. Grupo de seguridad
- 7. Opciones de almacenamiento
- 8. Rol de IAM
- a. Datos de usuario



#### Lanzando instancia EC2










#### Ciclo de vida de las instancias de Amazon EC2






## Conectándonos a nuestra Máquina Virtual


Primero debemos abrir el software i-0889e427fb2d201ee (1) Initializi cual permitirá Putty, nos maquina conectarnos a nuestra utilizando el protocolo SSH RuTTY Configuration Category: Basic options for your PuTTY session ···· Logging Specify the destination you want to connect to El usuario por defecto Kevboard ec2-user@34.229.108.172 conectarnos al para Features Connection type Para conectarnos nuestra SSH Serial Other: Telnet maquina usar una Behaviour Load, save or delete a stored session maquina necesitamos obtener la IP Translation Amazon Linux es ec2-Publica que nos entregó AWS al Colours Default Settings user Connection aprovisionar la máquina virtual y Save ... SSH Delete agregarla orden del hostname es Close window on exit: ○ Always Only on clean exit usuario:ip, en el ejemplo Cancel ec2seria



user@34.229.108.172


# Conectándonos a nuestra Máquina Virtual






Una vez tengamos el host name/ip listos debemos abrir el árbol de SSH y Auth Luego debemos pinchar en credentials para luego cargar la llave privada generada cuando creamos la Máquina Virtual

Una vez cargada la llave privada podemos conectarnos apretando Open





### Conectándonos a nuestra Máquina Virtual





Al ser la primera vez que te conectas, debes generar una relación de confianza con el nuevo host al cual accederá tu computador, para ello debes Aceptar

¡Felicitaciones! ¡Te has conectado a tu primera máquina virtual!







#### **NIVEL DE EXCELENCIA**

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación