		15 16		3
16位源端口号			16位目的端口号	
		32位序号		
		32位确认号		
4位 头部长度	6位保留	P R S F S S Y I H T N N	16位窗口大小	
16位校验和		16位聚急指针		

图 3-3 TCP 头部结构 //blog. csdn. net/zeqi1991

16位源,目的端口号:标示该段保文来自哪里(源端口)以及要传给哪个上层协议或者应用程序(目的端口)。

进行tcp通信时,一般client时通过系统自动选择的临时端口号,而服务器一般是 使用知名服务端口号

或者自己指定的端口号。

32位序号:标示一次tcp通信过程(从建立到断开)过程中某一次传输方向上的字节流的每个字节的编号。

假定主机A与B进行tcp通信,A传送给B一个tcp报文段中,序号值被系统初始化为某一个随机值ISN,那么

在传输方向上(A到B),后续所有的报文段中的序号值都会被设定为ISN加上报 文段所携带数据的第一个

字节在整个字节流中的偏移量。如,本次报文段传送的数据是整个字节流中的 1025~2048字节,故此时

序号值为ISN+1025

32位确认号:用作对另一方发送的tcp报文段的响应。其值时收到对方的tcp报文段段序号值+1。假定主机A

与主机B进行tcp通信,难么A发出的tcp报文段不仅带有自己的序号,也包含了对 B发送来的tcp报文段的

确认号。以上为例,则B发送给A的报文段中32位确认号位ISN+1026

4位头部长度:标示tcp头部有多少个32bit(4字节),因为4位的最大值时 15(二进制1111),所以最多有15个 32bit,也就是60个字节时最大的tcp头部长度

## 6位标志位:

URG: 谨记指针是否有效。

ACK: 标示确认号是否有效,携带ack标志的报文段被称为确认报文段

PSH: 提示接收端应用程序应该立即从tcp接受缓冲区中读走数据, 为后续接收

的数据让出空间

RST:表示要求对方重建连接。带RST标志的tcp报文段也叫复位报文段

SYN: 表示建立一个连接,携带SYN的tcp报文段为同步报文段

FIN:表示告知对方本端要关闭连接了。

16位窗口大小:是tcp流量控制的一个手段,这里说的窗口是指接收通告窗口, 她告诉对方本端的tcp接收

缓存区还能容纳多少字节的数据,这样发送端就能控制发送数据的速度。以上为例,即B中的16位窗口大

小告诉A接下来能够发送多长的数据流(多少字节)

16位校验和:由发送端填充,接收端对tcp报文段执行CRC算法以校验tcp报文段 在传输过程中是否损坏。

该校验包含tcp头部和数据部分。是tcp可靠传输的重要保障。

16位紧急指针:是一个正的偏移量。它和序号字段的值相加表示最后一个紧急数据的下一字节的序号。因此

这个字段是紧急指针相对于当前序号的偏移量。在发送紧急数据时会用到这个。