БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет прикладной математики и информатики

Лабораторная работа №3

3HAKONGTBO G NAKETON Cisco Packet Tracer Student.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая постановка заданий
2. Задание 1
3. Варианты заданий
4. Указания к выполнению работы:
5. Задание 2
6. Задание 3 10
7. Задание 4
8. Задание 5. Дополнительное задание для желающих Error
Bookmark not defined.
Литература по темеError! Bookmark not defined

1. Общая постановка заданий

- 1. Знакомство с пакетом *Packet Tracer*
- 2. Спроектировать и построить простую одноранговую сеть с помощью перекрестного кабеля (Что означает однорангоавя сеть?).
- 3. Проверить соединение между равноправными узлами с помощью команды *(предложите команду)*.
- 4. Реализовать схему подключения компьютеров к коммутатору (что за устройство коммутатор?) согласно предложенной схеме.
- 5. Освоить команды базовой настройки коммутатора.

2. Задание 1.

Знакомство с Packet Tracer.

Рассмотрим на рисунке 1 основные элементы рабочего стола пакета Packet Tracer




Рисунок 1

1. Поле логической диаграммы сети. Сюда переносится оборудование, из которого формируется сеть

- 2. Кнопки управления объектами на логической схеме (выделение объектов, перемещение по рабочей области, комментарии к описанию объектов, удаление объектов)
- 3. Кнопки визуального моделирования потоков данных. Верхняя выполняет простой ping запрос между двумя узлами. Нижняя позволяет сформировать сложный пакет данных
- 4. Окно наблюдения за пакетами визуального моделирования
- 5. Соединители (различные типы кабелей, которые используются для соединения устройств сети. Заметим, что используется для автоматического выбора кабеля)
- 6. Оконечные устройства (компьютер, сервер, принтер, телефон)
- 7. Router (маршрутизаторы).
- 8. Switch (коммутаторы).

Получите у преподавателя вариант задания для дальнейшего выполнения.

1	Алексеев Роман Валерьевич	*	1	07.02.24	1	*	11	14.02.24	1	*	5	21.02.24	1
Вариант 5													

3. Варианты заданий

Вариант	ПК1	ПК2	Маска	Шлюз по умолчанию	
1	179.198.210.1	179.198.210.2	255.255.255.192	179.198.210.3	
2	187.16.0.1	187.16.0.2	255.255.255.192	187.16.0.3	
3	135.151.0.1	135.151.0.2	255.255.255.192	135.151.0.3	
4	170.16.0.1	170.16.0.2	255.255.255.192	170.16.0.3	
5	196.5.10.1	196.5.10.2	255.255.255.192	196.5.10.3	
6	189.102.0.1	189.102.0.2	255.255.255.192	189.102.0.3	
7	203.21.140.1	203.21.140.2	255.255.255.192	203.21.140.3	
8	176.141.64.1	176.141.64.2	255.255.255.192	176.141.64.3	
9	155.79.0.1	155.79.0.2	255.255.255.192	155.79.0.3	
10	176.141.64.1	176.141.64.2	255.255.255.192	176.141.64.3	
11	11.62.111.1	11.62.111.2	255.255.255.192	11.62.111.3	
12	170.96.0.1	170.96.0.2	255.255.255.192	170.96.0.3	
13	185.206.1.1	185.206.1.2	255.255.255.192	185.206.1.3	
14	130.62.32.1	130.62.32.2	255.255.255.192	130.62.32.3	
15	132.101.22.1	132.101.22.2	255.255.255.192	132.101.22.3	
16	179.37.0.1	179.37.0.2	255.255.255.192	179.37.0.3	

Вариант	ПК1	ПК2	Маска	Шлюз по умолчанию
17	164.6.25.1	164.6.25.2	255.255.255.192	164.6.25.3
18	140.135.0.1	140.135.0.2	255.255.255.192	140.135.0.3
19	139.224.191.1	139.224.191.2	255.255.255.192	139.224.191.3
20	132.101.128.1	132.101.128.2	255.255.255.192	132.101.128.3
21	179.131.121.1	179.131.121.2	255.255.255.192	179.131.121.3
22	145.129.153.1	145.129.153.2	255.255.255.192	145.129.153.3
23	169.165.0.1	169.165.0.2	255.255.255.192	169.165.0.3
24	11.62.111.1	11.62.111.2	255.255.255.192	11.62.111.3
25	170.96.0.1	170.96.0.2	255.255.255.192	170.96.0.3
26	185.206.1.1	185.206.1.2	255.255.255.192	185.206.1.3
27	179.37.0.1	179.37.0.2	255.255.255.192	179.37.0.3
28	164.6.25.1	164.6.25.2	255.255.255.192	164.6.25.3
29	140.135.0.1	140.135.0.2	255.255.255.192	140.135.0.3
30	139.224.191.1	139.224.191.2	255.255.255.192	139.224.191.3
31	132.101.128.1	132.101.128.2	255.255.255.192	132.101.128.3
32	187.209.212.1	187.209.212.2	255.255.255.192	187.209.212.3
33	133.85.78.1	133.85.78.2	255.255.255.192	133.85.78.3
34	157.98.0.1	157.98.0.2	255.255.255.192	157.98.0.3
35	135.151.0.1	135.151.0.2	255.255.255.192	135.151.0.3
36	170.16.0.1	170.16.0.2	255.255.255.192	170.16.0.3
37	196.5.10.1	196.5.10.2	255.255.255.192	196.5.10.3
38	189.102.0.1	189.102.0.2	255.255.255.192	189.102.0.3
39	203.21.140.1	203.21.140.2	255.255.255.192	203.21.140.3
40	179.131.121.1	179.131.121.2	255.255.255.192	179.131.121.3
41	145.129.153.1	145.129.153.2	255.255.255.192	145.129.153.3
42	169.165.0.1	169.165.0.2	255.255.255.192	169.165.0.3
43	179.198.210.1	179.198.210.2	255.255.255.192	179.198.210.3
44	187.16.0.1	187.16.0.2	255.255.255.192	187.16.0.3
45	187.209.212.1	187.209.212.2	255.255.255.192	187.209.212.3
46	133.85.78.1	133.85.78.2	255.255.255.192	133.85.78.3
47	157.98.0.1	157.98.0.2	255.255.255.192	157.98.0.3
48	130.62.32.1	130.62.32.2	255.255.255.192	130.62.32.3
49	132.101.22.1	132.101.22.2	255.255.255.192	132.101.22.3
50	176.141.64.1	176.141.64.2	255.255.255.192	176.141.64.3
51	155.79.0.1	155.79.0.2	255.255.255.192	155.79.0.3

Вариант	ПК1	ПК2	Маска	Шлюз по умолчанию
52	176.141.64.1	176.141.64.2	255.255.255.192	176.141.64.3

4. Указания к выполнению работы:

В отчет (*.doc) включить скриншоты, на которых видны:

- конфигурации компьютеров и коммутатора;
- работу утилит;
- ответы на вопросы в заданиях;
- комментарии к приведенным скриншотам.

5. Задание 2 (в отчет).

2.1. Предварительно составьте схему простой одноранговой сети.

Схема сети – это карта логической топологии сети.

2.2. Запустите пакет Cisco Packet Tracer Student

В рабочей области разместите два компьютера и соедините их перекрестным кабелем. При правильном выполнении задания, у Вас должна появиться схема, приведенная на рисунке 2.




Рисунок 2

2.3. Схема сети на рисунке 2 не может выполнять даже простейшие функции компьютерной сети. Необходимо пройти следующий этап — этап конфигурирования физических устройств. Для того, чтобы задать IP-адреса, дважды щелкните на значке компьютера в рабочей области и перейдите на вкладку, указанную на рисунке 3:






Рисунок 3

Задайте адреса хостам согласно вашему варианту. Скриншоты поместить в отчет и прокомментировать.



Компьютеру с названием РС0 были даны IP-адрес 196.5.10.1, маска сети 255.255.255.192 и основной шлюз 196.5.10.3



Компьютеру с названием РС1 были даны IP-адрес 196.5.10.2, маска сети 255.255.255.192 и основной шлюз 196.5.10.3

2.4. Проверьте работоспособность полученной схемы с помощью команды (*какой?*). Для этого необходимо перейти в режим работы в командной строке.





Рисунок 4


Скриншоты выполнения команды поместить в отчет и сделать вывод



С помощью команды ping была произведена проверка соединения одного компьютера с другим. С учётом того, что все пакеты данных дошли, можно считать, что соединение установленою.

2.5.Определить MAC-адреса узлов. Использовать команду (*какую?*). Скриншоты поместить в отчет и прокомментировать.

Для проверки MAC-адресов можно использовать команду arp -a



Видно, что у компьютера с IP-адресом 196.5.10.1 MAC-адрес 000C.CF7D.A20C, а у компьютера с IP-адресом 196.5.10.2 MAC-адрес 0000.0C49.395C

2.6.Модель простейшей одноранговой сети сохранить также в файле Номер_группѕ_Лаб03_ ФИО(модель1).pkt (например, 8_Лаб03_Иванов(модель1).pkt).

Модель сохранена в 8_Лаб3_Алексеев(модель 1).pkt

6. Задание 3 (в отчет).

Построить сети, приведенные на рисунках 5 и 6 (для получения навыков построения сети в среде пакета CISCO).

1. Для сети на рисунке 5 требуемые порты указаны точно.





Рисунок 5

На этом же рисунке имеем два беспроводных роутера. Для установления беспроводного подключения компьютера к роутеру WRT300N необходимо сделать следующее:

- Откройте панель настроек роутера WRT300N. Перейдите на вкладку Config, раздел Wireless. Задайте SSID для роутера (WRS2 или WRS3).
- Откройте панель настроек компьютера. На вкладке Physical находится изображение передней панели системного блока компьютера. Выключите компьютер, внизу панели вытащите мышью разъем для подключения сетевого кабеля и добавьте на это место модуль Linksys-WMP300N.
- Снова включите компьютер. Перейдите на вкладку Config, раздел Wireless.
 Укажите SSID роутера, к которому необходимо подключение.

Была построена сеть следующего вида, каждому устройству было присвоено своё символическое имя.



- 2. Для сети на рисунке 6 порты выбрать самостоятельно.
- 3. Для схемы на рисунке 6 используйте либо роутер типа Generic, либо добавьте интерфейс serial.





Рисунок 6

Для этого:

- Откройте панель настроек роутера.
- На вкладке Physical на изображение панели роутера. Выключите роутер и добавьте в подходящий слот модуль WIC-2T.

- Снова включите роутер

Была построена сеть следующего вида, роутер использовался типа Generic, каждому устройству было присвоено своё символическое имя.



- 4. Используя опцию *config* для устройств, присвоить им символические имена.
- **5.** Результаты проектов сетей сохранить в файлах **pkt** (модель 2 и модель 3). Модели сохранены в 8_Лаб3_Алексеев(модель 2).pkt и 8_Лаб3_Алексеев(модель 3).pkt

7. Задание 4 (в отчет).

Согласно своему варианту задания реализуйте следующую схему (рисунок 7):




Рисунок 7


Реализовать схему подключения компьютеров к коммутатору согласно предложенной схеме на рисунке 7. Освоить команды базовой настройки коммутатора. Необходимо организовать сеть, аналогичную той, что изображена на рисунке 7.


Пример адресной схемы:

Наименование устройства	ІР-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
ПК 1	192.168.1.3	255.255.255.192	192.168.1.1
ПК 2	192.168.1.4	255.255.255.192	192.168.1.1


7.1. Подсоединение компьютеров к коммутатору.

Подсоедините ПК 1 к порту коммутатора Fa0/1 прямым кабелем. Выполните настройку ПК 1, задав IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию согласно таблице (см. выше). Аналогично подсоедините ПК 2 к интерфейсу Fa0/4 коммутатора. Выполните настройку ПК 2, задав IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию согласно таблице (см. выше).






Из данной таблицы видно, подключены компьютеры именно к портам Fa0/1 и Fa0/4



Компьютеру с названием ПК1 были даны IP-адрес 196.5.10.1, маска сети 255.255.255.192 и основной шлюз 196.5.10.3



Компьютеру с названием ПК2 были даны IP-адрес 196.5.10.2, маска сети 255.255.255.192 и основной шлюз 196.5.10.3

- 7.2. Настройка начальной конфигурации коммутатора Для того, чтобы начать настройку коммутатора перейдите в режим CLI (рисунок 8)
- 7.3. В качестве имени узла коммутатора задайте **FIO_№ варианта** (например; по нашим правилам: для студента **И**ванова **П**етра **А**лексеевича с вариантом задания 24 имя коммутатора Sw_IPA_24)

Switch>enable Switch#config terminal Switch(config)#hostname Sw_IPA_24






Рисунок 8






В ходе выполнения команды имя узла было изменено на Sw_ARV_5

7.4. Проверка подключения

Для проверки правильной настройки конфигурации узлов выполните с узлов тестирование доступности других узлов с помощью эхо-запроса.

```
🧬 ПК1
                                                                                                                       Physical
                                       Config
                                                    Desktop Custom Interface
                                                                                                                              Χ
                           Command Prompt
                           Reply from 196.5.10.1: bytes=32 time=5ms TTL=128 Reply from 196.5.10.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
                           Reply from 196.5.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128 Reply from 196.5.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
                            Ping statistics for 196.5.10.1:
                            Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
           2960-24
              Switch
                            PC>ping 196.5.10.2
                            Pinging 196.5.10.2 with 32 bytes of data:
                           Reply from 196.5.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
                           Reply from 196.5.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128 Reply from 196.5.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
PC-PT
ПК1
                            Reply from 196.5.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
                            Ping statistics for 196.5.10.2:
                            Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
                                 Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
```



Что такое эхо-запрос?

Эхо-запрос – это инструмент тестирования проверки соединения между узлами на основе ТСР/IP.

Как протестировать доступность других узлов?

Протестировать доступность узла можно с помощью команды ping и указания IP-адреса другого узла. Если отправленные пакеты данных дошли, то узел доступен.


В ходе моих проверок было установлено, что мои узлы связаны между собой.


4.5. Запись МАС-адреса

Определите и запишите MAC-адреса уровня сетевых интерфейсных плат. В командной строке на каждом компьютере введите (какую команду и с какими параметрами?).

Для получения информации о MAC-адресе можно использовать команду ipconfig с параметром /all


ПК1 _____00D0.97D0.C92E _____ ПК2 _____00D0.FF53.0B70 _____





7.6. Определение MAC-адресов, информацию о которых получил коммутатор. Выясните, с помощью команды *show mac-address-table*, какие MAC-адреса определил коммутатор.

Sw ARV 5#show mac-address-table



Сколько динамических адресов присутствует?

Согласно таблице, присутствует 2 динамических адреса

Соответствуют ли МАС-адреса МАС-адресам узла?

Исходя из изложенных выше данных, адреса, указанные в таблице, и адреса узлов совпадают

7.7 Модель №4 компьютерной сети сохранить в файле **pkt** по выше указанным правилам Модель сохранена в 8_Лаб3_Алексеев(модель 4).pkt