06-ffplay命令选项

主讲人:廖庆富

日 期: 2019/02/07



ffplay命令-主要选项1

选项 说明

- -x width 强制显示宽带。
- -y height 强制显示高度。
- -video_size size 帧尺寸设置显示帧存储(WxH格式),仅适用于类似原始YUV等没有包含帧大小(WxH)的视频。

比如: ffplay -pixel_format yuv420p -video_size 320x240 -framerate 5 yuv420p_320x240.yuv

- -pixel_format format 格式设置像素格式。
- -fs 以全屏模式启动。
- -an 禁用音频(不播放声音)
- 🗕 -vn 禁用视频(不播放视频)
- -sn 禁用字幕(不显示字幕)
- -ss pos 根据设置的秒进行定位拖动,注意时间单位: 比如'55' 55 seconds, '12:03:45' ,12 hours, 03 minutes and 45 seconds, '23.189' 23.189 second
- -t duration 设置播放视频/音频长度,时间单位如-ss选项

ffplay命令-主要选项2

选项 说明

- -bytes 按字节进行定位拖动(0=off 1=on -1=auto)。
- -seek_interval interval 自定义左/右键定位拖动间隔(以秒为单位),默认值为10秒(代码没有看到实现)
- -nodisp 关闭图形化显示窗口,视频将不显示
- -noborder 无边框窗口
- -volume vol 设置起始音量。音量范围[0~100]
- -f fmt 强制使用设置的格式进行解析。比如-f s16le
- -window_title title 设置窗口标题(默认为输入文件名)
- -loop number 设置播放循环次数
- -showmode mode 设置显示模式,可用的模式值: 0 显示视频, 1 显示音频波形, 2 显示音频频谱。缺省为0,如果视频不存在则自动选择2
- -vf filtergraph 设置视频滤镜
- -af filtergraph 设置音频滤镜

ffplay命令-高级选项1

选项 说明

- -stats 打印多个回放统计信息,包括显示流持续时间,编解码器参数,流中的当前位置,以及音频/视频同步差值。默认情况下处于启用状态,要显式禁用它则需要指定-nostats。。
- -fast 非标准化规范的多媒体兼容优化。
- -genpts 生成pts。
- -sync type 同步类型 将主时钟设置为audio(type=audio),video(type=video)或external(type=ext),默认是audio为主时钟。
- -ast audio_stream_specifier 指定音频流索引,比如-ast 3,播放流索引为3的音频流
- -vst video_stream_specifier指定视频流索引,比如-vst 4,播放流索引 为4的视频流
- -sst subtitle_stream_specifier 指定字幕流索引,比如-sst 5,播放流索引为5的字幕流
- -autoexit 视频播放完毕后退出。

ffplay命令-高级选项2

选项 说明

- -exitonkeydown 键盘按下任何键退出播放
- -exitonmousedown 鼠标按下任何键退出播放
- -codec:media_specifier codec_name 强制使用设置的多媒体解码器, media_specifier可用值为a(音频), v(视频)和s字幕。比如-codec:v h264_qsv 强制视频采用h264_qsv解码
- -acodec codec_name 强制使用设置的音频解码器进行音频解码
- -vcodec codec name 强制使用设置的视频解码器进行视频解码
- -scodec codec_name 强制使用设置的字幕解码器进行字幕解码
- -autorotate 根据文件元数据自动旋转视频。值为0或1,默认为1。
- -framedrop 如果视频不同步则丢弃视频帧。当主时钟非视频时钟时 默认开启。若需禁用则使用 -noframedrop
- -infbuf 不限制输入缓冲区大小。尽可能快地从输入中读取尽可能多的数据。播放实时流时默认启用,如果未及时读取数据,则可能会丢弃数据。此选项将不限制缓冲区的大小。若需禁用则使用-noinfbuf

ffplay命令更多选项

更多参考: http://www.ffmpeg.org/ffplay.html