Git

前言

计划: 先了解基本的概念与操作, 然后在虚拟机Linux中部署, 在主机windows中使用, 模拟实战。

学习资料:

菜鸟教程

廖雪峰官网


自信搜索

简单介绍

Git是一个分布式的项目版本管理系统,说白了就是一个管理项目版本的工具。

Git的工作流程

Git 工作流程



菜鸟教程: http://www.runoob.com

工作区、缓存区和版本库的概念


三个东西的概念:

• 工作区: 电脑内能看见的目录。

• 暂存区:一般存放在.git目录下的index文件中,所以有时候也叫索引。

• 版本库: 工作区内的隐藏目录.git (一般看不见)。

三个东西之间的关系:



基本操作命令分类及列表

创建仓库命令

	命令	说明
	git init	初始化仓库
•	git clone	拷贝一份远程仓库,也就是下载一个项目

提交与修改命令

命令	说明
git add	添加文件到仓库
git status	查看仓库当前的状态,显示有变更的文件
git diff	比较文件的不同,即暂存区和工作区的差异
git commit	提交暂存区到本地仓库
git reset	回退版本
git rm	删除工作区文件
git mv	移动或重命名工作区文件

提交日志命令

命令 说明

命令	说明	
git log	查看历史提交记录	
git blame		

远程操作命令

命令	说明	
git remote	远程仓库操作	
git fetch	从远程获取代码库	
git pull	下载远程代码并合并	
git push	上传远程代码并合并	

分支管理命令

命令	说明	
git branch	列出分支	
git branch 新分支名	创建分支	
git branch -d 分支名	删除分支	
git checkout 分支名	切换分支	
git checkout -b 新分支名	同时创建切换分支的快捷方式	
git branch -m 旧分支名 新分支名	重命名分支	
git merge 目标分支名	分支合并	

命令更详细的使用方法见

创建仓库

1. git init: 使用当前目录作为Git仓库。

2. git init 目录名:使用目标目录作为Git仓库。

从仓库拷贝 (克隆) 项目

1. git clone 被拷贝仓库地址: 拷贝仓库中的项目到当前目录中(当前目录变成新的仓库)。

2. git clone 被拷贝仓库地址 指定目录地址: 拷贝仓库中的项目到指定目录中。

仓库的配置 (部分)

查看当前git配置信息

• git config --list.

编辑git配置文件:

- 1. git config -e 针对当前仓库
- 2. git config -e --global 针对系统上所有仓库

设置提交代码时的用户信息: git config --global user.name "名字" git config --global user.email 邮箱地址

注:去掉--global参数则只对当前仓库有效

从工作区添加文件到暂存区

1. git add 文件名 文件名 ...: 添加若干个文件到暂存区。

2. git add 目录:添加指定目录到暂存区,包括子目录。

3. git add .: 添加当前目录下的所有文件到暂存区。

查看仓库当前状态

1. git status: 查看上次提交之后是否对文件进行了修改。

2. git status -s: 简短输出结果

比较文件的不同

git diff 参数 参数 ...

参数:

- 1. 不填参数: 查看工作区与缓存区所有文件的不同。
- 2. 文件名: 查看工作区与缓存区中目标文件的不同。
- 3. --cached或--staged: 查看缓存区中现在的文件和上次提交的文件的不同。
- 4. HEAD: 查看工作区与版本库上个版本的差别。其他版本格式。
- 5. --stat: 简要显示结果。

详细

提交暂存区到本地仓库(版本库)

- 1. git commit -m "备注信息": 提交缓存到版本库中。 (备注信息windows用双引号, linux用单引号)
- 2. git commit 文件名 文件名 ... -m "备注信息": 提交缓存区的指定文件到版本库。
- 3. git commit -a: 无需手动执行git add命令,直接提交。
- 注: 如果你没有设置 -m 选项, Git 会尝试为你打开一个编辑器以填写提交信息。

回退版本

git reset 参数 版本参数

参数:

1. --soft: 回退到某个版本。

2. --mixed: 默认,可以不写。用于重置暂存区的文件与目标版本那次的commit版本保持一致,工作区内容保持不变。

3. --hard: 销毁工作区中所有未提交的修改内容,将暂存区与工作区都回到目标版本,并删除之前的所有信息提交。

注: -hard会删除回退点之前的所有信息

版本参数:

版本	表示方法1	表示方法2
当前版本	HEAD	HEAD~0
上一个版本	HEAD^	HEAD~1
上上一个版本	HEAD^^	HEAD~2
 	HEAD^^^	HEAD~3

以此类推...

删除文件

git rm 参数 文件名

参数:

1. 不填参数: 从暂存区和工作区删除文件。

2. -f: 若文件修改过且已经放入缓存区则需要强制删除。

3. --cached:将文件从暂存区删除,保留在当前工作目录中。

递归删除: git rm -r *

删除当前目录下的所有文件及其子目录

移动或重命名文件

git mv 参数 旧文件名 新文件名

参数:

1. -f: 强制重命名。

2. -n: 显示重命名发生的改变,不会进行重命名。

查看日志提交历史记录

git log: 查看历史提交记录。

详细请参考这个 和这个

查看文件历史修改记录

git blame 文件名:以列表形式查看目标文件历史修改记录。

远程仓库的操作

1. git remote -v: 显示所有远程仓库。

2. git remote show 远程仓库地址:显示目标远程仓库的信息。

3. git remote add 本地仓库 远程仓库地址:添加远程仓库

4. git remote rm 远程仓库名: 删除远程仓库

5. git remote rename 旧名 新名:修改远程仓库名

获取远程代码库

git fetch 远程版本库:下载远程版仓库

下载远程代码并合并

git pull 远程主机名 远程分支名:本地分支名: 取回远程主机某个分支的更新,再与本地的指定分支合并。

上传远程代码并合并

git push 远程主机名 本地分支名:远程分支名:将本地分支的更新,推送到远程主机。

列出分支

git branch:列出本地分支。

创建分支

git branch 新分支名:从现有分支创建新分支。

删除分支

git branch -d 分支名: 删除目标分支。

切换分支

git checkout 分支名: 切换到目标分支。 v

同时创建切换分支的快捷方式

git checkout -b 新分支名: 创建一个新分支,并立刻切换到新分支。

重命名分支

git branch -m 旧分支名 新分支名:旧分支重命名为新分支名。

分支合并

git merge 目标分支名:将目标分支名与当前分支合并。

合并时的冲突即处理

两个分支对文件的修改内容不同,当两分支合并时就会产生冲突,冲突信息会在合并语句执行后显示,对应冲突文件会有冲突提示,这时只需要修改对应的冲突文件,并执行git add命令告诉Git冲突已解决即可。

实践所遇问题及解决或方法

主机获取虚拟机仓库命令

git clone 用户名@ip:仓库地址

主机传输仓库到虚拟机

git push

遇到困难: 执行命令后报错

```
Users\HS\Desktop\\SQ_Study\Git\Storage\MyGit>git push
iukei@192.168.1.108's password:
merating objects: 5, done.
nting objects: 100% (5/5), done.
ta compression using up to 4 threads
pressing objects: 100% (2/2), done.
ting objects: 100% (3/3), 315 bytes | 315.00 KiB/s, done.
al 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
ote: error: refusing to update checked out branch: refs/heads/master
ote: error: By default, updating the current branch in a non-bare repository ote: error: is denied, because it will make the index and work tree inconsistent
ote: error: with what you pushed, and will require 'git reset --hard' to match
ote: error: the work tree to HEAD.
ote: error:
ote: error: You can set 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to ote: error: 'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow pushing into ote: error: its current branch; however, this is not recommended unless you
ote: error: arranged to update its work tree to match what you pushed in some
ote: error: other way.
ote: error:
ote: error: To squelch this message and still keep the default behaviour, set ote: error: 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to 'refuse'.
192.168.1.108:/home/ngsiukei/Study/MyGit/.git
                   ed] master -> master (branch is currently checked out)
```

原因: 虚拟机库设置问题

解决方法:进入虚拟机仓库目录下.git目录,修改config,添加图中框住的内容[core]

repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false

logallrefupdates = true

receive]

denyCurrentBranch = ignore