计算机与网络技术

第2讲 计算机工作流程、指令系统



群聊: 2025春季计网课程



该二维码7天内(3月3日前)有效, 重新进入将更新


提纲


□计算机工作流程

- 程序创建执行过程
- CPU微观工作流程
- 计算机宏观工作流程


□计算机指令系统 (MIPS)


- 指令系统
- 寻址方式













1937年,图灵提出以"存储程序、程序控制"为核心的"通用"计算机的概念: 1) "可计算性":可以执行任何一个描述好的程序(算法),在有限的时间内实现需要的功能; 2) "存储程序":问题的求解由程序或过程给出,程序和过程可以通过语言描述



George Gordon Byron 1788年1月22日 - 1824年4月19日





Augusta Ada King-Noel, Countess of Lovelace 1815年12月10日 —1852年11月27日



伦敦科学馆复制的巴贝奇分析机

例: 针对 "a+b=?" 的运算的过程




C等高级编程语言

```
int a, b, c;
a = 1;
b = 2;
c = a + b;
```

CPU执行了哪些操作(指令)?

例: "a+b=?" 的运算

假设已经有一个设计好的运算单元



操作数放在哪里? (操作数寻址方式)

• 立即数:在操作指令中直接给定


• 寄存器:操作数放在寄存器中

• 内存: 操作数放在存储单元中





例: 计算 a+b=? 输入的数放在内存中, 计算结果也放在内存中



都执行了哪些操作:

- 1. 从内存中取数a到寄存器1
- 2. 从内存中取数b到寄存器2
- 3. 运算单元计算a+b (从寄存器1和寄存器2取操作数) , 计算结果放到寄存器2
- 4. 将寄存器2中的数放到内存c




输出 设备

CPU 运算器


控制器

存储器

多条代码指令的连续执行




多条代码指令的连续执行




程序创建执行过程

程序在内存中的存储



程序创建执行过程

数据在内存中的存储




程序创建执行过程


数据在内存中的存储




CPU与内存的总线连接



多条代码指令的连续执行




单条指令执行过程分解:取指令→译码→执行




数据通路(Datapath):指令执行过程中,数据所经过的路径,包括路径中的指令执行部件 指令控制部件(Control):对执行部件发出控制信号,包括对指令进行译码,生成指令对 应的控制信号,控制数据通路的动作

单条指令执行过程分解:取指令→译码→执行



数据通路(Datapath):指令执行过程中,数据所经过的路径,包括路径中的指令执行部件 指令控制部件(Control):对执行部件发出控制信号,包括对指令进行译码,生成指令对 应的控制信号,控制数据通路的动作


单条指令执行过程分解:取指令→译码→执行



数据通路(Datapath):指令执行过程中,数据所经过的路径,包括路径中的指令执行部件 指令控制部件(Control):对执行部件发出控制信号,包括对指令进行译码,生成指令对 应的控制信号,控制数据通路的动作


计算机宏观工作流程

个人电脑




计算机宏观工作流程

智能手机



计算机宏观工作流程

嵌入式设备



提纲

□计算机工作流程

- 程序创建执行过程
- CPU微观工作流程
- 计算机宏观工作流程

□计算机指令系统(以MIPS为例)

- 指令系统
- 寻址方式

计算机系统抽象层次

计算机系统的抽象层次



指令系统的作用/目的:

C等高级编程语言




{计算机指令系统}


汇编语言

机器语言:二进制操作码 (Exe等可执行文件)





STM32程序实例



MSP430程序实例

C语言

```
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;// stop watchdog timer
int a,b,c;
a=1;
b=2;
c=a+b;
P1OUT=c;
```

存储地址 指令代码 汇编语言

c014: 40B2 5A80 0120 MOV.W #0x5a80,&Watchdog_Timer_WDTCTL

c01a: 431E MOV.W #1,R14

c01c: 532E INCD.W R14

c01e: 4EC2 0021 MOV.B R14,&Port_1_2_P1OUT

STM32程序实例

```
int a,b,c;
a=1;
b=2;
if (a>b)
c=a-b;
```

else

c=b-a;

C语言

```
指令代码
                           汇编语言
存储地址
   28
                a=1:
   0800021e: 0x00000123
                          movs r3, #1
   08000220: 0x0000fb60
                           str
                               r3, [r7, #12]
   29
                b=2:
   08000222: 0x00000223
                          movs r3, #2
   08000224: 0x0000bb60
                           str
                               r3, [r7, #8]
                if (a>b)
   30
   08000226: 0x0000fa68
                          ldr r2, [r7, #12]
   08000228: 0x0000bb68
                          ldr r3, [r7, #8]
   0800022a: 0x00009a42
                          cmp r2, r3
   0800022c: 0x000004dd
                          ble.n 0x8000238 < main + 32 >
   31
                     c=a-b:
   0800022e: 0x0000fa68
                          ldr
                               r2, [r7, #12]
   08000230: 0x0000bb68
                          ldr r3, [r7, #8]
   08000232: 0x0000d31a
                          subs r3, r2, r3
   08000234: 0x00007b60
                               r3, [r7, #4]
                           str
   08000236: 0x000003e0
                                0x8000240 < main + 40 >
                          b.n
   33
                     c=b-a:
   08000238: 0x0000ba68
                          ldr r2, [r7, #8]
   0800023a: 0x0000fb68
                           ldr
                              r3, [r7, #12]
   0800023c: 0x0000d31a
                           subs r3, r2, r3
   0800023e: 0x00007b60
                               r3, [r7, #4]
                          str
                                                   29
   08000240: 0x00000023
                          movs r3, #0
```

MSP430程序实例

C语言

```
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;// stop watchdog timer
int a,b,c;
a=1;
b=2;
if (a>b)
   c=a-b;
else
   c=b-a;
P10UT=c;
```

指令代码 存储地址

汇编语言

MOV.B R15,&Port 1 2 P1OUT

```
c000: 40B2 5A80 0120
                     MOV.W #0x5a80,&Watchdog_Timer_WDTCTL
c006: 431D
                     MOV.W #1,R13
c008:
      432E
                     MOV.W #2,R14
c00a: 9D0E
                     CMP.W R13,R14
c00c: 3403
                     JGE ($C$L1)
c00e: 4D0F
                     MOV.W R13,R15
c010: 8E0F
                     SUB.W R14,R15
c012:
     3C02
                     JMP
                           ($C$L2)
c014: 4E0F
                     MOV.W R14,R15
c016: 8D0F
                     SUB.W R13,R15
c018: 4FC2 0021
```


30

机器指令

- · CPU能直接执行的命令,简称指令
- 用户控制计算机的工具
- 用户能够控制计算机的最小功能单位
- 计算机本身运行的最小功能单位
- 汇编指令是机器指令的"马甲",两者一一对应

指令系统

- CPU能执行的机器指令的集合
- 硬件工程师和软件工程师协商的结果
- 硬软件接口



- 1. 指令:要求计算机进行基本操作的命令。
- 2. 一台计算机所能执行的全部指令的集合称为该计算机 的指令系统或指令集。
- 3. 计算机硬件能够直接识别并执行的程序是机器语言程序, 而机器语言中的每一个语句就是一条指令。
- 4. 指令系统决定了计算机硬件所能完成的全部功能,是 计算机系统结构设计者、系统软件设计者和硬件设计 者所共同关心的问题。

指令系统分类

指令集分类

CISC: 复杂指令集计算机

(Complex Instruction Set Computing)

- 指令条数多、功能齐全
- 硬件实现复杂
- 并行度差

RISC: 精简指令集计算机

(reduced instruction set computing)

- 指令数少,寻址方式少,大部分指令单周期执行
- 指令功能简单,指令格式规整,实现简单
- 并行度高,指令适合流水线操作
- 以提高系统性能为目标
 - 80%操作用简单指令(8:2原则)
 - 有较多的通用寄存器和大容量的缓存 (Cache),只有存取指令可以访问内存, 提高运行速度

两者日趋融合:指令格式复杂,内部实现精简

指令格式

操作码操作数

OP.sz

SRC, ..., DEST, ...

· 操作码 + 操作数

· 操作码: 规定本指令要完成的功能

· 操作数: 指明本指令要处理数据的来源

指令格式

指令字: 完整的一条指令的二进制表示

指令字长: 每条指令(转换为二进制位后)占用的存储字节数目

- 指令长度主要取决于操作码的长度、操作数地址的长度、操作数地址的个数。
- > 与机器字长有简单的倍数关系
 - ▶ 单字长指令:指令长度等于机器字长的指令
 - 半字长指令:指令长度等于半个机器字长的指令
 - 双字长指令:指令长度等于机器字长的两倍的指令
- 指令长度一般应是字节的整数倍
- ▶ 多字长指令:
 - 解决寻址较大存储空间的问题
 - 取指令多次访问内存,影响速度,占用空间大

指令格式

操作码

操作数

OP.sz

SRC, ..., DEST, ...

OP: 操作码

SRC: 源操作数

DEST: 目的操作数

Mov a, R1

Mov b, R2

Add R1, R2

Mov R2, c

.SZ: 操作数类型 (例如: 缺省为Word, .B为Byte, .L为LongWord)

三地址指令

▶ 指令中给出三个地址,其中两个指明参与操作的 源操作数,另一个表示操作结果的存放地址。

指令格式:

操作码 OP	A3	A1	A2
--------	-----------	-----------	-----------

$$A3 \leftarrow (A1) OP (A2)$$

二地址指令

▶ 指令中给出两个地址,分别指出参与操作的两个源操作数,而 其中有一个又表示操作结果的存放地址。

指令格式:

操作码 OP	A1	A2
--------	-----------	-----------

$$A1 \leftarrow (A1) OP(A2)$$

一地址指令

 指令中给出一个地址

 指令格式:
 操作码 OP
 A

- 在两种情况下可能采用一地址指令
 - □ 指令本身只需要一个操作数

$$A \leftarrow OP(A)$$

指令操作需要两个操作数,指令中指明一个操作数,而另外一个操作数在默认的某个地方。

如: 累加器AC中,操作结果存放到累加器AC中。

$$AC \leftarrow (AC) OP(A)$$

零地址指令


> 零地址指令中只有操作码,没有地址码。

指令格式:

操作码 OP

- 通常在两种情况下可能采用零地址指令
 - □ 指令本身不需要任何操作数
 - □ 指令中所需的操作数是隐含指定的

根据指令中操作数的物理位置分类



- 根据存放操作数的位置不同,分为3种。
 - □ 寄存器-寄存器型(R-R型)指令
 - □ 寄存器-存储器型(R-M型)指令
 - □ 存储器-存储器型(M-M型)指令

指令格式

指令字: 完整的一条指令的二进制表示

指令字长: 每条指令(转换为二进制位后)占用的存储字节数目


- 在一个指令系统中,如果每条指令的长度都相同,则称为固定长度编码格式。
- 如果不同指令的长度随指令功能而不同,则称为可变长度 编码格式。
 - 如奔腾系列机的指令系统中,指令长度可以从一个字节到12个字节。

指令格式:指令中操作码和操作数的二进制位的分配方案

操作码 操作数 OP.sz SRC, ..., DEST, ...

指令字长决定因素:

- 操作码长度:定长?变长?
- 操作数个数
 - 无操作数: 停机、空操作、关中断等
 - 单操作数: INC; IN
 - 双操作数
 - 多操作数
- 操作数来源: 寻址方式?



指令操作码:

- 指令系统中的每一条指令都有唯一确定的操作码,不同指令的操作码是不相同的。
 - 操作码的长度决定了指令系统的最大规模
 - ➤ 若操作码的位数为n位,则该指令系统最多能有2ⁿ 条指令。

2. 固定长度操作码

- 所有指令操作码的长度都是固定的,且集中放在指令的一个字段内。
- 有利于简化硬件设计,减少指令译码时间。
- 很多现代计算机都采用了固定长度操作码。

2. 可变长度操作码

- 指令系统中操作码的长度有多种,不同指令的操作码的长度不完全相同。
 - □ 使用频率高的指令使用短的操作码
 - □ 使用频率低的指令使用较长的操作码
- 可以缩短操作码的平均长度,但会使硬件设计复杂化,增加指令译码的时间和难度。

3. 扩展操作码技术

将操作码设计为几种不同的固定长度,且相互之间按某种规则进行扩展。


▶ 优点

- □ 可以简化硬件设计;
- 当指令总长度一定时,可以使操作码的长度随地址数的增加而减少,不同地址数的指令的操作码的长度也不同,从而有效地缩短指令总长度。
- 扩展操作码的方法等长扩展、不等长扩展

例:固定长度操作码

指令字长16位

通用寄存器16个,固定3个操作数



采用固定长度操作码,该指令系统最多只能有16条指令

例: 等长扩展操作码

指令字长16位

通用寄存器16个,最多3个操作数

采用等长扩展,操作码分别为4位、8位、16位

有61条指令

```
0000
      A3
            A2
                  A1
            A2
0001
      A3
                  A1
                       15条三地址指令,操作码为4位
1110
      A3
            A2
                  A1
1111
     0000
            A2
                 A1
1111
     0001
            A2
                  A1
                        15条二地址指令,操作码为8位
     1110
                 A1
1111
     1111
           0000
                  A1
1111
     1111
           0001
                  A1
                       - 15 条一地址指令,操作码为 12 位
           1110
                  A1
                 0000
1111
           1111
1111
           1111
                0001

    16条零地址指令,操作码为16位

1111
                 1111
```

例:不等长扩展操作码

指令字长16位

通用寄存器16个,最多3个操作数

操作码 操作数

4位 12位

可安排 ? 条3操作数指令: 0000-1110

操作码 操作数

1111 4位 8位

可安排 ? 条双操作数指令: 1111 0000 1111 1101

操作码 操作数

1111 111X 4位 4位

可安排?条单操作数指令

操作码

1111 1111 1111 4位

可安排?条无操作数指令

指令字长16位

通用寄存器16个,最多3个操作数

操作码操作数

4位 12位

可安排15条3操作数指令: 0000-1110

操作码 操作数

1111 4位 8位

可安排14条双操作数指令: 1111 0000

1101

操作码 操作数

1111 111X 4位 4位

可安排31条单操作数指令 1111 1110 0000

1111 1111 1111 0000

操作码

1111 | 1111 | 1111 | 4位

可安排16条无操作数指令

1111 1111 1111 0000

1110

1101

采用不等长扩展,可支持76条指令

指令格式设计原则

- 操作码字段要能满足指令功能完备性的要求
- 操作数字段要能满足不同寻址方式和寻址空间 (寄存器、存储器)的要求
- 在满足上述要求的情况下,尽量采用规则、短小的指令格式,以达到实现简单、运行高效的目的

指令系统设计原则

- 完备性
 - —— 指令功能齐全, 方便程序员使用
- 兼容性
 - —— 包容旧指令系统, 老程序能在新的CPU上运行
- 规则性
 - —— 指令格式规则简单统一, 易于实现
- 高效性
 - —— 实现复杂度低,运行速度高

- 规则性: 简单性来自规则性
- 高效性:高效性来自简单性(越小越快)
 - 指令格式规则简单统一, 易于实现
 - d=a+b
 - Add d,a,b
 - d=a+b+c
 - •操作数不固定,指令复杂化: Add d,a,b,c
 - 增加加法器、寄存器、控制器、代码的复杂度
 - 规格化: Add d,a,b; Add d,d,c
 - 硬件设计、指令系统设计规整、简单
 - 复杂运算(多媒体):专用指令、专用硬件

常用指令类型

序号	分类	基本指令
1	算术运算、关系运算	加、减、乘、除、比较、扩展
2	逻辑操作	与、或、非、异或、测试
3	移位指令	逻辑移位、算术移位、循环移位 [1]
4	数据传送	将存储器中的数据读到寄存器,将寄存器中 的数据写入存储器
5	跳转、分支转移	条件转移、条件延迟、分支、子程序
6	系统控制	各种系统寄存器的存取、设置

MIPS指令概览

MIPS (Microprocessor without interlocked piped stages)



- 是80年代初由斯坦福大学教授约翰·轩尼诗与他的团队创立;
- 属于精简指令集计算机RISC
- MIPS指令集有MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS32, MPIS64多个版本;
- 早期主要用于嵌入式系统,如Windows CE设备、路由器、家用网关和 视频游戏机,现在已经在PC机、服务器中得到广泛应用
- 2007年8月16日, "龙芯"获得MIPS处理器IP的全部专利和总线、指令集授权



MIPS基本指令

序号	分类	基本指令
1	算术运算	add, sub, addi, addu, mul, mulu, div, divu
2	逻辑、移位操作	and, or, andi, ori, sll, srl, lui
3	数据传送	lw, sw, lb, lbu, sb
4	分支转移	beq, bne, bnez, slt, slti, sltu,sltiu
5	无条件跳转	j, jr, jal



指令后缀: i 表示立即数; u 表示无符号; w 表示字(Word)操作; b 表示字节(Byte)操作



□ 只有三种指令格式

R型指令

000000

6bits

5bits 5bits

 $\mathbf{R}_{\mathbf{c}}$

5bits

 R_d

5bits

shamt

6bits

funct

寄存器型

Rs, Rt 分别为第一、二源操作数; Rd为目标操作数

I型指令

6bits 5bits 16bits 5bits 立即数 OP

 \mathbf{R}_{t}

立即数型

- 双目、Load/Store: Rs和立即数是源操作数, Rt为目标操作数
- 条件转移: Rs, Rt均为源操作数

J型指令

OP

6bits

26bits

立即数

跳转

26位立即数作为跳转目标地址的部分地址



32位MIPS系统指令格式

R-type

I-type

J-type

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcod (6 bits		Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)		
Opcod (6 bits		(5 b	s oits)		Rt Immediate (16 bits)							
Opcod (6 bits				Taı	get add	ddress t	o PC)					

- Opcode: partially specifies what instruction it is; Equal to 0 for all R-Format instructions
- Funct: combined with opcode, this number exactly specifies the instruction
- Rs (Source Register): generally used to specify register containing first operand
- Rt (Target Register): generally used to specify register containing second operand
- Rd (Destination Register): generally used to specify register which will receive result of Opcode
- Shamt: This field contains the amount a shift instruction will shift by.
- Immediate: address offset or immediate value
- Target address (Offset address to PC): target address of the jump instruction

32位MIPS系统指令特点

- 1. 指令定长 (32 bits)
 - 操作码长度固定(6位),在指令格式中位置固定
 - 寄存器编码长度固定(5位),可寻址32个寄存器, 在指令格式中位置固定
 - 立即数长度固定(16位),在指令格式中位置固定
- 2. 由操作码决定寻址方式
- 3. 运算操作主要基于寄存器/立即数



MIPS系统寄存器

寄存器名称	编码	用途
\$zero	0	Constant 0
\$at	1	Reserved for assembler
\$v0 ~ \$v1	2~3	Expression evaluation and results of a function
\$a0 ~ \$a3	4~7	Arguments 13
\$t0 ~ \$t7	8~15	Temporary (not preserved across call)
\$s0 ~ \$s7	16~23	Saved temporary (preserved across call)
\$t8 ~ \$t9	24~25	Temporary (not preserved across call)
\$k0 ~ \$k1	26~27	Reserved for OS kernel
\$gp	28	Pointer to global area
\$sp	29	Stack pointer
\$fp	30	Frame pointer
\$ra	31	Return address (used by function call)





MIPS基本指令

■ R-type指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcode (6 bits)		Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)		
0		18		19		17		0		32		
0000 0	0	10	10 010		0011	1000 1		000 00		10 0000		
			add \$1	, \$2, \$	3	# \$1=\$2+\$3, R-type						

31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)
0	18	19	17	0	34
0000 00	10 010	1 0011	1000 1	000 00	10 0010

sub \$s1, \$s2, \$s3





MIPS基本指令

■ R-type指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcode (6 bits)		Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)		
0		1	18	19		17		0		36		
0000 00)	10	010	1 (1 0011 1000 1		000 00		10 0100			
and \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2 AND \$s3, R-type												

31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)
0	0 18		17	0	37
0000 00	10 010	1 0011	1000 1	000 00	10 0101

or \$s1, \$s2, \$s3



\$s1=\$s2 OR \$s3, R-type



MIPS基本指令

■ R-type指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
_	code bits)		Rs bits)	Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)		
	0	0		18		17		10		2		
000	0 00	00	000	1 0	010	100	0 1	010	10	C	00 0010)
	srl \$	s1, \$s2	, 10	#\$s	#\$s1=shift(\$s2) right logical 10 bits, R-type							

0	0	18	17	10	0
0000 00	00 000	1 0010 1000 1		010 10	00 0000
sll \$	ss1, \$s2, 10	# \$s1=shif	ft(\$s2) left log	ical 10 bits, R-	type





MIPS基本指令

■ R-type指令

31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0	
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)	
0	18	19	17	0	42	
0000 00	10 010	1 0011	1000 1	000 00	10 1010	
slt \$s1, \$	\$s2, \$s3 #	1=1; else \$s1=	0, R-type			

■ R-type 指令

	jr \$ra	# jump	register \$ra, R	-type	
0000 00	11 111	0 0000	0000 0	000 00	00 1000
0	31	0	0	0	8







31 26	25 21	20 16	15	11	10	6	5	0	
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Address/Immediate (16 bits)						
8	18	17				100			
0010 00	10 010	1 0001		0000 0000 0110 0100					
	addi \$s	1, \$s2, 100	# \$s1=\$	\$s 2 +10	0, I-typ	e			

12	18	17	100					
0011 00	10 010	1 0001	0000 0000 0110 0100					
	andi \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2 AND 100, I-type							

13	18 17		100							
0011 01	10 010 1 0001		0000 0000 0110 0100							
	ori \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2 OR 100, I-type									





MIPS基本指令

■ I-type 指令

31 26	25 21	20 10	5 15	11	10	6	5	0	
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)		Address/Immediate (16 bits)					
35	18	17				100			
1000 11	10 010	1 0001		0000 0000 0110 0100					
lw \$1, 1	00(\$2)	# load mem	ory wor	d \$1=M	emory[\$2+100], I-ty	pe	

43	18	17	100
1010 11	10 010	1 0001	0000 0000 0110 0100
sw \$s1, 10	word \$Memory[\$s2+100]=\$s1, I-type		





MIPS基本指令 I-type指令

R: 通用寄存器

PC: 指令指针寄存器

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	C)
Opco (6 bi	ode its)	R (5 b			Rt pits)	Address/Immediate (16 bits)						
15	5	C)	1	7	100						
0011	11	00	000	1 0	001	0000 0000 0110 0100						
		_	_				_					

lui \$s1, 100 # load & shift left unsigned immediate \$s1=100«16, I-type





MIPS基本指令 I-type指令



R: 通用寄存器

PC: 指令指针寄存器

4	17	18	25							
0001 00	10 001	1 0010	0000 0000 0001 1001							
be	beq \$s1, \$s2, 25 # branch if \$s1=\$s2, goto PC+4+25*4, I-type									

5	17	18	25				
0001 01	0001 01 10 001		0000 0000 0001 1001				

bne \$s1, \$s2, 25 # branch if \$s1≠\$s2, goto PC+4+25*4, I-type





MIPS基本指令

■ J-type 指令

```
New PC = { PC[31..28], target address, 00 }
= { 1010, 00000000000100111000100, 00 }
32 bit address = { 4 bits , 26 bits , 2 bits }
```

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
Opc (6 b	code oits)		Target address (26 bits)								
2	2		2500								
0000	0 10		00 0000 0000 0000 1001 1100 0100								
	j 2500 # jump to 2500, I-type										



指令系统设计实验

• 指令字长: 16位

• 数据字长: 16位

• 通用寄存器数量: 4个

• 寻址空间: 256字节

• 功能: 15个

	操作码		
算术运算		不带进位加	0010
	不带进位加减	不带借位减	0011
	[1]	不带进位立即 数加	1010
	##\#/\>hn\rt	带进位加	0110
	带进位加减	带借位减	0101
关系 运算	无符号数比较	无符号数比较	0100
逻辑运算	安存吸之间的上式完管	与	0000
	寄存器之间的与或运算	或	0001
	寄存器与立即数与或运算	立即数与	1000
	可作品一业队处于	立即数或	1001
数据传输	将存储器中的数据读到寄存器	读存储器	1011
	将寄存器中的数据写入存储器	写存储器	1100
跳转	有条件跳转 (根据比较结果)	相等时跳转	1101
	日本计划符(似近心我给来)	不等时跳转	1110
	无条件跳转	无条件跳转	0111

指令系统设计实验

煰作和

塌作夕秋

R: 通用寄存器 PC: 指令指针寄存器

劫行場作

	裸作名称	裸作码		八八架作				
	与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs$ and Rt ; $PC \leftarrow PC + 1$				
	或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$				
R型指令	不带进位加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$				
	不带借位减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$				
	带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$				
	带借位减	0101 SUBC Rd, Rs, Rt		$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1-C); PC \leftarrow PC + 1$				
	无符号数比较	0100	SLT Rd,Rs,Rt	If Rs <rt, <math="" else="" pc="" rd="0;">\leftarrow PC + 1</rt,>				
	立即数与	1000	ANDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs$ and imm; $PC \leftarrow PC + 1$				
	立即数或	1001	ORI Rt, Rs, imm	Rt←Rs or imm; PC ←PC +1				
	立即数加	1010	ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + imm; PC \leftarrow PC + 1$				
型指令	读存储器	1011	LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow MEM[Rs+imm]; PC \leftarrow PC +1$				
	写存储器	1100	SW Rt, Rs, imm	$MEM[Rs+imm] \leftarrow Rt; PC \leftarrow PC + 1$				
	相等时跳转	1101	BEQ Rs, Rt, imm	If Rt=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1				
	不等时跳转	1110	BNE Rs, Rt, imm	If Rt!=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1				
J型指令	无条件跳转	0111	JMP imm	PC ← imm				

汇编语言核学指令

71



指令系统设计实验

根据功能与性能要求,仿照MIPS指令格式进行设计

R型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op			Rs Rt			lt .	Rd								
		_	_													
型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op Rs			S	R	Lt	Imm									
J型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op									Im	ım					

Op: 指令操作码

Rs: 第1个操作数的寄存器号

Rt: 第2个操作数的寄存器号

Imm: 立即数

Rd: 第3个操作数的寄存器号

---: 表示任意值,编码时通常取0



指令系统设计实验

- 1. 指令定长 (16 bits)
 - 操作码长度固定(4位),在指令格式中位置固定
 - 寄存器编码长度固定(2位),可寻址4个寄存器,在 指令格式中位置固定
 - 立即数长度固定(8位),在指令格式中位置固定
- 2. 由操作码决定寻址方式
- 3. 运算操作主要基于寄存器/立即数

课后作业:

复习:

《计算机组成原理》第6章《计算机执行程序的过程》、第7章《指令系统》

预习:

《计算机组成原理》第4章《组合逻辑电路》

思考题:

《计算机组成原理》 P188页习题 7.1、7.2、7.5、7.7、7.11、7.12题

谢谢