## 11. 什么是非稳态导热的正规状况阶段? 有什么特点?

初始条件的影响消失(物体)个任一点均不处于初始温度), 颇态导热的主要阶段。

特点:非稳态等热进行了一段时间后,物作内各点的温度变化遵循相同的规律。

12. 写出傅里叶数 Fo 及毕渥数 Bi 的表达式,并说明它们的物理意义。

9-12 热电偶的热接点可以近似地看做球形,已知其直径  $d=0.5~{\rm mm}$ 、材料的密度  $\rho=8~500~{\rm kg/m^3}$ 、比热容  $c=400~{\rm J/(kg\cdot K)}$ 。热电偶的初始温度为  $25~{\rm C}$ ,突然将其放入  $120~{\rm C}$  的气流中,热电偶表面与气流间的表面传热系数为  $90~{\rm W/(m^2\cdot K)}$ ,试求:

- (1) 热电偶的时间常数;
- (2) 热电偶的过余温度达到初始过余温度的 1%时所需的时间。

$$B_{iv} = \frac{hR}{\Lambda} = \frac{90 \times \frac{0.5 \times 10^{-3}}{22}}{22} = 1.022 \times 10^{-3} < 0.1 \Rightarrow \Im A$$

$$\frac{\theta}{(1)} = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{\theta}{\theta} = \frac{\theta}{\rho} = \frac{\theta}{\rho} = 1\%$$

$$T = \frac{\ln 0.01}{90 \times 4\pi \times (\frac{0.5 \times 10^{3}}{2})^{2}}$$

$$8500 \times 400 \times \frac{4}{3} \pi_{7} (\frac{0.5 \times 10^{3}}{2})^{3}$$

