# Bài thực hành số 1: Tìm hiểu các chỉ số thông kê cơ bản sử dụng Gephi

# 1 Độ Đo Cơ Bản của Mạng (Basic Network Metrics)

## 1.1 Average Degree

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Trung bình số lượng cạnh kết nối với mỗi nút.

Công thức:

$$\text{Average Degree} = \frac{2 \times |E|}{|V|}$$

với |E| là số cạnh và |V| là số nút trong đồ thị.

**Phạm vi:** Từ 0 (không có cạnh) đến |V| - 1 (nếu là đồ thị đầy đủ).

Chỉ số tốt: Giá trị cao biểu thị mạng kết nối dày đặc.

#### 1.2 Network Diameter

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Khoảng cách lớn nhất giữa hai nút xa nhất.

Công thức:

$$Diameter = \max_{u,v \in V} Shortest Path Length(u, v)$$

**Phạm vi:** Từ 1 (đồ thị đầy đủ) đến |V| - 1 (đồ thị hình đường thẳng). **Chỉ số tốt:** Giá trị nhỏ biểu thị mạng hiệu quả trong truyền tải thông tin.

## 1.3 Graph Density

Ý nghĩa: Tỷ lệ giữa số cạnh thực tế và số cạnh tối đa có thể tồn tại.

Công thức:

Density = 
$$\frac{2 \times |E|}{|V| \times (|V| - 1)}$$

Phạm vi: Từ 0 (không có cạnh) đến 1 (đồ thị đầy đủ). Chỉ số tốt: Giá trị cao cho thấy mạng dày đặc kết nối.

## 1.4 Connected Components

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Số thành phần liên thông của đồ thị.

Công thức: Đếm số nhóm các nút mà mọi nút trong nhóm đều được kết nối.

**Phạm vi:** Từ 1 (đồ thị liên thông hoàn toàn) đến |V| (không có cạnh).

Chỉ số tốt: Ít thành phần liên thông biểu thị mạng mạnh hơn.

## 1.5 Average Path Length

Ý nghĩa: Khoảng cách trung bình giữa tất cả các cặp nút trong mạng.

Công thức:

$$\mathrm{APL} = \frac{\sum_{u,v \in V} \mathrm{Shortest\ Path\ Length}(u,v)}{|V| \times (|V|-1)}$$

Phạm vi: Từ 1 (đồ thị đầy đủ) đến một giá trị lớn hơn trong mạng thưa thớt.

Chỉ số tốt: Giá trị thấp biểu thị mạng hiệu quả.

## 1.6 Average Clustering Coefficient

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Trung bình mức độ mà các nút lân cận của một nút cũng được kết nối với nhau.

Công thức:

Clustering Coefficient = 
$$\frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} \frac{\text{Number of edges between neighbors of } v}{\text{Maximum possible edges between neighbors of } v}$$

**Phạm vi:** Từ 0 (không có kết nối giữa các hàng xóm) đến 1 (tất cả hàng xóm kết nối). **Chỉ số tốt:** Giá trị cao biểu thị mạng có tính cụm mạnh.

# 2 Độ Đo Tính Trung Tâm (Centrality Metrics)

## 2.1 Degree Centrality

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Đo lường mức độ kết nối của một nút, dựa trên số cạnh trực tiếp kết nối với nó.

Công thức:

$$C_D(v) = \frac{\deg(v)}{|V| - 1}$$

với deg(v) là số cạnh kết nối với nút v và |V| là số nút trong đồ thị.

Phạm vi: Từ 0 (nút cô lập) đến 1 (kết nối với tất cả các nút khác).

Chỉ số tốt: Giá trị cao cho thấy nút có tầm ảnh hưởng mạnh.

# 2.2 Betweenness Centrality

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Đo lường tầm quan trọng của một nút dựa trên số đường đi ngắn nhất đi qua nó.

Công thức:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t \in V} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

với  $\sigma_{st}$  là số đường đi ngắn nhất giữa s và t, và  $\sigma_{st}(v)$  là số đường đi đó đi qua v.

**Phạm vi:** Từ 0 (nút không nằm trên đường đi ngắn nào) đến một giá trị lớn hơn (khi nút là trung gian quan trọng).

Chỉ số tốt: Giá trị cao biểu thị nút là cầu nối quan trọng.

## 2.3 Closeness Centrality

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Đo lường mức độ gần gũi của một nút với tất cả các nút khác trong mạng. Công thức:

$$C_C(v) = \frac{|V| - 1}{\sum_{u \in V} d(u, v)}$$

với d(u, v) là khoảng cách ngắn nhất từ u đến v.

Phạm vi: Giá trị cao hơn biểu thị nút có vị trí chiến lược, gần với các nút khác.

## 2.4 Eigenvector Centrality

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Đo lường mức độ ảnh hưởng của một nút dựa trên sự kết nối với các nút quan trọng khác.

Công thức: Dựa trên giá trị riêng của ma trận kề:

$$C_E(v) = \frac{1}{\lambda} \sum_{u \in \text{neighbors}(v)} A_{vu} \cdot C_E(u)$$

với  $A_{vu}$  là phần tử trong ma trận kề và  $\lambda$  là giá trị riêng lớn nhất.

Phạm vi: Giá trị cao biểu thị nút có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng.

## 2.5 PageRank

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Được sử dụng trong xếp hạng các trang web, dựa trên độ phổ biến và quan trọng của các trang kết nối.

Công thức:

$$PR(v) = \frac{1 - d}{|V|} + d \sum_{u \in \text{neighbors}(v)} \frac{PR(u)}{\deg(u)}$$

với d là hệ số suy giảm (thường là 0.85).

Pham vi: Giá trị cao cho thấy nút quan trọng trong mạng.

## 2.6 HITS (Hub and Authority)

 $\acute{\mathbf{Y}}$  nghĩa: Đánh giá nút dựa trên hai khía cạnh: nút là trung tâm (Hub) hay có độ tin cây (Authority).

Công thức:

$$\operatorname{Authority}(v) = \sum_{u \in \operatorname{in-neighbors}(v)} \operatorname{Hub}(u)$$

$$\operatorname{Hub}(v) = \sum_{u \in \text{out-neighbors}(v)} \operatorname{Authority}(u)$$

Pham vi: Giá trị cao cho thấy nút là trung tâm (Hub) hoặc có độ tin cậy cao (Authority).

# 2.7 Eccentricity

**Ý nghĩa:** Khoảng cách lớn nhất từ một nút đến bất kỳ nút nào khác trong mạng. **Công thức:** 

 $\text{Eccentricity}(v) = \max_{u \in V} d(v, u)$ 

với d(v,u) là khoảng cách ngắn nhất từ v đến u.

**Phạm vi:** Từ 1 (đồ thị đầy đủ) đến  $\infty$  (đồ thị không liên thông).

Chỉ số tốt: Giá trị thấp biểu thị nút trung tâm hơn.