


Lab **CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP, DNS, HTTP, Email và FTP**

A- Mục tiêu: Hiểu và cấu hình được một số dịch vụ mạng cơ bản: DHCP, DNS, HTTP, FTP và Email

B- Yêu cầu

Thực hiện cấu hình các dịch vụ DHCP, DNS, HTTP, FTP và Email theo sơ đồ hệ thống mạng như sau:




Các bước thực hiện

Bước 1: Cấu hình DHCP


Cấu hình địa chỉ IP tại DHCP Server:

Chọn tab Desktop => IP Configuration và cấu hình các thông số như sau:



Cấu hình dịch vụ DHCP:


Chọn tab Services ◇ DHCP, kích chọn On và cấu hình các thông số như sau:




Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server
serverPool	192.168.1.1	192.168.1.3	192.168.1.7	255.255.255.0	50	0.0.0.0

Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP động tại PC1:

Chọn tab Desktop => IP Configuration => chọn DHCP:



Hoặc Chọn tab Desktop => Command Prompt ◇ sử dụng lệnh *ipconfig /renew*:



```
PC>ipconfig /renew


IP Address.....: 192.168.1.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway...: 192.168.1.1
DNS Server.....: 192.168.1.3
```

Kiểm tra cấp phát địa chỉ IP động tại PC2: thực hiện tương tự như PC1

Bước 2: Cấu hình DNS


Cấu hình địa chỉ IP tại DNS Server:

Chọn tab Desktop ♦ IP Configuration và cấu hình các thông số như sau:





Chọn tab Services ♦ DNS, kích chọn On và cấu hình các thông số như sau:

- Thêm bản ghi với tên miền mail.com với địa chỉ IP 192.168.1.5




Thêm bản ghi với tên miền tenSV.com (tự đặt theo tên của sinh viên) với địa chỉ IP 192.168.1.6




Bước 3: Cấu hình HTTP (Web Server)


Cấu hình địa chỉ IP tại Web Server:




Chọn tab Services => HTTP, kích chọn On:



Sinh viên tự tạo nội dung website với HTML, ví dụ như sau:




Truy cập website tại PC1:




Bước 4: Cấu hình Mail Server

Cấu hình địa chỉ IP tại Mail Server:



Chọn tab Services => EMAIL, kích chọn On, thiết lập thông tin tại Domain Name và tạo 2 tài khoản mail là pc1@mail.com và pc2@mail.com:



Tại PC1 thực hiện login vào mail pc1@mail.com và gửi thư cho pc2@mail.com:

PC1

Physical Config Desktop Custom Interface

Configure Mail

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

User Name:

Password:

PC1

Physical Config Desktop Custom Interface


Compose Mail

To:

Subject:

Hi,
How are you?
|


Thực hiện kiểm tra hộp thư tại PC2:




Sinh viên tự thực hiện việc gửi mail từ pc2@mail.com đến pc1@mail.com

Bước 5: Cấu hình FTP

Cấu hình địa chỉ IP tại FTP Server:




Chọn tab Services => FTP, kích chọn On, thiết lập thông tin tại username và password với 2 user là pc1 và pc2:



Tại PC1, thực hiện gửi file hello.txt lên FTP server:

Vào tab Text Editor thực hiện tạo file hello.txt:



Kết nối đến FTP server: *ftp IP_add* (địa chỉ IP của FTP Server)

PC1

Physical Config Desktop Custom Interface

Command Prompt

```
PC>ftp 192.168.1.4
Trying to connect...192.168.1.4
Connected to 192.168.1.4
220- Welcome to PT Ftp server
Username:pc1
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.1.4:
 0 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 1 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin              13832032
 2 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin              16599160
 3 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 4 : c2600-i-mz.122-28.bin                      5571584
 5 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                13169700
 6 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      50938004
 7 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin      33591768
 8 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin             5571584
 9 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin              15522644
10 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin             3058048
11 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin             3117390
12 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin             4414921
13 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin           4670455
14 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin            4670455
15 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEE1.bin      8662192
16 : pt1000-i-mz.122-28.bin                      5571584
17 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin             3117390
```

Gửi file hello.txt lên FTP server: *put ten_file*

PC1

Physical Config Desktop Custom Interface

Command Prompt

```
ftp>put hello.txt

Writing file hello.txt to 192.168.1.4:
file transfer in progress...


[Transfer complete - 5 bytes]

5 bytes copied in 0.064 secs (78 bytes/sec)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.1.4:
 0 : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 1 : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin              13832032
 2 : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin              16599160
 3 : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      33591768
 4 : c2600-i-mz.122-28.bin                      5571584
 5 : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                13169700
 6 : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin      50938004
 7 : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin      33591768
 8 : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin             5571584
 9 : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin              15522644
10 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin             3058048
11 : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin             3117390
12 : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin             4414921
13 : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin           4670455
14 : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin            4670455
15 : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEE1.bin      8662192
16 : hello.txt                                   5
17 : pt1000-i-mz.122-28.bin                      5571584
18 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin             3117390
```


Tại PC2, tải về file hello.txt từ FTP server:

Liệt kê các file có trong PC2, ta thấy chưa có file hello.txt:



Kết nối đến FTP server: tương tự như PC1

Tải về file hello.txt từ FTP server: *get ten_file*



Kiểm tra file hello.txt đã được tải về PC2:

