### Exercices sur l'allocation dynamique et les entrées/sorties : Commandes utilitaires sur flux de caractères

On cherche à programmer une commande textutil qui se comporte comme une version modifiée et simplifiée de quelque commandes utilitaires sur flux de caractères : n1, rev, tac, fgrep, paste, cut, selon l'option indiquée en argument.

#### La commande textutil

Son usage est le suivant :

```
$ ./textutil -help
Usage:
./textutil -h|-help
./textutil -nl START STEP skip|* [FILE...]
./textutil -rev [FILE...]
./textutil -tac [FILE...]
./textutil -fgrep WORD [FILE...]
./textutil -paste SEP [FILE...]
./textutil -cut SEP NUM [FILE...]
```

Il peut y avoir un nombre arbitraire de noms de fichiers FILE en fin de commande que l'on ouvre tous avec fopen(). Lorsqu'un nom de fichier est un dash "-", on fait en sorte que fopen() ouvre l'entrée standard via "/dev/fd/0". Également, lorsqu'il n'y a aucun fichier FILE en fin de commande, on lit l'entrée standard via stdin.

La commande textutil -nl START STEP skip|\* affiche chaque ligne en les numérotant à partir de START et par incrément de STEP. Lorsque la dernière option vaut "skip", les lignes vides "\n" sont sautées (elles sont toujours affichées mais elles ne sont pas numérotées). Pour toute autre valeur, les lignes vides sont numérotées comme les autres. La numérotation continue pour tous les fichiers :

```
$ (echo abc; echo; echo rst; echo xyz) | ./textutil -nl 100 10 skip
100 abc

110 rst
120 xyz
```

```
$ (echo abc; echo ; echo rst; echo xyz) | ./textutil -nl 100 10 noskip
100 abc
110
120 rst
130 xyz
```

```
$ ./textutil -nl 100 10 noskip <(echo aaa) <(echo bbb) <(echo ccc; echo ddd)
100 aaa
110 bbb
120 ccc
130 ddd</pre>
```

La commande textutil -rev affiche les lignes de chaque fichier en les renversant. Mais le retour à la ligne reste à sa place.

```
$ (echo abc ; echo rst; echo xyz) | ./textutil -rev
cba
tsr
zyx
```

La commande ./textutil -tac affiche les lignes de chaque fichier dans l'ordre inverse, c'est-à-dire de la dernière à la première. Au contraire de nl ou rev, cette commande est donc obligée de lire tout le fichier avant de pouvoir afficher quoi que ce soit :

```
$ (echo abc; echo rst; echo xyz) | ./textutil -tac
xyz
rst
abc
```

La commande textutil -fgrep WORD affiche les lignes qui contiennent le mot WORD. Lorsque la sortie standard est le terminal, l'occurrence trouvée est entourée de balises de marquage définies par les variables d'environnement MARKUP\_START et MARKUP\_END. En l'absence de la définition simultanée de ces deux variables, on utilise les valeurs par défaut "\x1B[31m" et "\x1B[0m", qui sont les séquences d'échappement ANSI pour afficher l'occurrence en rouge. Lorsque la sortie standard est redirigée vers autre chose qu'un terminal, aucune balise n'est utilisée.

```
$ export MARKUP_START='<' MARKUP_END='>'
$ (echo aabbcc ; echo bbaaccaa; echo bbcc ) | ./textutil -fgrep aa
<aa>bbcc
bb<aa>ccaa
```

```
$ (echo aabbcc; echo bbaaccaa; echo bbcc) | ./textutil -fgrep aa | cat aabbcc bbaaccaa
```

La commande textutil -paste SEP lit les lignes de chaque fichiers en parallèle, et affiche le collage de chaque ligne de même numéro, en les collant avec le séparateur SEP. Lorsqu'un fichier n'a pas assez de lignes vis-à-vis des autres, il est réputé avoir des lignes vides pour compléter :

```
$ ./textutil -paste '<*>' <(echo a; echo b; echo c) <(echo x) <(echo r; echo s)
a <*> x <*> r
b <*> <*> s
c <*> <*><</pre>
```

La commande textutil -cut SEP NUM considère la chaîne SEP comme un séparateur de colonne, et affiche la colonne numéro NUM de chaque ligne. En l'absence d'une telle colonne, une ligne vide est affichée :

```
$ (echo 'aa<*>bb<*>cc'; echo 'rr'; echo 'xx<*>yy') | ./textutil -cut '<*>' 2
bb
yy
```

On souhaite aussi que ces commandes se comportent bien lorsqu'il y a des '\0' sur une ligne, ou lorsque la dernière ligne ne se termnine pas par '\n':

```
$ (printf "a\n" ; printf "r\0s\n" ; printf "z") | ./textutil -tac
z
rs
a
```

# 1 Gestion d'une ligne : le module Line

La présence potentielle de '\0' sur une ligne interdit d'utiliser fgets() pour lire une ligne. En effet, cette fonction ne retourne aucune information quant au nombre de caractères lus, et on ne peut donc savoir si des caractères ont été lus après le '\0'. On codera donc notre propre fonction de lecture de ligne en bouclant sur la fonction getc() de lecture de caractère. Les caractères d'une lignes sont alloués dynamiquement avec malloc() et realloc() au fur et à mesure que la ligne lue croît et dépasse sa capacité.

C'est la structure Line qui se charge de représenter une ligne :

```
typedef struct Line {
  char * chars; // malloc'ed() and can have some '\0' in the middle
  size_t length; // this count includes all '\0' except the last one
} Line;
```

La fonction Line\_read() lit une ligne sur un flux d'entrée. On utilise initialCapacity pour la taille du tableau pointé par chars lors de son malloc() initial. À chaque fois que la capacité du tableau pointé par chars est dépassée, on réalloue ce tableau avec realloc() en doublant sa capacité. Lorsqu'on rencontre EOF sans avoir lu de caractères, la fonction génère une chaîne vide "" (c'est-à-dire de longueur 0 et ne contenant que le '\0' terminal). Lorsqu'on rencontre EOF après avoir lu des caractères, c'est que la dernière ligne du fichier ne se termine pas proprement par '\n'. Une fois la ligne complètement lue, on réalloue le tableau pointé par chars sur sa longueur définitive.

```
Line Line_read (FILE * file, size_t initialCapacity);
```

Lorsqu'une ligne obtenue via Line \_read() n'est plus utilisée, la mémoire allouée dynamiquement pour ses caractères est libérée par la fonction Line\_clean().

```
void Line_clean (Line line);
```

Il est pratique de disposer des trois prédicats suivants pour une ligne line : le prédicat Line\_isEnd() teste si une ligne est la chaîne vide "", représentant EOF; le prédicat Line\_endsWithNL() teste si la ligne est proprement terminée par '\n'; enfin le prédicat Line\_startsWithNL() teste si la ligne est vide, c'est-à-dire de longueur 1 et uniquement constituée de '\n'.

```
bool Line_isEnd (Line line);
bool Line_endsWithNL (Line line);
bool Line_startsWithNL (Line line);
```

Les deux fonctions de recherche suivantes sont pratiques pour la programmation de -fgrep et -cut: Line\_findString() recherche une chaîne dans une ligne. Rappelons que cette dernière peut contenir des '\0' intermédiaires et donc un simple appel à strstr() ne suffit pas. La variante Line\_findNthString() recherche la nth occurrence pour nth >= 1. En l'absence de la chaîne recherchée, NULL est retrourné par les deux fonctions.

```
char * Line_findString (Line line, char const string[]);
char * Line_findNthString (Line line, char const string[], int nth);
```

La présence potentielle de '\0' intermédiaires sur une ligne empèche d'utiliser simplement printf() pour afficher une ligne. On écrit donc une fonction Line\_print() affichant une ligne dans un flux de caractères file. La variante Line\_printFromTo() permet d'afficher un fragment de ligne de l'index start inclus à l'index end exclu. Elle est utile pour la commande -cut, ainsi que pour la commande -fgrep lorsqu'on utilise des balises de marquage. Enfin, la variante Line\_printBackward() est utile pour la commande rev et affiche une ligne à l'envers.

```
void Line_print (Line line, FILE * file);
void Line_printFromTo (Line line, size_t start, size_t end, FILE * file);
void Line_printBackward (Line line, FILE * file);
```

### 2 Gestion du contenu entier d'un fichier : le module Content

Si la plupart des commandes peuvent afficher le traitement d'une ligne immédiatement après l'avoir lue et oublier les lignes précédemment lues, ce n'est pas le cas de la commande textutil -tac qui doit mémoriser le contenu entier du fichier avant de pouvoir faire son affichage.

C'est la structure Content qui mémorise le contenu d'un fichier structuré en lignes :

```
typedef struct Content {
  Line * lines;
  size_t lineCount;
} Content;
```

La structure Content possède un tableau pointé par lines de lineCount structures de type Line. Ce tableau est alloué dynamiquement avec malloc() et realloc() par la fonction de lecture Content\_read(). Cette fonction réalloue le tableau pointé par lines via realloc() en doublant sa capacité à chaque fois que celle-ci est atteinte. La dernière ligne est toujours la chaîne vide, représentant EOF. Une fois le contenu du fichier entièrement lu, on réalloue le tableau une dernière fois sur sa longueur réelle.

```
Content Content_read (FILE * file, size_t initialCapacity);
```

La mémoire allouée par Content\_read() est libérée par Content\_clean() :

```
void Content_clean (Content content);
```

# 3 Le module TextUtil: l'option de commande -nl

La fonction TextUtil\_runNlOnFile() lit les lignes d'un fichier file et les affiche dans le fichier output, en les numérotant à partir de numStart par incréments de numStep. Le booléen skipEmpty contrôle si on affiche les lignes vides sans les numéroter. La prochaine ligne à numéroter est retournée par la fonction (c'est utile si l'on numérote les lignes de plusieurs fichiers en invoquant autant de fois la fonction).

```
size_t TextUtil_runNlOnFile (FILE * file, size_t numStart, size_t numStep, bool skipEmpty, FILE * output);
```

En déduire la fonction TextUtil\_runNl qui gère l'option de commande textutil -nl. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquel il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runNl (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

# 4 Le module TextUtil: l'option de commande -rev

La fonction TextUtil\_runRevOnFile() lit les lignes d'un fichier file et les affiche chacune renversée dans le fichier output.

```
void TextUtil_runRevOnFile (FILE * file, FILE * output);
```

En déduire la fonction TextUtil\_runRev qui gère l'option de commande textutil -rev. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runRev (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

## 5 Le module TextUtil: l'option de commande -tac

La fonction TextUtil\_runTacOnFile() lit les lignes d'un fichier file et les affiche de la dernière à la première dans le fichier output. Cette fonction fait usage de la structure Content car il faut mémoriser tout le flux avant de pouvoir afficher quoi que ce soit.

```
void TextUtil_runTacOnFile (FILE * file, FILE * output);
```

En déduire la fonction TextUtil\_runTac qui gère l'option de commande textutil -tac. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runTac (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

# 6 Le module TextUtil: l'option de commande -fgrep

La fonction TextUtil\_runFgrepOnFile() lit les lignes d'un fichier file et affiche dans le fichier output celles qui contiennent la chaîne word. La première occurrence du mot est encadré par les balises de marquage markupStart et markupEnd.

En déduire la fonction TextUtil\_runFgrepWithMarkup qui gère l'option de commande textutil -fgrep avec pour balises de marquage markupStart et markupEnd. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

En déduire la fonction TextUtil\_runFgrep qui gère l'option de commande textutil -fgrep en prenant pour balises de marquage deux chaînes vides lorsque output n'est pas un flux vers un terminal (utiliser isatty() et fileno() pour le savoir). Sinon, prendre les valeurs des variables d'environnement MARKUP\_START et MARKUP\_END lorsque ces deux variables sont simultanément définies (utiliser getenv() pour obtenir les valeurs). Sinon, prendre les séquences d'échappement ANSI "\x1B[31m" et "\x1B[0m" qui permettent d'écrire en rouge sur le terminal et de rétablir la couleur par défaut. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runFgrep (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

# 7 Le module TextUtil: l'option de commande -cut

La fonction TextUtil\_printCutLine() prend en argument une ligne line organisée en colonnes séparées par la chaîne sep, et affiche dans le fichier output sa colonne numéro num.

```
void TextUtil_printCutLine (Line line, char const sep[], int num, FILE * output);
```

La fonction TextUtil\_runCutOnFile() lit les lignes d'un fichier file organisé en colonnes séparées par la chaîne sep, et affiche dans le fichier output la colonne numéro num de chaque ligne, ou une ligne vide à défaut.

```
void TextUtil_runCutOnFile (FILE * file, char const sep[], int num, FILE * output);
```

En déduire la fonction TextUtil\_runCut qui gère l'option de commande textutil -cut. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runCut (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

# 8 Le module TextUtil : l'option de commande -paste

La fonction TextUtil\_printPastedLines() prend en argument un tableau de lignes lines, et affiche dans le fichier output leur collage en les séparant par la chaîne sep.

La fonction TextUtil\_runPasteOnFiles() lit en parallèle les lignes d'un tableau de fichiers files et affiche dans le fichier output le collage des lignes de même numéro, en les séparant avec la chaîne sep. En absence d'un nombre suffisant de lignes dans un fichier, la ligne vide est utilisée.

En déduire la fonction TextUtil\_runPaste qui gère l'option de commande textutil -paste. La fonction retourne le nombre de fichiers pour lesquels il y a eu un échec d'ouverture.

```
int TextUtil_runPaste (int argc, char * argv[], FILE * output);
```

On utilise les fonctions auxiliaires suivantes pour faciliter la lecture de lignes lues en parallèle à partir de plusieurs fichiers dont certains ont déjà atteint EOF:

• La fonction TextUtil\_openFiles() ouvre fileCount fichiers files en mode mode à partir de leur fileCount noms de fichier filenames. Quand un nom de fichier est le dash "-", on ouvre via fopen() l'entrée standard "/dev/fd/0". Le nombre d'erreurs d'ouverture est retourné, et les entrées dans files sont NULL pour les fichiers non-ouverts.

• La fonction TextUtil\_closeFiles() ferme les fileCount fichiers du tableau files, sauf les entrées NULL qui correspondent à des échecs d'ouverture.

```
void TextUtil_closeFiles (FILE * files[], int fileCount);
```

• La fonction TextUtil\_readOneLinePerFile() lit une ligne pour chacun des fileCount fichiers du tableau files qui n'ont pas encore atteint EOF, ce qu'indique le tableau de Booléens eofs de même longueur. La ligne lue est stockée dans l'entrée correspondante du tableau de lignes lines. Pour les fichiers qui ont déjà atteint EOF avant l'appel de la fonction, on alloue dynamiquement la chaîne vide "" de longueur nulle via strdup(). On le fait également pour les fichiers qui atteignent EOF lors de cet appel sans qu'aucun caractère ne puisse être lu, en faisant passer l'entrée correspondante du tableau eofs à true.

• Enfin, la fonction TextUtil\_cleanLines() permet de libérer la mémoire dynamiquement allouée pour les caractères des lineCount lignes du tableau lines. (Attention, le tableau lines lui-même n'est pas alloué dynamiquement).

```
void TextUtil_cleanLines (Line lines[], int lineCount);
```