cuu duong than cong . com

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH & HỢP NGỮ cong com

ThS Vũ Minh Trí – vmtri@fit.hcmus.edu.vn

09 – Pipeline


CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Cải thiện tốc độ?

- Có 2 cách tiếp cận phổ biến:
 - Latency: Thời gian hoàn thành 1 công việc nhất định
 - Ví dụ: Thời gian để đọc 1 sector từ đĩa gọi là disk access time hoặc disk latency
 - Throughput: Số lượng công việc có thể hoàn thành trong 1 khoảng thời gian nhất định

Giải pháp giặt ủi



Pipeline

- Pipeline không phải là giải pháp giúp tăng tốc theo kiểu
 Latency, mà là Throughput trên toàn bộ công việc được giao
 - Trên cùng 1 lượng tài nguyên không đổi, các công việc sẽ được tiến hành song song thay vì tuần tự, mỗi công việc chạy trong 1 pipepline (đường ống)

Pipelining là một kỹ thuật thực hiện lệnh trong đó các lệnh thực hiện theo kiểu "gối đầu" nhau (overlap) nhằm tận dụng những khoảng thời gian rỗi giữa các công đoạn, qua đó làm tăng tốc độ xử lý lệnh

Pipeline

- Khả năng tăng tốc phụ thuộc vào số lượng đường ống (pipeline) sử dụng
- Thời gian để cho chảy đầy (fill) đường ống và Thời gian để làm khô (drain) sẽ làm giảm khả năng tăng tốc
 - Ví dụ giặt ủi trên nếu không tính thời gian fill và drain thì tăng tốc 4 lần, còn nếu tính thì chỉ tăng tốc được 2.3 lần

Pipeline


- Giả sử một máy giặt giặt mất 20 phút, gấp đồ mất 20 phút. Vậy khi dùng giải pháp pipeline sẽ nhanh hơn bình thường bao nhiêu?
- Tổng thời gian cho giải pháp pipeline sẽ bị giới hạn bởi thời gian thực thi của đường ống chậm nhất
- Độ dài không cân bằng giữa các đường ống sẽ làm giảm khả năng tăng tốc

Các bước thực thi lệnh trong MIPS


- IFtch: Instruction Fetch, Increment PC (Nap lênh)
- Dcd: Instruction <u>Decode</u>, Read Registers (Giải mã lệnh)
- Exec: (Thực thi)
 - Mem-ref: Calculate Address (Tính toán địa chỉ toán hạng)
 - Arith-log: Perform Operation (Tính toán số học, luận lý)
- Mem: (Lưu chuyển với bộ nhớ)
 - □ Load: Read Data from Memory
 - Store: Write Data to Memory
- WB: Write Data Back to Register (Lưu dữ liệu vào thanh ghi)

Datapath

CuuDuongThanCong.com



Use datapath figure to represent pipeline




Ý tưởng Pipeline

	Time													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Instruction 1	FI	DI	со	FO	EI	wo								
Instruction 2		FL	DI	со	FO	a El	WO		cor	1				
Instruction 3			FI	DI	со	FO	EI	wo						
Instruction 4				FI	DI	со	FO	EI	wo					
Instruction 5					FI	DI	СО	FO	EI	wo				
Instruction 6		сиι	du	ong	th	a FI	DI	СО	FO	EI	wo			
Instruction 7							FI	DI	со	FO	EI	wo		
Instruction 8								FI	DI	СО	FO	EI	wo	
Instruction 9									FI	DI	со	FO	EI	wo

Ví dụ

Instruction class	Instruction fetch		ALU operation		Register write	Total time
Load word (1w)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps
Store word (SW)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps		700 ps
R-format (add, sub, and, or, slt)	200 ps	100 ps	200 ps	100	100 ps	600 ps
Branch (beq)	200 ps	100 ps	200 ps			500 ps




CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

Các trở ngại (Hazards) của pipeline

- Structural hazards: do nhiều lệnh dùng chung một tài nguyên tại 1 thời điểm
- Data hazard: lệnh sau sử dụng dữ liệu kết quả của lệnh trước
- Control hazard: do re nhánh gây ra, lệnh sau phải đợi kết quả re nhánh của lệnh trước
- → Gây ra hiện tượng "stalls" hoặc "bubbles" trong pipeline

Structural hazards #1: Single memory




Structural hazards #1: Single memory

- Giải pháp:
 - □ Tao 2 bô nhớ đêm Cache Level 1 trên CPU
 - L1 Instruction Cache và L1 Data Cache
 - Càn những phần cứng phức tạp hơn để điều khiển khi không có cả 2 bộ nhớ đệm này

cuu duong than cong . com

Structural hazards #2: Registers




Can we read and write to registers simultaneously?

Structural hazards #2: Registers

- Có 2 giải pháp khác nhau được dùng:
 - RegFile có tốc độ truy cập rất nhanh (thường ít hơn 1 nửa thời gian thực thi trên ALU tính trên 1 chu kỳ clock)
 - Write vào RegFile trong suốt nửa đầu chu kỳ clock
 - Read từ RegFile trong nửa chu kỳ clock còn lại
 - Tạo RegFile với 2 ngõ Read và Write độc lập

Control hazard: Re nhánh



Control hazard: Re nhánh

- Chúng ta phải đặt điều kiện rẽ nhánh vào trong ALU
 - Do vậy sẽ có ít nhất 2 lệnh sau phần rẽ nhánh sẽ được fetch, bất kể điều kiện rẽ nhánh có thực hiện hay không
- □ Nếu chúng ta không thực hiện rẽ nhánh → Cứ thực thi theo trình tự bình thường
- Ngược lại, đừng thực thi bất kỳ lệnh nào sau điều kiện rẽ nhánh, cứ nhảy đến label tương ứng


Control hazard: Re nhánh

- Giải pháp ban đầu: Trì hoãn (stall) cho đến khi
 điều kiên rẽ nhánh được thực hiên
 - Chèn những lệnh rác "no-op" (chẳng thực hiện việc gì, chỉ để trì hoãn thời gian) hoặc hoãn việc nạp (fetch) sang lệnh kế (trong 2 chu kỳ clock)
 - Nhược điểm: Điều kiện rẽ nhánh phải làm đến 3 chu kỳ clock


Control hazard: Optimization 1

- Giải pháp tối ưu hoá 1:
 - Chèn thêm các phép so sánh rẽ nhánh đặc biệt tại
 Stage 2 (decode)
 - Ngay sau khi lệnh được decode, lập tức quyết định giá trị mới cho thanh ghi PC
 - Lợi ích: Bởi vì điều kiện rẽ nhánh đã làm xong trong stage 2, nên chỉ có 1 lệnh không cần thiết được nạp
 → chỉ cần 1 no-op là đủ


Minh hoa



Minh hoạ



Minh hoạ



Control hazard: Optimization 2

- Giải pháp tối ưu hoá 2: Tái định nghĩa rẽ nhánh
 - Định nghĩa cũ: Nếu chúng ta thực hiện rẽ nhánh thì sẽ không có bất kỳ lệnh nào sau lệnh rẽ nhánh được làm một cách "vô tình" (không mong muốn)
 - Định nghĩa mới: Bất cứ khi nào thực hiện rẽ nhánh, một lệnh ngay sau lệnh rẽ nhánh sẽ lập tức được thực thi (gọi là branch-delay slot)
 - Ý nghĩa: Chúng ta luôn thực thi 1 lệnh ngay phía sau lệnh rẽ nhánh

Control hazard: Optimization 2

- Lưu ý về Branch-Delay Slot:
 - Trường hợp xấu nhất: có thể luôn phải đặt 1 lệnh no-op vào trong branch-delay slot
 - Trường hợp tốt hơn: có thể tìm được 1 lệnh trước lệnh rẽ nhánh để đặt trong branch-delay slot mà vẫn không làm ảnh hưởng chương trình
 - Thủ công: Tái cấu trúc thứ tự lệnh là cách làm phổ biến
 - Tự động: Compiler phải rất thông minh để tìm lệnh làm điều này

Exit:

Nondelayed vs. Delayed

Delayed Branch Nondelayed Branch or \$8, \$9,\$10 add \$1 ,\$2,\$3 add \$1 ,\$2,\$3 sub \$4, \$5,\$6 beq \$1, \$4, Exit sub \$4, \$5,\$6 beq \$1, \$4, Exit \$8, \$9,\$10 xor \$10, \$1,\$11 coxor \$10, \$1,\$11

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Exit:

Data hazards

Xem xét dãy lệnh sau:

```
add $t0, $t1, $t2


sub $t4, $t0, $t3

and $t5, $t0, $t6


or $t7, $t0, $t8

xor $t9, $t0, $t10
```


Data hazards



Giải pháp Data hazards: Forwarding




Forwarding không giải quyết được...



Giải pháp: Phải trì hoãn lệnh sub lại (stall) sau
 đó mới dùng Forwarding được


Data hazards: Loads



Data hazards: Loads

- Vị trí lệnh (instruction slot) sau một load được gọi
 là "load delay slot"
- Nếu lệnh đó dùng kết quả của load, thì hardware interlock có thể sẽ hoãn (stall) nó đúng 1 chu kỳ clock
- Nếu sau load là 1 lệnh không liên quan, thì không cần trì hoãn (stall) lệnh đó

Data hazards: Loads



Homework

Sách Petterson & Hennessy: Đọc 6.1

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com