cuu duong than cong . com

# KIẾN TRÚC MÁY TÍNH & HỢP NGỮ cong com

ThS Vũ Minh Trí - vmtri@fit.hcmus.edu.vn

02 – Biểu diễn số nguyên

CuuDuongThanCong.co

https://fb.com/tailieudientucntt

### Hệ cơ số q tổng quát

Tổng quát số nguyên có n chữ số thuộc hệ cơ số q bất kỳ được biểu diễn:

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.q^{n-1} + ... + x_1.q^1 + x_0.q^0$$

(mỗi chữ số x; lấy từ tập X có q phần tử)

- Ví dụ:
  - Hệ cơ số 10:  $A = 123 = 100 + 20 + 3 = 1.10^2 + 2.10^1 + 3.10^0$
  - $q = 2, X = \{0, 1\}$ : hệ nhị phân (binary)
  - $q = 8, X = \{0, 1, 2, ..., 7\}$ : hệ bát phân (octal)
  - $q = 10, X = \{0, 1, 2, ..., 9\}$ : hệ thập phân (decimal)
  - $q = 16, X = \{0, 1, 2, ..., 9, A, B, ..., F\}$ : hệ thập lục phân (hexadecimal)
- Chuyển đổi: A = 123 d = 01111011 b = 173 o = 7B h
- Hệ cơ số thường được biển diễn trong máy tính là hệ cơ số 2

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số

#### Đặc điểm

- Con người sử dụng hệ thập phân
- Máy tính sử dụng hệ nhị phân, bát phân, thập lục phân

#### Nhu cầu

- Chuyển đổi qua lại giữa các hệ đếm ?
  - Hệ khác sang hệ thập phân (... → dec)
  - Hệ thập phân sang hệ khác (dec → ...)
  - Hệ nhị phân sang hệ khác và ngược lại (bin ←→ ...)

**...** 

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [1] Decimal (10) $\rightarrow$ Binary (2)

- Lấy số cơ số 10 chia cho 2
  - Số dư đưa vào kết quả
  - Số nguyên đem chia tiếp cho 2
  - Quá trình lặp lại cho đến khi số nguyên = 0
- Vi du: A = 123
  - □ 123 : 2 = 61 dư 1

  - □ 30 : 2 = 15 dư 0
  - $\Box$  15:2 = 7 dr 1
  - 7 : 2 = 3 du 1
  - 3 : 2 = 1 du 1
  - 1 : 2 = 0 du 1

Kết quả: 1111011, vì 123 là số dương,

thêm 1 bit hiển dấu vào đầu là 0 vào

→ Kết quả cuối cùng: **01111011** 

# Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [2] Decimal (10) → Hexadecimal (16)

- 5
- Lấy số cơ số 10 chia cho 16
  - Số dư đưa vào kết quả
  - Số nguyên đem chia tiếp cho 16
  - Quá trình lặp lại cho đến khi số nguyên = 0
- Ví dụ: A = 123
  - □ 123 : 16 = 7 dư 12 (B)
  - $7 : 16 = 0 \, du \, 7$

→ Kết quả cuối cùng: **7B** 

cuu duong than cong . com

# Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [3] Binary (2) → Decimal (10)

Khai triển biểu diễn và tính giá trị biểu thức

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.2^{n-1} + ... + x_1.2^1 + x_0.2^0$$

□ Ví dụ:

$$\square 1011_2 = 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 11_{10}$$

cuu duong than cong . com

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [4] Binary (2) → Hexadecimal (16)

- Nhóm từng bộ 4 bit trong biểu diễn nhị phân rồi chuyển sang ký số tương ứng trong hệ thập lục phân (0000 → 0,..., 1111 → F)
- □ Ví dụ
  - $\square$  1001011<sub>2</sub> = 0100 1011 = 4B<sub>16</sub>

HEX	BIN	HEX	BIN	HEX	BIN	HEX	BIN
0	0000	4	0100	8	1000	C,	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	Α	1010	Е	1110
3	0011	7	0111	В	1011	F	1111

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [5] Hexadecimal (16) → Binary (2)

Sử dụng bảng dưới đây để chuyển đổi:

HEX	BIN	HEX	BIN	HEX	BIN	HEX	BIN
0	0000	4	0100	8	1000	C,	1100
1	0001	cu5 d	0101	9	1001	<sub>C</sub> D <sub>m</sub>	1101
2	0010	6	0110	Α	1010	Е	1110
3	0011	7	0111	В	1011	F	1111

□ Ví dụ:

#### Chuyển đổi giữa các hệ cơ số [6] Hexadecimal (16) → Decimal (10)

Khai triển biểu diễn và tính giá trị biểu thức

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.16^{n-1} + ... + x_1.16^1 + x_0.16^0$$

□ Ví dụ:

$$\Box$$
 7B<sub>16</sub> = 7.16<sup>1</sup> + 12 (B).16<sup>0</sup> = 123<sub>10</sub>

cuu duong than cong . com

#### Hệ nhị phân

$$x_{n-1}...x_1x_0 = x_{n-1}.2^{n-1} + ... + x_1.2^1 + x_0.2^0$$

- Được dùng nhiều trong máy tính để biểu diện các giá trị lưu trong các thanh ghi hoặc trong các ô nhớ. Thanh ghi hoặc ô nhớ có kích thước 1 byte (8 bit) hoặc 1 word (16 bit).
- n được gọi là chiều dài bit của số đó
- Bit trái nhất x<sub>n-1</sub> là bit có giá trị (nặng) nhất MSB (Most Significant Bit)
- Bit phải nhất x<sub>0</sub> là bit ít giá trị (nhẹ) nhất LSB (Less Significant Bit)

### Ý tưởng nhị phân

- Số nhị phân có thể dùng để biểu diễn bất kỳ việc gì mà bạn muốn!
- Một số ví dụ:
  - □ Giá trị logic:  $0 \rightarrow$  False;  $1 \rightarrow$  True
  - Ký tự:
    - 26 ký tự (A  $\rightarrow$  Z): 5 bits (2<sup>5</sup> = 32)
    - Tính cả trường hợp viết hoa/thường + ký tự lạ → 7 bits (ASCII)
    - Tất cả các ký tự ngôn ngữ trên thế giới → 8, 16, 32 bits (Unicode)
  - Màu sắc: Red (00), Green (01), Blue (11)
  - Vị trí / Địa chỉ: (0, 0, 1)...
  - □ Bộ nhớ: N bits → Lưu được tối đa 2<sup>N</sup> đối tượng

### Số nguyên không dấu

#### Đặc điểm

- Biểu diễn các đại lương luôn dương
  - Ví dụ: chiều cao, cân nặng, mã ASCII...
- Tất cả bit đều được sử dụng để biểu diễn giá trị (không quan tâm đến dấu âm, dương)
- □ Số nguyên không dấu 1 byte lớn nhất là  $1111 \ 1111_2 = 2^8 1 = 255_{10}$
- Số nguyên không dấu 1 word lớn nhất là 1111 1111 1111  $1111_2 = 2^{16} 1 = 65535_{10}$  cur duong than cong com
- □ Tùy nhu cầu có thể sử dụng số 2, 3... word.
- LSB = 1 thì số đó là số đó là số lẻ

### Số nguyên có dấu

- Lưu các số dương hoặc âm (số có dấu)
- Có 4 cách phổ biến:
  - □ [1] Dấu lượng duong than cong . com
  - □ [2] Bù 1
  - □ [3] Bù 2
  - □ [4] Số quá (thừa) K
- Số có dấu trong máy tính được biểu diễn ở dạng số bù 2

#### Số nguyên có dấu [1] Dấu lượng

- Bit trái nhất (MSB): bit đánh dấu âm / dương
  - 0: số dương
  - □ 1: số âm
- Các bit còn lại: biểu diễn độ lớn của số (hay giá trị tuyệt đối của số)
- □ Ví dụ:
  - Một byte 8 bit: sẽ có 7 bit (trừ đi bit dấu) dùng để biểu diễn giá trị tuyệt đối cho các số có giá trị từ 0000000 (0<sub>10</sub>) đến 1111111 (127<sub>10</sub>)
  - $\rightarrow$  Ta có thể biểu diễn các số từ  $-127_{10}$  đến  $+127_{10}$
  - -N và N chỉ khác giá trị bit MSB (bit dấu), phần độ lớn (giá trị tuyệt đối) hoàn toàn giống nhau

#### Số nguyên có dấu [2] Bù 1

- Tương tự như phương pháp [1], bit MSB dùng làm bit dấu
  - 0: Số dương
  - □ 1: Số âm
- Các bit còn lại (\*) dùng làm độ lớn
- Số âm: Thực hiện phép đảo bit tất cả các bit của (\*)
- □ Ví dụ:
  - □ Dạng bù 1 của 00101011 (43) là 11010100 (-43)
  - Một byte 8 bit: biểu diễn từ −127<sub>10</sub> đến +127<sub>10</sub>
  - Bù 1 có hai dạng biểu diễn cho số 0, bao gồm: 00000000 (+0) và 1111111 (-0) (mẫu 8 bit, giống phương pháp [1])
  - Khi thực hiện phép cộng, cũng thực hiện theo quy tắc cộng nhị phân thông thường, tuy nhiên, nếu còn phát sinh bit nhớ thì phải tiếp tục cộng bit nhớ này vào kết quả vừa thu được

#### Số nguyên có dấu [3] Bù 2

- Biểu diễn giống như số bù 1 + ta phải cộng thêm số 1 vào kết quả (dạng nhị phân)
- Số bù 2 ra đời khi người ta gặp vấn đề với hai phương pháp dấu lượng [1] và bù 1 [2], đó là:
  - □ Có hai cách biểu diễn cho số 0 (+0 và -0) → không đồng nhất
  - □ Bit nhớ phát sinh sau khi đã thực hiện phép tính phải được cộng tiếp vào kết quả → dễ gây nhầm lẫn
  - → Phương pháp số bù 2 khắc phục hoàn toàn 2 vấn đề đó
- Ví dụ:
  - Một byte 8 bit: biểu diễn từ -128<sub>10</sub> đến +127<sub>10</sub> (được lợi 1 số vì chỉ có 1 cách biểu diễn số 0)

#### 17

#### Số bù 1 và Số bù 2

Số 5 (8 bit) Số bù 1 của 5 Số bù 2 của 5 + Số 5 Kết quả

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

#### Nhận xét số bù 2

- (Số bù 2 của x) + x = một dãy toàn bit 0 (không tính bit 1 cao nhất do vượt quá phạm vi lưu trữ)
- → Do đó số bù 2 của x chính là giá trị âm của x hay x (Còn gọi là phép lấy đối)

- Đổi số thập phân âm -5 sang nhị phân?
- → Đổi 5 sang nhị phân rồi lấy số bù 2 của nó

- Thực hiện phép toán a b?
- $\rightarrow$  a b = a + (-b)  $\rightarrow$  Cộng với số bù 2 của b. https://fb.com/t

#### Số nguyên có dấu [4] Số quá (thừa) K

- Còn gọi là biểu diễn số dịch (biased representation)
- Chọn một số nguyên dương K cho trước làm giá trị dịch
- Biểu diễn số N:
  - +N (dương): có được bằng cách lấy K + N, với K được chọn sao cho tổng của K và một số
     âm bất kỳ trong miền giá trị luôn luôn dương

https://fb.com/tailieudientucntt


- -N (âm): có được bằng cáck lấy K N (hay lấy bù hai của số vừa xác định)
- □ Ví dụ:
  - Dùng 1 Byte (8 bit): biểu diễn từ  $-128_{10}$  đến  $+127_{10}$
  - Trong hệ 8 bit, biểu diễn N = 25, chọn số thừa k = 128, :
    - +25<sub>10</sub> = 10011001<sub>2</sub>
    - $-25_{10} = 01100111_2$
  - Chỉ có một giá trị 0:  $+0 = 10000000_2$ ,  $-0 = 10000000_2$


CuuDuongThanCong.com

#### Nhận xét

- Số bù 2 [3] -> lưu trữ số có dấu và các phép tính của chúng trên máy tính (thường dùng nhất)
  - Không cần thuật toán đặc biệt nào cho các phép tính cộng và tính trừ
  - Giúp phát hiện dễ dàng các trường hợp bị tràn.
- Dấu lượng [1] / số bù 1 [2] → dùng các thuật toán phức tạp và bất lợi vì luôn có hai cách biểu diễn của số 0 (+0 và -0)
- Dấu lượng [1] -> phép nhân của số có dấu chấm động
- Số thừa K [4] → dùng cho số mũ của các số có dấu chấm động

## Biểu diễn số âm (số bù 2)





Phạm vi lưu trữ: [-2<sup>n-1</sup>, 2<sup>n-1</sup> - 1]

□ Ví dụ:

$$= -2^{7} + 2^{6} + 2^{4} + 2^{3} + 2^{2} + 2^{1}$$

$$= -128 + 64 + 16 + 4 + 2 =$$

$$= -42_{10}$$

### Ví dụ (số bù 2)

```
+123 = 01111011b
-123 = 10000101b
   0 = 00000000b
  -1 = 111111111b
  -2 = 111111110b
  -3 = 111111101b
-127 = 10000001b
-128 = 10000000b
```

#### Tính giá trị không dấu và có dấu

- □ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - □ Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - □ Số nguyên không dấu? cons com
    - Tất cả 16 bit lưu giá trị → giá trị là 52464
  - □ Số nguyên có dấu?
    - Bit MSB = 1 do đó số này là số âm
    - Áp dụng công thức → giá trị là -13072

#### Tính giá trị không dấu và có dấu

- Nhận xét
  - □ Bit MSB = 0 thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu.
  - Bit MSB = 1 thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu trừ đi 256 (28 nếu tính theo byte) hay 65536 (216 nếu tính theo word).
- Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
  - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
  - □ Giá trị không dấu = 52464
  - □ Giá trị có dấu: vì bit MSB = 1 nên giá trị có dấu = 52464 65536 = -13072

### Phép dịch bit và phép xoay

- □ Shift left (SHL):  $11001010 \rightarrow 10010100$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang trái, bỏ bit trái nhất, thêm 0 ở bit phải nhất
- □ Shift right (SHR):  $1001\ 0101\ \rightarrow\ 0100\ 1010$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang phải, bỏ bit phải nhất, thêm 0 ở bit trái nhất
- □ Rotate left (ROL):  $1\underline{100} 1010 \rightarrow \underline{1001} 0101$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang trái, bit trái nhất thành bit phải nhất
- □ Rotate right (ROR):  $1001\ 0101\ \rightarrow\ 1100\ 1010$ 
  - Chuyển tất cả các bit sang phải, bit phải nhất thành bit trái nhất

#### Phép toán Logic AND, OR, NOT, XOR

AND	0	1
0	0	0
1	0	1

OR	0	1
0	0	1
1	1	1

XOR	0	1
0	0	1
1	1	0

XOR	0	1
0	0	1
1	1	0

NOT	0	1
	1	0

"Phép phủ định"

"Phép cộng" "Phép so sánh khác"

### Ví dụ

- X = 0000 1000b = 8d
- $\rightarrow$  X shl 2 = 0010 0000b = 32d = 8 . 2<sup>2</sup>
- $\rightarrow$  (X shl 2) or X = 0010 1000b = 40d = 32 + 8
- $\neg$  Y = 0100 1010b = 74d
- $\rightarrow$  ((Y and 0Fh) shl 4) = 1010 0000

OR OR

 $\rightarrow$  ((Y and F0h) shr 4) = 0000 0100

#### Một số nhận xét

- $x SHL y = x \cdot 2^{y}$
- $\Box$  x SHR y = x /  $2^y$
- AND dùng để tắt bit (AND với 0 luôn = 0)
- OR dùng để bật bit (OR với 1 luôn = 1)
- XOR, NOT dùng để đảo bit (XOR với 1 = đảo bit đó)
- $\square$  x AND 0 = 0
- x XOR x = 0
- Mở rộng:
  - Lấy giá trị tại bit thứ i của x: (x SHR i) AND 1
  - Gán giá trị 1 tại bit thứ i của x: (1 SHL i) OR x
  - Gán giá trị 0 tại bit thứ i của x: NOT(1 SHL i) AND x
  - □ Đảo bit thứ i của x: (1 SHL i) XOR x

29

```
□ Phép Cộng (+)
```


- □ Phép Trừ (-)
- □ Phép Nhân (\*)
- Phép Chia (/)

cuu duong than cong . com

### Phép cộng

□ Ví dụ:

Nguyên tắc cơ bản:



CuuDuongThanCong.com

### Phép cộng

$   \begin{array}{rcl}     1001 & = & -7 \\     +0101 & = & 5 \\     \hline     1110 & = & -2 \\     & (a)(-7) + (+5)   \end{array} $	$   \begin{array}{rcl}     1100 & = & -4 \\     + 0100 & = & 4 \\     \hline     10000 & = & 0 \\     (b) (-4) + (+4)   \end{array} $
$0011 = 3 +0100 = 4 \hline 0111 = 7 (c) (+3) + (+4)$	$   \begin{array}{rcl}     & 1100 & = & -4 \\     & + & 1111 & = & -1 \\     & 11011 & = & -5 \\     & (d) (-4) + (-1)   \end{array} $
0101 = 5 + $0100 = 4$ 1001 = Overflow (c) (+5) + (+4)	1001 = -7  +1010 = -6  10011 = Overflow  (f) (-7) + (-6)

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt

### Phép trừ

Nguyên tắc cơ bản: Đưa về phép cộng

$$A - B = A + (-B) = A + (số bù 2 của B)$$

□ Ví dụ: 11101 − 10011 = 11101 + 01101


### Phép trừ

$\begin{array}{rcl} 0010 & = & 2 \\ +\underline{1001} & = & -7 \\ 1011 & = & -5 \end{array}$	$ \begin{array}{rcl} 0101 & = & 5 \\ +1110 & = & -2 \\ \hline 10011 & = & 3 \end{array} $
(a) $M = 2 = 0010$	(b) $M = 5 = 0101$
S = 7 = 0111	S = 2 = 0010
-S = 1001	-S = 1110
$   \begin{array}{rcl}     & 1011 & = & -5 \\     & +1110 & = & -2 \\     & 11001 & = & -7   \end{array} $	0101 = 5 +0010 = 2 0111 = 7
(c) $M = -5 = 1011$	(d) $M = 5 = 0101$
S = 2 = 0010	S = -2 = 1110
-S = 1110	-S = 0010
0111 = 7	1010 = -6
+ $0111 = 7$	+1100 = -4
1110 = Overflow	10110 = Overflow
(e) $M = 7 = 0111$	(f) $M = -6 = 1010$
S = -7 = 1001	S = 4 = 0100
-S = 0111	-S = 1100


34

### Phép nhân


#### Nguyên tắc cơ bản:



### Phép nhân




### Phép nhân



#### Thuật toán nhân

- Giả sử ta muốn thực hiện phép nhân M x Q với
  - Q có n bit
- Ta định nghĩa các biến:
  - C (1 bit): đóng vai trò bit nhớ
  - A (n bit): đóng vai trò 1 phần kết quả nhân ([C, A, Q]: kết quả nhân)
  - [C, A] (n + 1 bit); [C, A, Q] (2n + 1 bit): coi như các thanh ghi ghép
- Thuật toán:

```
Khởi tạo: [C, A] = 0; k = n
Lặp khi k > 0
     Nếu bit cuối của Q = 1 thì
          L\widetilde{a}y (A + M) \rightarrow [C, A]
     Shift right [C, A, Q]
     k = k - 1
```



#### Thuật toán nhân cải tiến (số không/có dấu)

```
Khởi tạo: A = 0; k = n; Q_{-1} = 0 (thêm 1 bit = 0 vào cuối Q)
Lặp khi k > 0
     Nếu 2 bit cuối của Q<sub>0</sub>Q<sub>-1</sub>
           = 10 \text{ thì A} - \text{M} \rightarrow \text{A}
           = 01 \text{ thì A} + M \rightarrow A
           = 00, 11 thì A không thay đổi
     Shift right [A, Q, Q<sub>-1</sub>]
     k = k - 1
Kết quả: [A, Q]
```

40

	Α	Q	Q. <sub>1</sub>	M
Khởi đầu	0000	1101	0	0111
Bước 0: A=	A-M 1001	1101	0	0111
shi	ft 1100	1110	com 1	0111
Bước 1: A=	A+M 0011	1110	1	0111
shi	ft 0001	1111	0	0111
Bước 2: A=	A-M 1010	<u>ਾ1111</u>	○ <b>0</b>	0111
shi	ft 1101	0111	1	0111
Bước 3: shi	ft 1110	1011	1	0111
Kết quả 11	101011 = -21		https://fb.com/ta	ilieudientucntt

### Phép chia

#### Giả sử ta muốn thực hiện Q / M với

```
Khởi tạo: A = n bit 0 nếu Q > 0; A = n bit 1 nếu Q < 0; k = n
Lăp khi k > 0
    Shift left (SHL) [A, Q]
    A - M \rightarrow A
        # Nếu A < 0: Q_0 = 0 và A + M \rightarrow A
        # Ngược lại: Q_0 = 1
    k = k - 1
Kết quả: Q là thương, A là số dư
```

### Ví dụ phép chia

(a) (7)/(3)

A	Q	M = 0011	A	Q	M = 1101
0000	0111	Initial value	0000	0111	Initial value
0000	1110	Shift	0000	1110	Shift
1101		Subtract	1101		Add
0000	1110	Restore	0000	1110	Restore
0001	1100	Shift	0001	1100	Shift
1110		Subtract	1110		Add
0001	1100	Restore	0001	1100	Restore
0011	1000	Shift	0011	1000	Shift
0000		Subtract	0000		Add
0000	1001	Set $Q_0 = 1$	0000	1001	Set $Q_0 = 1$
0001	0010	Shift	0001	0010	Shift
1110		Subtract	1110		Add
0001	0010	Restore	0001	. 0010	Restore

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

(b) (7)/(-3)

### Prefix in byte (Chuẩn IEC)

International Electrotechnical Commission (IEC)

Name	Abbr	Factor	
kibi	Ki	210 = 1,024	
mebi	Mi	2 <sup>20</sup> = 1,048,576	
gibi	Gi	2 <sup>30</sup> = 1,073,741,824	
tebi	Ti	240 = 1,099,511,627,776	
pebi	Pi	2 <sup>50</sup> = 1,125,899,906,842,624	
exbi	Ei	2 <sup>60</sup> = 1,152,921,504,606,846,976	
zebi	Zi	270 = 1,180,591,620,717,411,303,424	
yobi	Yi	280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176	

### Prefix in byte (Chuẩn SI)

44

International System of Units (SI)

Name	Abbr	Factor	SI size
Kilo	K	2 <sup>10</sup> = 1,024	10 <sup>3</sup> = 1,000
Mega	M	2 <sup>20</sup> = 1,048,576	106 = 1,000,000
Giga	G	230 = 1,073,741,824	109 = 1,000,000,000
Tera	T	240 = 1,099,511,627,776	1012 = 1,000,000,000,000
Peta	Р	2 <sup>50</sup> = 1,125,899,906,842,624	1015 = 1,000,000,000,000,000
Exa	E	260 = 1,152,921,504,606,846,976	1018 = 1,000,000,000,000,000,000
Zetta	Z	2 <sup>70</sup> = 1,180,591,620,717,411,303,424	1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000
Yotta	Y	280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176	1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000

- Chú ý: khi nói "kilobyte" chúng ta nghĩ là 1024 byte nhưng thực ra nó là 1000 bytes theo chuẩn SI, 1024 bytes là kibibyte (IEC)
- Hiện nay chỉ có các nhà sản xuất đĩa cứng và viễn thông mới dùng chuẩn SI
  - **30** GB  $\rightarrow$  30 \* 10<sup>9</sup> ~ **28** \* 2<sup>30</sup> bytes
  - $\square$  1 Mbit/s  $\rightarrow$  10<sup>6</sup> b/s

CuuDuongThanCong.com

#### Homework

45

- Đọc chương 9, sách của W.Stalling
- Đọc trước slide bài giảng số thực

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com