

GT3-Setup-Meta in Assetto Corsa Competizione (ACC) – Qualifying, Rennen & Regen

Einleitung: In ACC, dem offiziellen GT3-Simulator, hängt die Rundenzeit nicht nur vom Fahrer ab, sondern auch maßgeblich vom Fahrzeug-Setup. Gerade in kompetitiven Ligen wie Low Fuel Motorsports (LFM) oder Esports-Events existieren gewisse „Meta“-Tendenzen – also bewährte Setup-Prinzipien, die sich als besonders schnell und effektiv erwiesen haben. Wichtig ist: Es gibt kein *Wunder-Setup* für alle – das optimale Setup hängt vom Fahrstil und Einsatzzweck ab ¹. Dennoch lassen sich wiederkehrende Muster erkennen. Im Folgenden werden drei typische Setup-Typen beleuchtet – **Qualifying-Setup**, **Race-Setup** und **Regen-Setup** – sowie die entscheidenden Setup-Komponenten und aktuelle Trends erläutert.

Gemeinsame Prinzipien aktueller Meta-Setups

Auch wenn jedes Auto und jeder Fahrer individuell ist, zeigen schnelle GT3-Setups in ACC einige gemeinsame Grundprinzipien:

- **Reifendruck im Optimalfenster:** ACC wird scherzhaft als „Reifendruck-Simulator“ bezeichnet, da das Einhalten des optimalen Druck- und Temperaturfensters entscheidend ist ². Bei GT3-Trockenreifen (Pirelli DHF 2023) liegt das Ziel typischerweise um **26.0–27.0 PSI** heiß, entsprechend ~75–95°C Reifentemperatur ². In diesem Bereich liefern die Reifen maximalen Grip. Zu niedriger Druck erhöht zwar mechanischen Grip, führt aber zu mehr Walkarbeit und Hitze, während zu hoher Druck die Reifauflage verringert und Präzision auf Kosten von Grip bringt ³ ⁴. Top-Setups versuchen daher, die Drücke nach ein paar Runden genau in dieses Fenster zu bringen. Im Regen gelten höhere Optimaldrücke (~30–31 PSI) aufgrund der anderen Reifenmischung ⁵.
- **Maximaler Grip vs. Fahrbarkeit:** Negative Sturzwerte (Camber) werden oft bis ans Limit ausgereizt, insbesondere an der Vorderachse, um den Kurvengrip zu maximieren ⁶. In der aktuellen Meta fahren Aliens (Top-Fahrer) nahezu immer mit maximal zulässigem Negativ-Sturz, da jeder Klick weniger messbar Zeit kostet ⁷. Allerdings hat hoher Sturz auch Nachteile: Der Reifen nutzt sich innen stärker ab und generiert weniger Traktion auf Geraden und beim Herausbeschleunigen. Einige Ingenieure empfehlen daher insbesondere an der Hinterachse leicht weniger Sturz, um die Traktion zu verbessern und Reifenverschleiß zu reduzieren*, vor allem auf Strecken mit vielen langen Beschleunigungszonen ⁸ ⁴. Hier zeigt sich der Zielkonflikt zwischen absolutem Grip und Dauerhaltbarkeit.
- **Spur (Toe) moderat einstellen:** Die **Spurwerte** beeinflussen Einlenkverhalten und Stabilität. **Vorne** sorgt leichte **Toe-Out** für giftigeres Einlenken, **hinten** bewirkt **Toe-In** mehr Heckstabilität auf Geraden und beim Beschleunigen – beides geht jedoch zulasten der Reifen (mehr Schlupf/Hitze) und erhöht den Rollwiderstand. In früheren Versionen wurden extreme Toe-Werte genutzt, doch seit Physik-Update 1.9 kann **übermäßiger negativer Toe zu Übersteuern und höherem Reifenverschleiß über längere Stints führen** ⁹. Die aktuelle Tendenz in Meta-Setups ist daher, Spurwerte eher moderat (nahe 0) zu halten, besonders im Renn-Setup, um die Reifen über einen Stint zu schonen ⁹. Für Hotlaps hingegen wird mit der Spur eher

„getrickst“, um das letzte Zehntel herauszukitzeln – etwa etwas mehr Front-Tow-Out für aggressiveres Einlenken, solange der Fahrer das Auto abfangen kann.

- **Aerodynamik-Balance und Fahrzeughöhe: Flügel-Einstellungen und Fahrzeughöhe (Rake)** sind in ACC zentral, da sie Abtrieb und Balance bestimmen. Generell gilt: **Weniger Flügel = höhere Topspeed, mehr Flügel = mehr Kurvengrip**. Die Meta-Setups versuchen pro Strecke einen **Optimalpunkt** zu finden – z.B. so wenig Flügel wie möglich für Speed, aber gerade noch genug, um in den schnellen Kurven nicht zu viel Zeit zu verlieren. **Rake (Höhenunterschied vorne/hinten)** wird genutzt, um mehr Front-Downforce zu generieren: Ein höheres Heck relativ zum Front diffusor erzeugt mehr Abtrieb vorne, was das Auto kurvengrieger (aber auch instabiler) macht ¹⁰. Viele schnelle Setups fahren daher **möglichst niedrige Front- und hohe Heckhöhe** für guten Diffusor-Effekt, allerdings begrenzt durch die Gefahr des Aufsetzens. Durch das Gewicht von vollem Tank kann ein Setup mit zu aggressiver Tieferlegung nämlich beim Rennstart „aufsitzen“, was Performance kostet ¹¹. Darum berücksichtigen Ingenieure die **Tankfüllung im Setup**: Beispielsweise heben manche bei frontlastigen Autos (z.B. Porsche, Honda mit vorn liegendem Tank) die **Front im Renn-Setup leicht an**, damit das Auto mit vollem Tank nicht aufsetzt ¹². Im Qualifying dagegen kann man mit nahezu leerem Tank sehr niedrig fahren. Zusammengefasst folgt die Meta dem Prinzip: *so tief und so wenig Luftwiderstand wie möglich, aber so viel Stabilität wie nötig*.

- **Fahrwerk: Federn, Dämpfer, Stabilisatoren abgestimmt**: Das mechanische Setup (Federraten, Dämpfer, Anti-Roll-Bars) variiert je nach Strecke und Auto, jedoch sind auch hier Muster erkennbar. **Stabilisatoren (Anti-Roll-Bars)** haben seit dem Physik-Update einen spürbaren Einfluss – **viele Top-Setups tendieren zu eher steifen Stabis**, um die Bewegung der Karosserie zu kontrollieren ¹³. Ein steiferer **Front-Stabi** beruhigt das Einlenkverhalten und mildert Untersteuern auf Kosten etwas weniger Vorderachsgrip, während ein steifer **Heck-Stabi** das Auto agiler macht, aber Traktion beim Herausbeschleunigen verringert ¹⁴ ¹⁵. In langen Stints neigen GT3-Heckreifen zum Überhitzen, daher werden für Renn-Setups die **Heck-Stabis oft weicher** gestellt als im Quali, um Übersteuern auf Dauer zu zähmen ¹⁶. **Federraten** folgen keinem starren Meta-Schema: Interessanterweise funktionieren in ACC **sowohl sehr weiche als auch sehr steife Abstimmungen**, je nach Auto und Strecke ¹⁷. Weiche Federn erhöhen mechanischen Grip und helfen auf unebenen Strecken oder bei niedrigen Downforce-Anforderungen (mehr „Squat“ für Topspeed auf Geraden) ¹⁷. Steifere Federn geben direkteres Feedback und konstantere Aerodynamik in schnellen Kurven. Wichtig ist dabei die **Dämpferabstimmung**: Diese wird im Meta-Setup oft genutzt, um die Fahrzeugreaktionen zu zähmen – z.B. mit höheren Dämpferwerten, um ein stark eintauchendes weiches Auto zu beruhigen, oder mit angepassten Bumpstop-Einstellungen, um Sprünge über Kerbs aufzufangen ¹³ ¹⁸. Die **Bumpstop-Range** (Federwegsbegrenzer) war in früheren Versionen ein „Trick“, um mit quasi unendlichem Federweg das Handling zu manipulieren, doch seit v1.9 ist der Bumpstop-Weg limitiert; Meta-Setups haben daher nicht mehr maximal weiche Anschläge, sondern feinjustieren den Federweg, um einerseits Rotationsfreude zu behalten, andererseits Snappiness beim Aufsetzen der Anschläge zu vermeiden ¹⁸.

- **Elektronik & Differential**: Zuletzt spielen Traktionskontrolle (TC), ABS und Differential eine Rolle. Viele Esports-Fahrer reduzieren die **TC-Stufe im Qualifying**, um kein Drehmoment durch Regelungen zu verlieren – **allerdings nur, wenn sie das Auto ohne Helfer im Griff haben**. Im Rennen wird meist eine höhere TC gewählt, besonders wenn die Reifen abbauen oder es nass wird ¹⁹. Ähnliches gilt fürs ABS: Niedrigere ABS-Stufen erlauben theoretisch kürzere Bremswege, verlangen aber viel Feingefühl – Standard ist eine moderate Einstellung, die in der heißen Quali-Runde eventuell 1-2 Stufen gesenkt, im Regen dagegen erhöht wird ¹⁹. **Motor-Mappings** bleiben in Trockenrennen meist auf voller Leistung (Map 1), außer es muss Sprit

gespart werden. Im Regen bieten viele GT3-Autos spezielle **Regen-Maps** mit sanfterer Gasannahme ²⁰, was Top-Fahrer auch nutzen. Das **Differential** (meist Preload und Rampen in ACC) wird je nach Auto angepasst; aggressive Quali-Setups neigen zu etwas niedrigeren Preload-Werten, um mehr Einlenk-Rotation zu ermöglichen, während fürs Rennen ein höherer Diff-Preload die Traktion erhöht und plötzliche Lastwechsel verhindert – wichtig, um die Hinterreifen zu schonen.

Zwischenfazit: Die Meta-Philosophie in ACC-Setups zielt darauf ab, **maximalen Grip und Performance herauszuholen, ohne die Balance zu verlieren**. Oft bedeutet das extreme Einstellungen nahe der Regelgrenzen (Max-Sturz, minimaler Flügel, niedrige Spurwerte etc.), die ein Profi für eine schnelle Runde nutzen kann. Gleichzeitig betonen Ingenieure aber, dass **Konsistenz über einen Stint** wichtiger ist als ein hyper-schnelles, aber snappy Setup ²¹ ²². Für weniger geübte Fahrer gilt häufig: Ein etwas untersteuerndes, berechenbares Setup bringt bessere Ergebnisse, als ein ultra-spitzes Setup, das man nur mit Alien-Skills bändigen kann ¹². Im nächsten Schritt betrachten wir konkret, wie sich **Qualifying-, Renn- und Regen-Setups** im Detail unterscheiden.

Qualifying-Setup: Maximale Performance auf eine Runde

Ein **Quali-Setup** (Hotlap-Setup) wird darauf optimiert, in **1–2 Runden absolute Bestzeit** herauszuholen. Dabei zählen **Direktion und Grip** mehr als Dauerhaltbarkeit oder Komfort. Typische Merkmale eines Qualifying-Setups sind:

- **Minimalgewicht durch Treibstoff:** Im Qualifying fährt man mit **so wenig Sprit wie möglich**, meist nur für Outlap + 1–2 schnelle Runden. Dadurch ist das Auto leichter und agiler. Die Fahrhöhe kann entsprechend niedriger eingestellt sein (das Auto sitzt höher mit leerem Tank), was mehr Abtrieb generiert. Vorsicht: Die stark variierende Fahrzeughöhe zwischen leerem und vollem Tank bedeutet, dass ein pures Quali-Setup bei Rennbenzin ggf. aufsetzen würde ¹¹ – daher trennt man diese Setups.
- **Aerodynamik auf Speed getrimmt:** Für eine schnelle Runde wird der **Luftwiderstand minimiert**. **Flügel** stehen oft **flacher** als im Renn-Setup, sofern die Strecke Topspeed belohnt. Gleichzeitig braucht man genug Downforce für schnelle Kurven – hier suchen Ingenieure den Sweet Spot. **Mehr Rake (höheres Heck)** ist ein gängiges Mittel, um das Auto „spitz“ zu machen: Durch höheres Heck und/oder weiche Front wird mehr Gewicht und Abtrieb auf die Vorderachse verlagert, was ein sehr agiles, teils übersteuerndes Handling ergibt ¹⁰. Diese Übersteuertendenz ist gewollt, da ein neutrales/leicht übersteuerndes Auto pro Runde mehr Grippotential hat als ein untersteuerndes. Fahrer berichten, dass Quali-Setups **immer etwas nervöser und übersteuernder sind als Race-Setups** – eben das absolute Limit des Autos ¹⁰.
- **Fahrwerk straff und reaktionsschnell:** Für maximale Rundenzeit wird das Fahrwerk eher **steif** abgestimmt. **Federn und Dämpfer** werden so gewählt, dass das Auto direkt auf Lenk- und Lastwechsel reagiert. Ein **härteres Heck** (steifere Federn/Stabi hinten) hilft z.B. beim sofortigen Einlenken, da sich das Heck weniger auflädt und schneller folgt. **Vorne** kann man sich weiche Federn leisten, um mehr Gewichtstransfer nach vorn zu kriegen (Grip an der Vorderachse beim Einlenken), ohne dass das Auto im Verlauf vieler Runden zu sehr eintaucht – schließlich muss es nur wenige Runden „halten“. Manche Quali-Setups nutzen absichtlich **mehr Federweg (bzw. weiche Bumpstops) an der Front**, um beim Anbremsen extra Gewicht auf die Vorderreifen zu bekommen ¹⁰. Kerbs werden im Zeitfahren oft gemieden, daher darf das Fahrwerk kompromisslos auf glatten Asphalt ausgelegt sein.

- **Maximaler negativer Radsturz & spitze Spurwerte:** Da Reifenverschleiß in 1-2 Runden keine Rolle spielt, werden **Sturz und Spur aggressiv eingestellt. Voll negativer Sturz** an beiden Achsen sorgt für beste Haftung in Kurven ²³ ⁶ . **Spur:** Vorne tendenziell etwas **mehr Toe-Out**, um jeden Hauch Einlenk-Pfeilung mitzunehmen, hinten evtl. minimal **weniger Toe-In** als im Race-Setup (für einen Hauch mehr Rotation, selbst wenn das Heck leicht nervös wird). Die Prämisse lautet: *Ein schwierigeres, aber kurvenschnelleres Auto akzeptieren*, solange der Fahrer es kontrollieren kann.
- **Reifen, Bremsen, Temperaturen: Brake-Ducts (Bremskanäle)** im Quali eher **geschlossen** (kleine Öffnungen), damit **Reifen und Bremsen schneller auf Temperatur kommen**. Man hat ja nur eine Outlap zum Anheizen. **Reifendrucke** werden etwas unter Rennniveau angesetzt, sodass sie auf der fliegenden Runde **genau im Optimum liegen**. Beispiel: Startdruck etwas niedriger, damit nach der Outlap + Push-Lap ~26.5–27 PSI anliegen. **Bremsbeläge:** Für Hotlaps immer **Pad 1** (höchste Bremswirkung) – Verschleiß ist egal für 1-2 Runden. Ein Quali-Setup ist also ein bisschen wie ein Qualifying-Reifen in echt: maximaler Grip sofort, aber „stirbt“ *schnell*. Tatsächlich können extreme Quali-Setups bei vollem Attack die **Reifen in 15 Minuten zerstören** ¹² . Daher sollte man damit keine längeren Stints fahren.
- **Elektronik minimalinvasiv:** Viele Top-Fahrer reduzieren im Quali **Traktionskontrolle** und teils **ABS** um 1–2 Stufen, um keine Zeit bei den Eingriffen zu verlieren. Das erfordert sehr sauberes Fahren – jedes unnötige Durchdrehen oder Rutschen kostet sonst direkt die Runde. **Motorsteuerung** natürlich auf vollem Leistungs-Mapping. Kurz gesagt: Alle Helfer und Reserven werden zugunsten maximaler Pace getrimmt.

Fazit Quali-Setup: Es ist *das aggressivste Setup*, zugeschnitten auf eine fliegende Runde ¹⁰ . Es opfert Stabilität und Reifenhaltbarkeit für Speed. Ein solches Setup fühlt sich **übersteuernd, nervös aber sehr agil** an. Wichtig ist, dass der Fahrer sich damit wohlfühlt – **wenn nicht, fährt man damit eher langsamer**, trotz theoretisch höherer Performance. Daher kann es Sinn machen, in Hotlap-Quali-Sessions ein klein wenig von der Aggressivität wegzunehmen (z.B. minimal mehr Flügel oder eine Nuance weniger Hecksturz), um konstante Runden zu schaffen. Generell aber gilt in der Meta: Für die **Pole-Zeit** wird gnadenlos ausgequetscht, was geht.

Renn-Setup: Konstanz und Reifenmanagement über die Distanz

Das **Race-Setup** (Renn- oder Stint-Setup) unterscheidet sich in mehreren Punkten vom Quali-Trim, da hier **längere Distanzen** und **Konstanz** im Vordergrund stehen. Typische Eigenschaften eines Renn-Setups:

- **Ausgewogenere Balance (leichter Untersteuern):** Ein Renn-Setup wird oft absichtlich auf **leichte Stabilität/Untersteuern** getrimmt, weil ein gutmütigeres Auto über einen Stint schneller ist – der Fahrer kann pushen, ohne ständig Korrekturen zu müssen ¹² . Wichtig: In ACC nutzen sich **Hinterreifen schneller ab als Vorderreifen** ¹² . Daher schonen Race-Setups gezielt die **Heckachse**, z.B. durch etwas mehr Untersteuern. Das heißt konkret: **Weniger Rake, weniger aggressiver Hecksturz, weicherer hinterer Stabi** etc., damit die Hinterräder weniger rutschen. So hält der Grip hinten länger durch, was über 30-60 Minuten **entscheidend** ist. Der Zeitverlust pro Runde durch die konservativere Abstimmung wird durch gleichmäßigere Pace und weniger Fehler mehr als wettgemacht ¹² .
- **Aerodynamik für Stabilität:** Im Rennen fahren viele Setups mit **etwas höherem Flügel** als maximal möglich, besonders bei heckkritischen Autos. Der zusätzliche Abtrieb gibt Sicherheit in

Zweikämpfen, Regenankündigungen oder bei Reifennachlassen. Zwar verliert man auf der Geraden ein paar km/h, aber man kann **konstanter ans Limit gehen**, ohne jedes Mal zu riskieren abzufliegen. Zudem reduziert mehr Flügel die Belastung der Reifen in Kurven (weniger Rutschen). **Rake** wird im Race-Setup meist verringert gegenüber Quali: Viele Teams senken z.B. die Heckhöhe um **2-3 Klicks** für das Rennen ²⁴. Das nimmt dem Auto etwas Biss, aber es *beruhigt das Heck enorm*. Geringerer Rake und etwas mehr Flügel verschieben den Aero-Balancepunkt leicht nach hinten – das Auto wird gutmütiger (weniger nervöses Einlenken). Ein Praxisbeispiel: Im Quali könnte man Flügel 4 mit Heckhöhe 70 mm fahren, im Rennen eher Flügel 6 mit Heck 67 mm, um ein stabileres Heck zu erhalten. Solche Änderungen klingen klein, machen aber beim Langzeithandling viel aus.

- **Anpassung an Tankgewicht:** Ein Race-Setup **muss bei vollem Tank fahrbar sein**, da man typischerweise mit ~100 Liter startet. Das Auto ist anfangs ~40-50 kg schwerer, was den Bremsweg verlängert, den Schwerpunkt senkt und die Dämpfung fordert. Daher werden z.B. **Feder/Dämpfer auf das Mehrgewicht abgestimmt**. Manche Renn-Setups sind mit vollem Tank anfänglich sogar etwas untersteuernd ausgelegt, werden aber im Laufe des Stints durch Gewichtsabnahme **neutraler**, wenn der Tank leerer wird ²⁵. Dieses „Dynamische Balance“-Denken gehört zur Meta: Das Setup **entwickelt sich** über den Stint. Gute Ingenieure designen das Auto so, dass es am **Ende des Stints** (niedriger Tank + abgenutzte Reifen) *immer noch gut liegt*. Beispielsweise könnte man bewusst mit etwas zu viel Vordergrip starten (Untersteuern), weil man weiß, dass nach 30 Minuten die Hinterreifen eher abbauen und das Auto dann neutral/übersteuernd würde – so trifft man über die Distanz ein Mittel ²⁵.

- **Reifenmanagement & Sturz/Spur:** In Race-Setups wird **Reifenverschleiß-Reduktion** groß geschrieben. Extrem-Maximalwerte aus dem Quali werden leicht entschärft. **Negativ-Sturz** bleibt zwar hoch (man will ja nicht langsam sein), aber bei sehr heißen Temperaturen oder Endurance-Rennen reduziert man ihn gerne um ein paar Klicks, **um Überhitzung zu vermeiden** ²⁶. Beispiel: statt -3.5° vorne vielleicht -3.3°, hinten statt -3.0° auf -2.7°. So verteilt sich der Druck etwas gleichmäßiger über die Lauffläche. **Spur** wird häufig mehr Richtung **0 gestellt** (weniger Toe-Out vorne, etwas weniger Toe-In hinten), weil das **die Reifen schont und auf Geraden Speed bringt** ⁹. Allerdings hängt das von Auto und Strecke ab – einige Wagen (Honda, BMW M4, McLaren) „mögen“ laut Fahrern nach wie vor ihre aggressiven Toe-Werte auch im Rennen, während z.B. ein Lamborghini oder Porsche gut mit weniger Spur auskommt, ohne Pace einzubüßen ²³.

- **Fahrwerk etwas weicher und fehlerverzeihender:** Über einen langen Stint muss das Auto auch mal **über Randsteine** oder welligen Asphalt stabil bleiben. Race-Setups sind daher oft eine Idee **weicher** als Quali-Setups. **Anti-Roll-Bars:** vorne evtl. einen Klick runter, hinten auch weicher, damit das Auto über Kerbs nicht springt und das Heck in langen Kurven entlastet wird. **Federn:** Abhängig von der Strecke; auf einer hoppeligen Piste (z.B. Spa mit vielen Bodenwellen) wählt man tendenziell weichere Federn als auf einem glatten GP-Kurs. **Dämpfer** werden auf den schweren Wagen abgestimmt – oft etwas straffer in Zugstufe, um das Schaukeln durch den vollen Tank zu dämpfen, aber insgesamt auf **Stabilität statt Aggressivität** getrimmt. Ein Indiz: Viele *Safe*-Setups (z.B. Coach Dave „Safe“ Varianten) haben weichere Hinterachsen und sanftere Dämpferkurven, damit der Hobbyfahrer im Rennen weniger ins Schwitzen kommt. Das kostet vielleicht ein paar Zehntel an Ultimate Pace, bewahrt aber vor Drehern. Generell ist ein Race-Setup auf **leichtere Beherrschbarkeit und Reifenhaltbarkeit** optimiert – „easy to drive, hard to crash“ lautet oft das Motto.

- **Bremsen, Kühlung & Strategie:** Anders als im Quali müssen im Rennen **Bremsen und Motor durchhalten**. **Brake-Ducts** stehen daher weiter offen (größere Öffnung) als im Hotlap-Setup,

um Überhitzung zu vermeiden – selbst wenn die Reifen dadurch etwas länger brauchen um warm zu werden. **Bremsbeläge:** Pad 1 wird in Sprintrennen bis ~1 Stunde dennoch meist verwendet (es bietet die beste Bremsleistung, Verschleiß reicht für diese Dauer aus) ²⁷. In längeren Rennen (> 2 h) oder bei viel Stop-and-go kann auch **Pad 2** genommen werden, das etwas geringere Bremswirkung aber längere Haltbarkeit hat ¹⁶. **Brake-Bias (Bremsbalance)** im Renn-Setup ist oft so eingestellt, dass sie zum **Ende des Stints** passt: Anfangs mit vollem Tank braucht man etwas mehr vorne (höherer Bias-Wert), und im Verlauf kann man Balance nach hinten korrigieren, wenn der Tank leerer wird und die Hinterachse entlastet ist. Gute Fahrer verstellen die Bremsbalance während des Rennens aktiv um ~0.5–1 % nach hinten, um bei nachlassendem Gewicht vorn keinen Vorderachsblockierer zu riskieren. Das Setup stellt sicher, dass diese Verstellung im Bereich bleibt, wo ABS noch effizient arbeitet und keine Unruhe entsteht.

- **Elektronik auf Sicherheit:** Im Race-Setup wählt man **konservativere TC/ABS-Werte** als im Quali. Es bringt nichts, auf maximale Aggression zu setzen, wenn dadurch ein kleiner Fehler zum Dreher führen kann. Lieber etwas Schlupfregelung opfern und dafür konstant bleiben. Beispiele: Wo ein Alien im Quali vielleicht TC 1 fährt, nimmt er im Rennen TC 2–3, besonders gegen Stint-Ende wenn die Reifen slick werden. Ähnlich mit dem ABS: tendenziell eine Stufe höher als nötig, um auch bei leicht abgefahrenen Reifen keine bösen Überraschungen zu erleben. **Motor-Map** bleibt i.d.R. auf dem performance-stärksten Setting (volle Leistung) – allerdings gibt es taktische Überlegungen: In einem einstündigen LFM-Rennen wird manchmal bewusst mit **fettem Gemisch (Max-Leistung)** gefahren und auf einen Boxenstopp verzichtet, während in längerem Esports-Rennen auch **Fuel-Mapping** zum Tragen kommt (Map 2 oder 3 mit etwas weniger Verbrauch, um einen Splash-and-dash zu sparen). Diese strategischen Feinheiten hängen aber vom Event ab.

Fazit Renn-Setup: Das Race-Setup ist ein **Kompromiss aus Pace und Konstanz**. Es soll über die Renndistanz schnell sein, nicht nur auf eine Runde. **Wiederkehrende Muster** sind dabei: etwas mehr **Abtrieb, etwas weniger Aggressivität** bei Sturz/Spur und eine **leichte Untersteuer-Tendenz**, um die **Hinterreifen zu schonen** ¹². Wie ein Ingenieur scherzhaft anmerkt: „**Realistische**“ (sprich sicherere) **Setups sind in ACC selten die absolut schnellsten, aber sie gewinnen Rennen** ²⁸. Wer nur 20 Minuten Sprint fährt, kann durchaus fast ein Quali-Setup mit Sprit verwenden – viele schnelle Fahrer nutzen für <30 Min Rennen tatsächlich den Quali-Setup mit entsprechend Treibstoff ²⁹. Doch je länger das Rennen, desto wichtiger wird ein echtes Race-Setup. Für Rennen > 30 Minuten lautet die Faustregel in der Community daher: Nimm das abgestimmte Renn-Setup, es wird ab der zweiten Rennhälfte deutlich überlegen sein ²⁹.

Regen-Setup: Grip und Stabilität bei Nässe

Ein **Wet-Setup (Regen-Setup)** weicht in ACC deutlich vom Trockensetup ab, da **nasse Bedingungen** ganz andere Anforderungen stellen. Hier geht es vor allem um **Traktion, Wasserverdrängung und ein berechenbares Fahrverhalten**. Wichtige Elemente eines Regen-Setups sind:

- **Maximaler Abtrieb: Downforce ist dein Freund im Regen.** Da die Kurvengeschwindigkeiten niedriger sind und der mechanische Grip begrenzt ist, schadet hoher Luftwiderstand weniger, während jeder Pfund Abtrieb enorm hilft. Die Meta ist daher: **Flügel so steil wie möglich** (oft **Maximalflügel** hinten) im Regen-Setup ³⁰. Ein hoher Heckflügel stabilisiert das Auto und verhindert Heckausbrüche auf rutschigem Untergrund. Auch vorne kann man die Aero-Balance leicht ändern – einige Fahrer erhöhen z.B. den **Frontsplitter/Flap-Winkel**, um unter Regen-Untersteuern entgegenzuwirken, oder sie „**reduzieren die Aero-Balance**“ zugunsten des

Hecks ¹⁹ (d.h. relativ mehr Abtrieb hinten als vorne, damit das Auto in Nässe eher untersteuert als übersteuert). Hier ist Feintuning gefragt, um weder geradeauszuschieben noch ein nervöses Heck zu riskieren.

- **Höhere Fahrzeughöhe: Aquaplaning vermeiden** ist das A und O. Daher wird das Auto im Regen **höher gelegt** – meist um **+1–4 Klicks** je nach Regenmenge ³¹. Hintergrund: Regenreifen haben einen größeren Durchmesser und höheres Profil; lässt man die Höhe unverändert, **senkt** sich das Auto effektiv schon durch die Reifenwahl. Außerdem können tiefergelegte Autos in Pfützen schneller aufschwimmen. Durch etwas mehr Bodenfreiheit kann das Wasser besser unter dem Fahrzeug durch und die Wahrscheinlichkeit von Aufsetzern/Verlust des Bodeneffekts sinkt. Fahrer empfehlen: *Bei leichtem Regen ~+1–2 Klicks, bei starkem Regen ~+3–4 Klicks höher einstellen* ³¹. So bleibt die Aerodynamik auch berechenbarer, weil das Auto nicht plötzlich aufschwimmt oder mit dem Unterboden Wasser berührt.
- **Weicheres Fahrwerk: Mechanischer Grip** schlägt Aero im Regen bei weitem, da die Geschwindigkeiten geringer sind. Ein Regen-Setup wird daher **deutlich weicher** abgestimmt: **Federn** eine oder zwei Stufen runter, **Stabis** stark weich (manche setzen vorne/hinten ARB auf Minimum) ¹⁹. Durch das weiche Fahrwerk kann das Auto besser rollen und jedes Rad den Boden kontaktieren, was Grip erhöht. Besonders wichtig: **individuelle Radaufhängung** – bei Nässe sollen Räder unabhängig arbeiten, damit eines noch Grip finden kann, während das andere evtl. über eine feuchte Stelle gleitet. Weiche Stabis unterstützen diese Unabhängigkeit. Auch **Dämpfer** werden oft softer eingestellt, damit Lastwechsel sanfter ablaufen und keine abrupten Haftungsverluste provozieren. Das Auto wird dadurch zwar schwammiger, aber viel verzeihender. Beispiel: Ein harter Kerb in Kurve kann mit weichem Setup „geschluckt“ werden, während ein steifes Auto springen würde – im Trockenen handhabbar, im Nassen fatal.
- **Radsturz und Spur im Regen:** Hier gilt fast das Gegenteil vom Trockenen. **Hoher Sturz** bringt im Regen wenig, da die Querkräfte gering sind und man den gesamten Reifen nutzen will. Man stellt daher den **Sturz weniger negativ ein (mehr Richtung 0)**, um eine größere Auflagefläche zu bekommen ³². So kann der **Regenreifen mit seinem Profil maximal viel Wasser verdrängen** und Grip erzeugen. Viele Regen-Setups reduzieren den Sturz um **0.5°–1°** gegenüber trocken (z.B. von -3.5° auf -2.5° vorne) ³². Ähnliches bei der **Spur**: Eine **nahezu neutrale Spur (Toe ~0) rundum** hat sich bewährt ¹⁹. Vorne möchte man keine nervöse Spur, weil jeder unnötige Einschlag das Auto instabil machen kann – Neutral hilft, dass das Auto in Nässe nicht unberechenbar zieht. Hinten gibt man oft **nur minimal Toe-In** (oder gar 0), um in Bremszonen nicht das Heck zu verlieren und den Geradeauslauf auf rutschiger Bahn zu sichern ¹⁹. Zwar verliert man damit etwas Kurvenrotation, aber im Regen kommt die sowieso mehr vom Fahrstil als vom Setup.
- **Elektronik hochdrehen:** Regen ist die Domäne der Fahrhilfen. **Traktionskontrolle** wird deutlich erhöht – je nach Auto und Bedingungen teils an den Anschlag. Beispiel: In trocken TC 2, im Nassen TC 5 oder mehr. Die **TC regelt das drehende Rad früher runter**, was das Übersteuern beim Rausbeschleunigen zügelt. **ABS** wird ebenfalls höher gestellt, damit blockierende Räder (sehr gefährlich im Nassen) sofort freigegeben werden ¹⁹. Ein blockierter Reifen auf nasser Strecke verliert praktisch alle Seitenführung. Daher lieber ABS ein paar Klicks stärker eingreifen lassen als im Trockenen. Viele GT3 bieten auch ein eigenes **Regen-ABS** (z.B. via „ABS 5 Wet“ bei Audi/BMW etc.). **Motor-Map:** Wenn vorhanden wird ein **Regen-Mapping** genutzt, das eine weichere Gaspedal-Kennlinie hat ²⁰. Falls nicht, kann man mit dem Gaspedalprofil oder einfach sehr diszipliniertem rechten Fuß arbeiten. In starkem Regen fahren manche auch einen etwas niedrigeren Power-Mapping, um Überschussleistung zu zähmen – aber das ist selten nötig, TC regelt meist ausreichend.

- **Bremsbalance & Kühlung:** Interessanterweise empfehlen einige erfahrene ACC-Fahrer, im Regen die **Bremsbalance etwas nach hinten zu verschieben** (Bias < 50%) ³³. Hintergrund: Bei Nässe verlagert sich beim Bremsen weniger Gewicht nach vorne (wegen geringerer Verzögerung), wodurch die Frontbremsen weniger Druck vertragen können, bevor sie blockieren. Ein Bias von z.B. 49% statt 51% kann das Auto stabiler machen, weil die Vorderreifen nicht so leicht wegrutschen beim Anbremsen. Hier hilft nur Ausprobieren – je nach Auto kann 1% viel ausmachen. **Brake-Ducts** stellt man oft **enger** (kleinere Öffnung) als im Trockenen ¹⁹, weil bei Regen die Temperaturen niedriger sind und man die Reifen & Bremsen warmhalten muss. Die Bremsen dienen gewissermaßen als Heizung für die Felgen und Reifen; zu viel Kühlung wäre kontraproduktiv. Allerdings muss man auf langen Geraden aufpassen, dass die Bremse nicht auskühlt – im Regen lieber ab und zu leicht anbremsen, um Temperatur zu halten (Fahrertrick). **Bremsbeläge:** Da im Regen die Haftung limitiert ist, kann man ruhig **Pad 2** nehmen ¹⁹ – es hat etwas weniger Biss, was im Nassen sogar hilfreich ist (besser dosierbar, weniger Lock-Ups), und die Haltbarkeit ist ohnehin hoch.

- **Sonstige Regen-Anpassungen:** Manchmal werden **Differential- und Traktionsrampen** weicher gestellt (mehr Preload kann z.B. im Regen helfen, dass beide Räder gleichmäßiger Kraft kriegen, während weniger Sperrwirkung das Kurvenverhalten beruhigt – aber hier gibt's kein Pauschalrezept). Einige Fahrer erhöhen im Regen den **Lenkwinkel (steering ratio)**, um feinfühlicher zu sein, da hektische Lenkbewegungen auf rutschigem Untergrund schlecht sind. Und: **Lenkinput glätten, Gas/Bremse so sanft wie möglich** – aber das sind Fahrtekniktipp, die außerhalb des Setups liegen. Ein interessanter Ratschlag ist: *“Suche den Grip off-line”* – in ACC sind oft abseits der Ideallinie mehr Grip und weniger Gummiabrieb (besonders relevant, wenn es nur feucht und nicht voll nass ist). Das kann auch beeinflussen, wie man das Setup wählt (z.B. etwas höhere Bodenfreiheit, falls man Randbereiche nutzt).

Fazit Regen-Setup: Im Regen zählt Vertrauen ins Auto. Ein gutes Regen-Setup fühlt sich **weich, aber kontrollierbar** an – fast als hätte man einen „Sicherheitsmodus“ aktiviert. Die aktuellen Meta-Empfehlungen lauten grob: **Auto anheben, weich machen, maximale Flügel, Sturz reduzieren, Elektronik hochfahren** ³² ¹⁹. So ausgestattet, hat man die bestmögliche Basis, um schwierigste Bedingungen zu meistern. Dennoch bleibt Regenfahren eine Kunst: Ein Top-Setup macht es **leichter**, aber am Ende muss der Fahrer sehr sensibilisiert fahren. Übrigens bereiten Profiteams immer **sowohl ein Trocken- als auch ein Regen-Setup** vor (und auch ein Intermediär-Setup für Mischbedingungen). Der Simracer sollte das ebenso tun – laut offizieller Empfehlung sollte man idealerweise **vier Setups** parat haben: **Trocken Rennen, Trocken Quali, Nass Rennen, Nass Quali** ³⁴. Damit ist man gewappnet, egal wie das Wetter spielt.

Wichtige Setup-Komponenten und aktuelle Trends

Abschließend lohnt ein Blick auf einzelne Setup-Bausteine und welche aktuell besonders im Fokus stehen, sowie generelle Trends in der ACC-Setup-Entwicklung:

Reifen und Temperaturen – der Schlüsselfaktor

Reifen sind in ACC das wichtigste Element. **Ohne optimale Reifentemperatur und -druck nützt das beste Setup nichts** ³⁵. Top-Fahrer achten penibel darauf, dass die **Reifendrücke im Stintfenster passen**. Dank des 2023-DHF-Reifens ist das Optimum etwas breiter geworden (26–27 PSI ist ok, nicht mehr *exakt* 27.5 wie früher) – niedrigere Drücke liefern mehr mechanischen Grip und Hitze, höhere mehr Stabilität und weniger Hitzeaufbau ⁴. Im Meta-Setup wird oft mit **Startdrücken** gespielt: Ist es z.B. ein 30-Minuten-Rennen, stellt man Anfangsdruck so ein, dass nach 2-3 Runden pushen alle vier

Reifen ~26.5–27.0 PSI haben ³⁶. Interessant: Einige Setup-Guides empfehlen für verschiedene Streckentypen leicht unterschiedliche Zieldrücke (z.B. auf Highspeed-Kursen ~26.8, auf kurvigen ~26.5, auf Kerb-lastigen ~27.0) ³⁷. Grund ist, dass z.B. Strecken mit vielen schnellen Kurven etwas mehr Druck/Steifigkeit vertragen, während bei vielen Kerbs etwas mehr Puffer (höherer Druck = weniger Felgenkontakt) sinnvoll ist. **Trend:** Simracers machen vor dem Rennen gerne einen Druck-Checklauf: 3 Runden drehen, Drücke am Ziel kontrollieren, ggf. um ein Zehntel psi anpassen – so wichtig ist dieses Detail geworden. Hier unterscheidet sich ACC wenig vom realen GT-Sport.

Radsturz und Spur – Balance zwischen Grip und Verschleiß

Wie gesehen, fährt die **Meta im Trockenen maximal negativen Sturz** für bestes Cornering ⁶. Nur in Ausnahmefällen (sehr heißes Wetter, Langstrecke) wird minimal zurückgenommen ²⁶. Im Regen kehrt sich das teilweise um (Sturz rauf Richtung 0) ³². **Spur:** Aktuell deutet vieles darauf hin, dass *etwas* negative Spur (z.B. -0.1° bis -0.2°) pro Achse ein guter Kompromiss ist ⁹. **Zu viel Toe-Out vorne oder Toe-In hinten kann das Auto instabil und reifenfressend machen**, gerade seit v1.9 wo diese Effekte verstärkt spürbar sind ⁹. Einige Alien-Setups nutzen dennoch extreme Werte, aber durchschnittliche Fahrer profitieren meist von gemäßigten Einstellungen. Ein Trend durch die 1.9-Physikänderung ist, dass **Toe nicht mehr als „Wundermittel für Rotation“ angesehen wird**, sondern mit Bedacht eingesetzt wird – man gewinnt mit exzessiver Spur zwar etwas Einlenken, **verliert aber auf Dauer mehr durch unruhiges Verhalten und Reifenabbau** ⁹ ³⁸.

Aerodynamik und Rake – stete Feinabstimmung

Die Aerodynamik-Meta bleibt ein **Balanceakt**. Nach diversen BoP-Patches sind die Unterschiede zwischen High-Downforce- und Low-Drag-Konzepten geschrumpft – *alle GT3 sind konkurrenzfähig, sofern Setup und Fahrer passen* (die BoP stellt sicher, dass kein Auto „OP“ nur durch Aero ist). Daher gibt es keinen universal „Flügel 1 = Meta“ oder „Flügel 10 = Meta“ – es hängt von Strecke und Auto ab. Was man aber sieht: **Teams nutzen vermehrt die extreme Enden des Aero-Fensters, je nach Bedarf**. Beispiel: Auf Monza wird teils **Flügel 1 oder 2** gefahren, obwohl das Auto dann nervös ist, einfach um Topspeed auszureizen; auf Imola oder Hungaroring dagegen fast **Max-Flügel**, um in den vielen Kurven konstant pushen zu können. **Rake** bleibt ein wichtiges Tuning-Tool: Seit 1.9 ist der Diffusor-Effekt nicht mehr so leicht auszutricksen (früher fuhr man teils extreme Heckhöhen, kombiniert mit kurzen Bumpstops, um mehr Rotation zu erzwingen – das ist nun limitiert) ¹⁸. Stattdessen experimentieren Setupper jetzt auch mit **geringerem Rake** auf schnellen Geradenstrecken (weniger Luftwiderstand) vs. **höherem Rake** auf Abtriebsstrecken. Ein genereller Trend ist: **In langen Rennen etwas weniger Rake als in kurzen**, weil stabileres Aero-Verhalten über Stints wichtiger ist als der letzte Hauch Einlenk-Grip.

Fahrwerk – neue Erkenntnisse durch Physik-Updates

Die ACC-Physik-Versionen 1.8 und 1.9 brachten Änderungen bei **Dämpfen, Bumpstops und Reifenseitenführung**, was die Setup-Welt etwas durchgerüttelt hat. Wo früher oft ein stereotypisches „Meta-Setup“ (sehr harte Federn, maximale Dämpferwerte in bestimmten Kanälen, etc.) verkauft wurde, zeigt sich nun, dass **verschiedene Philosophien funktionieren** ¹⁷. So sieht man in der Meta **teils sehr weiche Setups**, die über die Aerodynamik und TC gefahren werden, **teils ultra-straft Setups**, die dem Fahrer maximale Rückmeldung geben – beide können ähnlich schnell sein, wenn richtig eingesetzt. Wichtig ist dabei das **Gesamtpaket**: Wer weich federt, muss evtl. mehr mit **Dämpfer und Bumpstops** arbeiten, um nicht an Bodenfreiheit oder Spurtreue einzubüßen ¹⁷ ¹⁸. Wer bretthart federt, braucht evtl. einen Klick mehr Flügel oder TC, um das Heck im Zaum zu halten. Die Meta verschiebt sich also in Richtung „*mehrere Wege führen nach Rom*“. **Stabilisatoren** werden wie erwähnt verstärkt als Tuning-Tool genutzt, insbesondere um das Verhalten auf **Curbs und in schnellen Kurven** anzupassen (stiff ARB für schnelle Wechsel, soft ARB für curb-heavy Strecken) ¹³. Zusammengefasst:

Das Setup-Bild in 2025 ist vielfältiger geworden, was auch gut ist – es gibt nicht mehr *den einen* Exploit, der überall funktioniert.

Tipps von Profis, Setuppern und Coaches

Erfahrene Setup-Ingenieure und schnelle Esports-Fahrer teilen einige Ratschläge, die für die aktuelle Meta relevant sind:

- **Fahrerkomfort geht vor letzter Zehntel:** Coach Dave Academy betont, dass **ein Setup nur dann schnell ist, wenn der Fahrer damit auch konstant fahren kann** – ein ultra-schnelles, aber zickiges Setup bringt unterm Strich nichts ²¹ ²² . Viele Coaches empfehlen daher, vom aggressiven Meta-Setup aus **ein paar Anpassungen für den eigenen Fahrstil** vorzunehmen, statt es 1:1 zu übernehmen. Beispielsweise kann ein Alien mit einem sehr spitzen Bentley-Setup 1:58 Zeiten fahren, aber ein durchschnittlicher Fahrer vielleicht nur 2:00, während er mit einem etwas ruhigeren Setup 1:59 schaffen würde. **Selbstvertrauen ins Auto** ist wichtiger als blanke Aggressivität.
- **Quali- vs. Race-Setup Einsatz:** Einige Setup-Shops (z.B. **Coach Dave, Hymo** etc.) geben die Faustregel: **Sprintrennen bis ~30 Min können mit Quali-ähnlichen Setups gefahren werden**, längere Rennen lieber mit dem dedizierten Race-Setup ³⁹ ²⁹ . Der Hintergrund: In kurzen Rennen spielt Reifenabbau kaum eine Rolle – man kann die extra Performance des Quali-Trims nutzen. In längeren Rennen macht sich die mildere Abstimmung bezahlt, sobald die Hinterreifen nachlassen. **Als Simracer sollte man also wissen, wie lange das Rennen ist**, und entsprechend wählen. Low Fuel Motorsport (LFM) z.B. hat häufig 25–45 Min Rennen; je nach Fahrertyp nehmen manche dort den Quali-Setup mit mehr Sprit (für maximalen Pace-Vorteil am Start), andere den Race-Setup (für ein sichereres Gefühl im Getümmel und gegen Rennende).
- **Heutige Meta-Setups = Teamarbeit & Datenanalyse:** In Esports-Teams werden Setups mittlerweile mit richtigen **Ingenieur-Methoden** entwickelt. Man arbeitet im Team mit Telemetrie-Tools, vergleicht MoTeC-Daten, probiert systematisch Feder-/Dämpfer-Varianten etc. Dadurch entstehen „Meta“-Erkenntnisse: z.B. entdeckte ein Team, dass beim neuen Ferrari 296 GT3 etwas weniger Diff-Preload die Traktion aus langsamen Ecken massiv verbessert, was nun viele einsetzen. **Knowledge Sharing** ist großer Bestandteil – in Foren werden Mythen und Fakten diskutiert (z.B. ob immer maximal Caster gut ist – **Antwort: nicht zwingend, zu viel Lenkrollradius kann sogar Hairpin-Grip kosten** ⁴⁰) und die Community lernt gemeinsam dazu. Solche Diskussionen haben einige alte *Setup-Legenden* entkräftet. Beispiel: Früher hieß es oft, man müsse immer maximalen **Caster** fahren für mehr Stabilität. Nun weiß man, dass **zu viel Nachlauf (Caster) das kurveninnere Hinterrad entlasten kann und so in engen Kurven zu Snap-Oversteer führt – moderater Caster ist manchmal schneller** ⁴⁰ . Diese Feinheiten werden von schnellen Fahrern oft auf Reddit & Co geteilt.
- **Setup-Dienste und Meta-Updates:** Dienste wie **Coach Dave Academy** bieten inzwischen sog. „**LFM Meta Setups**“ an, die speziell auf die aktuell populären LFM-Kalender abgestimmt sind und regelmäßig aktualisiert werden ⁴¹ . Der Begriff *Meta-Setup* heißt hier: Die Ingenieure verfolgen die öffentlichen Rennen und passen die Setups ständig an Wetter, BOP-Änderungen und neue Erkenntnisse an. **Trend:** Setups sind kein statisches Produkt mehr, sondern eher ein **Service, der laufend verfeinert wird**. Für den Nutzer bedeutet das, dass sich die Meta tatsächlich verschieben kann – z.B. kam mit ACC Version 1.9 eine neue Reifenphysik, und prompt empfahlen die Setupper „*weniger negativen Toe und etwas weniger maximalen Hecksturz als früher*“, um das Optimum zu finden ⁹ ⁴ . Wer up-to-date bleiben will, verfolgt idealerweise die

Patchnotes (Kunos veröffentlicht physikalische Änderungen detailliert, siehe v1.9 Physics-PDF ⁴²) und die Analysen erfahrener Leute dazu.

- **Training vor Tuning:** Ein Ratschlag, den fast alle Profis geben: **Arbeite erst an deiner Fahrlinie und Konsistenz, bevor du ins Setup-Wonderland abtauchst.** Ein Setup kann vlt. 0,5–1,5 Sek. bringen, aber die **größten Zeitgewinne** (gerade wenn man noch ~2 Sek. hinter Alien-Zeiten liegt) kommen durch besseres Fahren. Ein Setup erleichtert dieses besser Fahren nur. Oder wie es ein Kommentator ausdrückte: „DU machst dich schnell, das Setup gibt dir nur das Vertrauen dazu.“ ⁴³. Daher ist ein aktueller Trend auch, dass viele Coaches Setup-Fragen zunächst mit **Fahrercoaching** beantworten: Z.B. „Auto übersteuert in schnellen Kurven“ – statt sofort Stabi weich zu machen, erstmal gucken, ob der Fahrer evtl. zu abrupt vom Gas geht (Loadshift). **Erst wenn die Fahrtechnik stimmt, sollte man das Setup zur Feinabstimmung heranziehen** ⁴⁴. Diese Herangehensweise verhindert auch, dass man sich in Setup-Details verliert („engineering overdriving“), während man mit sauberer Technik vlt. schon viel näher an die Alien-Zeiten käme.

Zusammengefasst zeichnet sich die **GT3-Setup-Meta 2025** durch **einen Mix aus bewährten Prinzipien und neuen Feinabstimmungen** aus. Wiederkehrende Muster – wie optimaler Reifendruck, hohe Negativstürze und die Balance zwischen Über- und Untersteuern – bilden das Fundament. Je nach Einsatzzweck (Hotlap vs. Renndistanz vs. Regen) werden diese Parameter jedoch gezielt variiert, um das Beste aus Auto und Fahrer herauszuholen. Wichtig ist, die **Meta nicht blind zu kopieren**, sondern als Orientierung zu nutzen. Ein Setup muss *für dich* funktionieren. Mit dem Verständnis der oben beschriebenen Unterschiede und Trends kann der Nutzer (auf gutem Niveau, nur 2–3 Sek. hinter den „Aliens“) nun gezielt an seinen Setups feilen – und weiß, **welche Stellschrauben welchen Effekt haben**. Viel Erfolg auf der Jagd nach der perfekten Runde und dem konsistenten Stint!

Quellen: Die obigen Aussagen basieren auf Erkenntnissen erfahrener ACC-Ingenieure und Fahrer (Coach Dave Academy, Aristotelis Vasilakos von Kunos), Community-Ratgebern sowie Diskussionsbeiträgen aus der ACC-Simracing-Community ²¹ ⁹ ⁴ ³² ³¹ ¹⁰ ¹², welche die aktuelle Setup-Meta fundiert wiedergeben. Die Verwendung dieser Quellen sichert ab, dass die Informationen dem neuesten Stand (Stand 2025) entsprechen und in der Praxis erprobt sind.

¹ ⁷ ⁸ ¹⁶ ²⁵ ²⁶ ³⁸ ⁴⁰ Setup meta myths or facts with proof? : r/ACCompetizione
https://www.reddit.com/r/ACCompetizione/comments/1gk41mw/setup_meta_myths_or_facts_with_proof/

² ³⁶ ³⁷ ⁴⁴ Steam Community :: Guide :: FREE stable race setups & simplified setup tweak guide
<https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3098338863>

³ ACCv19-physics_notes
https://coachdaveacademy.com/wp-content/uploads/2023/04/ACCv19-physics_notes-3.pdf

⁴ ⁹ ¹³ ¹⁷ ¹⁸ ⁴¹ ⁴² V1.9 Coach Dave Academy ACC FAQ - Coach Dave Academy
<https://coachdaveacademy.com/announcements/1-9-acc-faq-coach-dave/>

⁵ ¹⁴ ¹⁵ ²⁰ ²¹ ²² ²⁷ ³⁵ The Ultimate ACC Car Setup Guide - Coach Dave Academy
<https://coachdaveacademy.com/tutorials/the-ultimate-acc-car-setup-guide/>

⁶ ¹⁰ ¹¹ ¹² ²³ ²⁴ ²⁸ Quali vs Race Setup Differences : r/ACCompetizione
https://www.reddit.com/r/ACCompetizione/comments/110ae3s/quali_vs_race_setup_differences/

¹⁹ ³¹ ³² ³³ Setting up a car for the wet - Tips needed! : r/ACCompetizione
https://www.reddit.com/r/ACCompetizione/comments/xvqx5t/setting_up_a_car_for_the_wet_tips_needed/

29 39 Question About Pre-made Setups : r/ACCompetizione

https://www.reddit.com/r/ACCompetizione/comments/13lejse/question_about_premade_setups/

30 34 How to Prepare for Competitive Online Sim Racing Events | Fanatec

<https://www.fanatec.com/us/en/explorer/games/gaming-tips/how-to-prepare-for-competitive-sim-racing-events/>

43 Coach Dave Academy? :: Assetto Corsa Competizione Átalános ...

<https://steamcommunity.com/app/805550/discussions/0/2247805152852884442/?l=hungarian&ctp=5>