Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики СибГУТИ

Кафедра вычислительных систем

Расчетно-графическое задание по дисциплине «Сети ЭВМ и Телекоммуникации»

Выполнил: студент 2 курса группы ИП-217

Павлова Виктория Алексеевна

Преподаватель: Перышкова Е.Н.

Новосибирск

1. Соберите конфигурацию сети, представленной на рисунке 1. Коммутаторы на рисунке – это виртуальные коммутаторы VirtualBox, работающие в режиме Host-only network, доступ в сеть интернет сконфигурирован для маршрутизаторов Mikrotik-01 и Mikrotik-03 через сеть NAT в VirtualBox. Во всех сетевых устройствах (кроме hostмашины) интерфейс ether1 должен быть использован как management интерфейс (схема подключения – NAT), остальные интерфейсы используются для передачи данных (далее они будут называться «рабочими»).





Рисунок 1 — Схема сети для расчетно-графического задания

2. Задайте уникальные (разные) сетевые имена всем сетевым устройствам (допускается хост машине не назначать сетевое имя).


```
root@astra:~# hostnamectl set–hostname astra–01
        root@astra:~# nano /etc/hosts
                             localhost
              127.0.0.1
              127.0.1.1
                             astra astra-01
         oot@astra:~# hostnamectl set–hostname astra02
         oot@astra:~# nano /etc/hosts_
                127.0.0.1
                              localhost
                .27.0.1.1
                              astra astra-02
                   [admin@mt-01] >
                   system/identity/set name=mt-02
admin0mt-021
   [admin@mt-01] > sys/ide/set name=mt-03
                   admin@mt-041 >
```

На management интерфейсах настройте проброс портов (DNAT) с локального интерфейса host-машины до web интерфейса маршрутизатора и до ssh на виртуальных машинах AstraLinux (доступ по ssh должен осуществляться по открытому ключу).



3. Объедините все рабочие порты коммутаторов в сетевые мосты.


	#	کا Comment	Interface	Bridge	Horiz	Trust	Priority (hex)	PVID
- D	0		a ether1	bridge_mt01		no	80	1
- D	1		a ether2	bridge_mt01		no	80	1
- D	2		a ether3	bridge_mt01		no	80	1
	#	کا Comment	Interface	Bridge	Horiz	Trust	Priority (hex)	PVID
- D	0		a ether1	bridge_mt02		no	80	1
- D	1		a ether2	bridge_mt02		no	80	1
- D	2		a ether3	bridge_mt02		no	80	1
	#	کا Comment	Interface	Bridge	Horiz	Trust	Priority (hex)	PVID
- D	0		a ether1	bridge_mt03		no	80	1
- D	1		a ether2	bridge_mt03		no	80	1
- D	2		a ether3	bridge_mt03		no	80	1
	#	کِّا Comment	Interface	Bridge	Horiz	Trust	Priority (hex)	PVID
								Ι.
- D	0		a ether1	bridge_mt04		no	80	1



Mt01 MAC Address	08:00:27:4E:F7:1B = 5175067
Mt02 MAC Address	08:00:27:53:4C:EF = 5459183
Mt03 MAC Address	08:00:27:8D:F6:88 = 9303688
Mt04 MAC Address	08:00:27:7D:8D:DF = 8228319

IVILOI	
Eth1 MAC Address	08:00:27:4E:F7:1B = 5175067
Eth2 MAC Address	08:00:27:1F:AA:B9 = 2075321
Eth3 MAC Address	08:00:27:D6:66:BC = 14051004
Mt02	
Eth1 MAC Address	08:00:27:53:4C:EF = 5459183
Eth2 MAC Address	08:00:27:7F:CB:28 = 8375080
Eth3 MAC Address	08:00:27:47:EF:6C = 4714348
Mt03	
Eth1 MAC Address	08:00:27:8D:F6:88 = 9303688
Eth2 MAC Address	08:00:27:41:F1:42 = 4321602
Eth3 MAC Address	08:00:27:7E:5B:A2 = 8280994
Mt04	
Eth1 MAC Address	08:00:27:7D:8D:DF = 8228319
Eth2 MAC Address	08:00:27:17:2A:61 = 1518177

Измените настройки протокола STP так, чтобы корневым коммутатором был Mikrotik-02, а mikrotik-04 был резервным.






Рисунок 1 — Схема сети для расчетно-графического задания




Рисунок 1 — Схема сети для расчетно-графического задания

4. Вам выделен диапазон IPv4 адресов 10.10.N.0/24, где N — это Ваш порядковый номер в журнале преподавателя. Разделите полученный диапазон на максимально возможное количество подсетей так, чтобы каждая подсеть могла адресовать до 6 узлов.

N.	Требуемый размер	Выделено адресов	Остаток свободных адресов	IP адрес подсети	Маска подсети	Префикс маски	Диапазон адресов	Широковещание
	6+2	8	0	10.10.21.0	255.255.255.248	/29	10.10.21.1 - 10.10.21.6	10.10.21.7


Выберите один из полученных диапазонов и сконфигурируйте соответствующим образом интерфейсы виртуальных машин и сетевых мостов на маршрутизаторах.

```
root@astra=01:~# ifconfig eth1
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.10.21.1 netmask 255.255.255.248 broadcast 10.10.21.7


root@astra=02:~# ifconfig eth1
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.10.21.2 netmask 255.255.248 broadcast 10.10.21.7
```

```
[admin@mt-01] > ip/add/add address=10.10.21.3/29 interface=bridge mt01
[admin@mt-01] > ip/add/print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
    ADDRESS
                   NETWORK
                                INTERFACE
 D 10.0.5.15/24
                   10.0.5.0
                                ether4
    10.10.21.3/29
                   10.10.21.0
                                bridge mt01
[admin@mt-01] \rightarrow
[admin@mt-02] > ip/add/add address=10.10.21.4/29 interface=bridge_mt02
[admin@mt-02] > ip/add/print
Flags: D - DYNAMIĈ
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
    ADDRESS
                   NETWORK
                                INTERFACE
0 D 10.0.5.15/24
                   10.0.5.0
                                ether4
    10.10.21.4/29 10.10.21.0
                                bridge_mt02
[admin@mt-03] > ip/add/add address=10.10.21.5/29 interface=bridge mt03
[admin@mt-03] > ip/add/pr
lags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
   ADDRESS
                   NETWORK
                                INTERFACE
                   10.0.5.0
 D 10.0.5.15/24
                                ether4
    10.10.21.5/29
                   10.10.21.0
                               bridge mt03
iadmin@mt-04] > ip/add/add address=10.10.21.6/29 interface=bridge_mt04
admin@mt-04] > ip/add/print
lags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
   ADDRESS
                   NETWORK
                                INTERFACE
 D 10.0.5.15/24
                   10.0.5.0
                                ether4
                   10.10.21.0
    10.10.21.6/29
                                bridge mt04
```

Убедитесь, что есть связь между всеми указанными сетевыми устройствами. Для доказательства наличия связи используете захват пакетов с помощью Wireshark.




5. На маршрутизаторах mikrotik-01, mikrotik-02, mikrotik-03 создайте VLAN с номером 2, которая будет использоваться для доступа в сеть NAT.



		ې Comment	▲ Bridge	VLAN IDs	Current Tagged	Current Untagged
- D			bridge_mt01	2	bridge_mt01, ether3	ether1
-	D		bridge_mt01	1		bridge_mt01, ether2, ether3
		ې Comment	▲ Bridge	VLAN IDs	Current Tagged	Current Untagged
- D			bridge_mt02	2	bridge_mt02, ether2, ether3	
-	D		bridge_mt02	1		bridge_mt02, ether2, ether1, ether3
		کا Comment	▲ Bridge	VLAN IDs	Current Tagged	Current Untagged
- D			bridge_mt03	2	bridge_mt03, ether2	ether1
-	D		bridge_mt03	1		bridge_mt03, ether2, ether3

Haстройте VirtualBox так, чтобы в сети NAT функционировал DHCP, и он раздавал IPv4 адреса из другого диапазона, чем выбран в пункте 4.



На каждом из этих маршрутизаторов настройте dhcp-client так, чтобы автоматически конфигурировались соответствующие интерфейсы и все эти маршрутизаторы получили доступ в сеть Интернет. (интерфейс маршрутизатора Mikroitk-2 в сети vboxnet-2 пока в эту VLAN не включается).

```
[admin0mt-01] > ping 8.8.8.8
 SEQ HOST
                                                                     STATUS
                                                SIZE TTL TIME
     8.8.8.8
                                                  56 103
                                                         135ms712us
   Ø
   1 8.8.8.8
                                                  56 103 101ms43us
   2 8.8.8.8
                                                  56 103 193ms572us
   3 8.8.8.8
                                                  56 103 127ms464us
   sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=101ms43us avg-rtt=139ms447us
  max-rtt=193ms572us
```

```
[admin@mt-03] > ping 8.8.8.8
                                                SIZE TTL TIME
 SEQ HOST
                                                                     STATUS
   0 8.8.8.8
                                                  56 103 145ms147us
   1 8.8.8.8
                                                  56 103 99ms291us
   sent=2 received=2 packet-loss=0: min-rtt=99ms291us avg-rtt=122ms219us
  max-rtt=145ms147us
[admin@mt-02] > ping 8.8.8.8
 SEQ HOST
                                                SIZE TTL TIME
                                                                    STATUS
   0 8.8.8.8
                                                  56 103 145ms403us
   1 8.8.8.8
                                                  56 103 142ms303us
   sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=142ms303us avg-rtt=143ms853us
          145ms403us
```

Определите какие адреса назначены на маршрутизаторах.

Mt01


	کا Comment	▲ Interface	Use Peer DNS	Add Defa Route	IP Address	Expires After
- D		ether4	yes	yes	10.0.5.15/24	23:57:07
- D		vlan2	yes	yes	10.10.21.10/29	00:07:06

Mt02

	ې Comment	▲ Interface	Use Peer DNS	Add Defa Route	IP Address	Expires After
- D		ether4	yes	yes	10.0.5.15/24	23:58:48
- D		vlan2	yes	yes	10.10.21.12/29	00:08:47

	کا Comment	▲ Interface	Use Peer DNS	Add Defa Route	IP Address	Expires After
- D		ether4	yes	yes	10.0.5.15/24	23:56:51
- D		vlan2	yes	yes	10.10.21.11/29	00:06:49


6. На всех маршрутизаторах создайте VLAN с номером 3, которая будет использоваться для доступа в сеть vboxnet-4.



Для адресации узлов в этой сети используется ещё один диапазон IPv4 адресов, полученных в п.4.

```
6+2 8 0 10.10.21.16 255.255.255.248 /29 10.10.21.17 - 10.10.21.23
```

Назначьте адреса всем сетевым устройствам сети (маршрутизаторам, виртуальным машинам, хостмашине).



```
[admin@mt-01] > ip/add/add address=10.10.21.20/29 interface=vlan3
[admin@mt-01] >
[admin@mt-02] > ip/add/add address=10.10.21.21/29 interface=vlan3
[admin@mt-02] >
[admin@mt-03] > ip/add/add address=10.10.21.22/29 interface=vlan3
[admin@mt-03] > ip/add/add address=10.10.21.22/29 interface=vlan3
[admin@mt-03] >
```

Какие интерфейсы пингуются между собой? Примечание: на виртуальных машинах должны быть созданы виртуальные интерфейсы для доступа в тегированную VLAN с номером 3.


```
root@astra=01:~# ping 10.10.21.17

PING 10.10.21.17 (10.10.21.17) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.21.17: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.50 ms
64 bytes from 10.10.21.17: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.11 ms
64 bytes from 10.10.21.17: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.10 ms
64 bytes from 10.10.21.17: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.85 ms
^C

user@astra=02:~$ ping 10.10.21.17

PING 10.10.21.17 (10.10.21.17) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.21.17: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.76 ms
```

7. На маршрутизаторе Mikrotik-01 настройте правило трансляции адресов таким образом, чтобы предоставить виртуальной машине astralinux-01 доступ в интернет из нетегируемой сети.



Измените конфигурацию mikrotik-02 таким образом, чтобы обеспечить доступ к тегированной VLAN с номером 2 через интерфейс в сети vboxnet-2.

▲ Bridge	VLAN IDs	Current Tagged
bridge_mt02	2	bridge_mt02, ether1, ether2, ether3

На виртуальной машине astralinux-02 настройте виртуальный интерфейс таким образом, чтобы он получил настройки из сети NAT и получил доступ в сеть интернет.

```
auto eth1.2
iface eth1.2_inet dhcp
```

```
oot@astra–02:~# ifup eth1.2
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
Copyright 2004–2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
or info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
istening on LPF/eth1.2/08:00:27:22:fd:10
Sending on LPF/eth1.2/08:00:27:22:fd:10
Sending on
            Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1.2 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPREQUEST of 10.10.21.13 on eth1.2 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER of 10.10.21.13 from 10.10.21.9
OHCPACK of 10.10.21.13 from 10.10.21.9
oound to 10.10.21.13 -- renewal in 286 seconds.
oot@astra-02:~#
 root@astra–02:~# ping 8.8.8.8
 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=103 time=198 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=103 time=316 ms
    8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1015ms
```

8. На всех машрутизаторах настройте протокол динамической маршрутизации OSPF или RIP (тип используемого протокола назначается преподавателем).

	▲ Name			Version	VRF		Router	ID	
	spf-instance-1			3 main		ain main			
	▲ Nam	e	In	stance		Area	ID	Туре	
	spi ospi	f-area-1	os	pf-instance-1		0.0.0	0	default	
Interface	25	Area		Networks	Netwo Type	rk	Cost	Priority	Authen.
		ospf-area-1			broadca	ast	1	128	

И так на каждом микротике

9. Вам выделен диапазон IPv6 адресов FD00::::/48, где YEAR – год Вашего рождения, MONTH – месяц Вашего рождения.

▲ Name	Prefix	Prefix Length	Expire Time
pool	fd00:2002:12::/48	64	

На маршрутизаторе mikrotik-03 создайте DHCP сервер для распределения префиксов IPv6 из выделенного Вам диапазона.

▲ Name	Interface	Address Pool6	Lease Time	
server	vlan3	pool	3d 00:00:00	

10. На маршрутизаторе mikrotik-03 из созданного пула адресов настройте IPv6 адрес на интерфейс в VLAN с номером 3 с трансляцией префикса.



Убедитесь, что хост машина сконфигурировала себе адрес из транслируемого диапазона.

```
Адаптер Ethernet Ethernet 6:DNS-суффикс подключения . . . :IPv6-адрес. . . . . . . . . : fd00:2002:12:0:f091:60c0:a6ca:2825Временный IPv6-адрес. . . . . : fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83Локальный IPv6-адрес канала . . : fe80::96ee:b78f:9811:8256%27IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . . : fe80::255.255.248Основной шлюз. . . . . . . . . . . : fe80::a00:27ff:fe8d:f688%27
```

11. На маршрутизаторе mikrotik-01 настройте DHCP клиента так, чтобы он получил префикс для распределения.

▲ Interface	Request	Pool Name	Pool Prefix Length	Use Peer DNS	Add Defa Route	Prefix	Prefix Expires After	Address	Address Expires After	DUID
vlan3	prefix	mypool	64	yes	no	fd00:2002:12:1::/64	2d 23:59:52			0x0003000108002

Из полученного пула IPv6адресов назначьте адрес на интерфейс сетевого моста и настройте распространение префикса.

	کِ Comment	▲ Address	From Pool	Interface	Advertise
- D		💠 fd00:2002:12:0:a00:27ff:f	mypool	bridge_mt01	yes

На виртуальных машинах astalinux настройте автоматическую конфигурацию IPv6 адресов.

iface eth1 inet6 auto

12. Настройте машрутизацию для IPv6 таким образом, чтобы пинговались виртуальные машина и host-машина.

```
IPv6-адрес.: fd00:2002:12:0:f091:60c0:a6ca:2825Временный IPv6-адрес.: fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83root@astra-01:~# ping6 fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83PING fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83(fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83) 56 data bytes64 bytes from fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.59 ms64 bytes from fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.73 ms64 bytes from fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.19 ms64 bytes from fd00:2002:12:0:89ba:1938:9029:4c83: icmp_seq=4 ttl=128 time=3.27 ms°Cinet6 fd00:2002:12:0:a00:27ff:fe3d:56a9/64 scope global mngtmpaddr dynamicC:\Users\pavlo>ping fd00:2002:12:0:a00:27ff:fe3d:56a9/64 scope global mngtmpaddr dynamic
```

13. На виртуальной машине astrlinux-02 проверьте настройки DNS клиента.

```
GNU nano 2.7.4 Файл: /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.1
```

Убедитесь, что запросы по умолчанию передаются на DNS с адресом 8.8.8.8.

Authoritative answers can be found from:

oot@astra-02:~# _

```
GNU nano 2.7.4 Файл: /etc/resolv.conf
```

14. Используя консольные утилиты с узла astralinux-02 найдите всю возможную информацию о DNS-зоне csc.sibsutis.ru, IPv4 имени ans.csc.sibsutis.ru, IPv4 адрес домена mail.ru и обо всех IP адресах, найденных для домена mail.ru.

root@astra-02:~# apt-get install dnsutils

```
root@astra-02:~# nslookup -querytype=SOA csc.sibsutis.ru
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
csc.sibsutis.ru
    origin = ns.csc.sibsutis.ru
    mail addr = root.csc.sibsutis.ru
    serial = 9
    refresh = 10800
    retry = 900
    expire = 604800
    minimum = 86400
```

oot@astra–02:~# nslookup ans.csc.sibsutis.ru Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Non–authoritative answer: Name: ans.csc.sibsutis.ru Address: 1.1.1.1 > mail.ru 8.8.8.8 Server: Address: 8.8.8.8#53 Non–authoritative answer: Name: mail.ru Address: 94.100.180.200 Name: mail.ru Address: 217.69.139.202 Name: mail.ru Address: 217.69.139.200 Name: mail.ru Address: 94.100.180.201 Name: mail.ru Address: 2a00:1148:1000:101:5:4:0:200