RSS TAG IBM Power Systems LC 服务器



● 用QQ帐号登录	帐号 用户名/Email	□ 自动登录	找回密
<b>計</b> 用新浪微博登录	密码	登录	骑士注

关于我们/aboutus 广告合作/AD

□ Locez 新手指南: 下载 Linux » 安装 Linux » 安装软件 » 基础命令 » 请注册后再搜索	搜索
---	----

技术 ◆ 学习 桌面应用 查看内容

## Linux 有问必答:如何在Ubuntu或者Debian中启动后进入命令行



Linux桌面自带了一个显示管理器(比如: GDM、KDM、LightDM),它们可以让计算机启动自动进入一个基于GUI的登录环境。然而,如果你要直接启动进入终端怎么办? 比如,你在排查桌面相关的问题或者想要运行一个不需要GUI的应用程序。

注意虽然你可以通过按下Ctrl+Alt+F1到F6临时从桌面GUI切换到虚拟终端。然而,在这种情况下你的桌面GUI仍在后台运行,这不同于纯文本模式启动。

在Ubuntu或者Debian桌面中,你可以通过传递合适的内核参数在启动时启动文本模式。

## 启动临时进入命令行

如果你想要禁止桌面GUI并临时进入一次文本模式,你可以使用GRUB菜单。

首先,打开你的电脑。当你看到初始的GRUB菜单时,按下'e'。



無点评论
来自 - 上海 的 Firefox/Linux 用户 2015-2-11 19:51
那可不可以从文本输入框组昂太中切換到桌面环境?
数 2
砂WahahaTe 2015-1-27 21:03
@我的印象笔记
数 1
砂地便就行了 2015-1-27 23:03
@我的印象笔记
数 1
砂sunsky\_control 2015-1-27 22:03
vi /etc/inittab 把5改成3
数 1

https://linux.cn/article-4761-1.html

接着会进入下一屏,这里你可以修改内核启动选项。向下滚动到以"linux"开始的行,这里就是内核参数的列表。删除参数列表中的"quiet"和"splash"。在参数列表中添加"text"。

```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 af2e8c22-23f1-4894\
-82ae-9d34c5c3f4cf
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root af2e8c22-23f1-4894-82a\
e-9d34c5c3f4cf
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=af2e8c22-\
23f1-4894-82ae-9d34c5c3f4cf ro quiet splash $vt_handoff_
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
menu.

Change this to "text"
```

升级的内核选项列表看上去像这样。按下Ctrl+x继续启动。这会以详细模式启动控制台一次(LCTT译注:由于没有保存修改,所以下次重启还会进入 GUI)。

```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 af2e8c22-23f1-4894\
-82ae-9d34c5c3f4cf
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root af2e8c22-23f1-4894-82a\
e-9d34c5c3f4cf
fi
linux /boot/vmlinuz-3,13.0-24-generic root=UUID=af2e8c22-\
23f1-4894-82ae-9d34c5c3f4cf ro text $vt_handoff_
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB
menu.

Press Ctrl+x to continue booting
```

永久启动进入命令行

如果你想要永久启动进入命令行,你需要更新定义了内核启动参数GRUB设置。

在文本编辑器中打开默认的GRUB配置文件。

```
1. |$ sudo vi /etc/default/grub
```

查找以GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT开头的行,并用"#"注释这行。这会禁止初始屏幕,而启动详细模式(也就是说显示详细的的启动过程)。

更改GRUBCMDLINELINUX="" 成:

```
1. GRUB_CMDLINE_LINUX="text"
```

https://linux.cn/article-4761-1.html

接下来取消"#GRUB TERMINAL=console"的注释。

更新后的GRUB配置看上去像下面这样。

```
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

GRUB_CMDLINE_LINUX="text"

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL=console
```

请将我们加入您的广告过滤器的白名单,请支持开源站点。谢谢您。





via: http://ask.xmodulo.com/boot-into-command-line-ubuntu-debian.html

译者: geekpi 校对: wxy


本文由 LCTT 原创翻译,Linux中国 荣誉推出

```
编译自:http://ask.xmodulo.com/boot-into-command-line-ubuntu-debian.html 原创:LCTT https://linux.cn/article-4761-1.html 译者:geekpi 本文由 LCTT 原创翻译,Linux中国首发。也想加入译者行列,为开源做一些自己的贡献么?欢迎加入 LCTT!翻译工作和译文发表仅用于学习和交流目的,翻译工作遵照 CC-BY-NC-SA 协议规定,如果我们的工作有侵犯到您的权益,请及时联系我们。欢迎遵照CC-BY-NC-SA 协议规定转载,敬请在正文中标注并保留原文/译文链接和作者/译者等信息。文章仅代表作者的知识和看法,如有不同观点,请楼下排队吐槽:D
```

https://linux.cn/article-4761-1.html 3/5



请将我们加入您的广告过滤器的白名单,请支持开源站点。谢谢您。





https://linux.cn/article-4761-1.html 4/5

Linux.CN © 2003-2016 Linux中国 | Powered by **DX** | 图片存储于七牛云存储 京ICP备05083684号-1 京公网安备110105001595 服务条款 | 除特别申明外,本站原创内容版权遵循 CC-BY-NC-SA 协议规定



请将我们加入您的广告过滤器的白名单,请支持开源站点。谢谢您。



https://linux.cn/article-4761-1.html