Вызов методов осуществляется посредством GET или POST HTTP-запросов к любому серверу:

 Адрес сервера: api.sms-prosto.ru
 Адрес сервера: ssl.bs00.ru

 Порт (протокол): 80 (НТТР)
 Порт (протокол): 80 (НТТР)

 Метод: GET или POST
 Метод: GET или POST

 Кодировка для запроса: UTF-8.
 Кодировка для запроса: UTF-8.

В GET- или POST-переменных запроса передаются аргументы с именами:

Аргументы:

- method вызываемый метод.
- набор переменных, зависящий от конкретного метода.
- **format** (необязательный) формат выходных данных (XML, JSON), без указания этого параметра, по умолчанию данные выдаются в формате XML.

Все методы возвращают массив аргументов в формате <format> с именами:

msg - сообщение о выполнении действия в виде массива с ключами:

<err_code> - числовой код ошибки (0 - нет ошибок),

<text> - текстовое сообщение,

<type> - тип сообщения (message – нет ошибок, notice и error – ошибки).

data - запрашиваемые данные в виде массива.

Ниже приведены коды ошибок **<err_code>** и соответствующие текстовые сообщения **<text>** из возвращаемого массива **<msg>**:

- 0 Выполнено успешно.
- 1 Не корректный id SMS.
- 2 Неверный логин и(или) пароль.
- 3 АРІ на Вашем аккаунте отключено. Обратитесь в поддержку.
- 7 Заданы не все необходимые параметры.
- 99 Транзакция отправки SMS не прошла.
- 501 Список транзакционных номеров не найден. Попробуйте позже.
- 602 Пользователя не существует.
- 602 SMS не существует.
- 603 Не корректная информация по Пользователю или Статусу SMS.
- 604 Не корректный id пользователя.
- 605 Пользователь заблокирован.
- 607 Имя отправителя недопустимо.
- 608 Не допустимая длина имени отправителя.
- 609 Сотовый оператор не подключен.
- 610 Не подключен тариф пользователю.
- 611 Не корректно установлена стоимость SMS.
- 612 Не корректный id Тарифной группы.
- 614 Тарифной группы не существует.
- 615 Не корректная информация по id тарифной группы.
- 616 Не указан источник отправки SMS.
- 617 Неверный формат номера получателя SMS.
- 618 Номер Абонента в Черном списке.
- 619 Номер не является допустимым Номером СМС-центра.
- 620 Имя отправителя должно быть на латинице.
- 621 В имени отправителе более 2-цифр или общая длина менее 4-х символов, что не допустимо.
- 622 Номер Абонента в глобальном Черном списке.
- 623 Не достаточно средств. Пополните баланс.
- 624 Обнаружены запрещенные слова в тексте сообщения. Обратитесь в поддержку.
- 625 АРІ КЕҮ не указан
- 626 Не удалось получить данные по АРІ КЕУ
- 627 Не верный АРІ КЕҮ
- 699 Не удалось установить соединение.

Отправка SMS (Метод push_msg).

Пример НТТР запроса, который Вы можете выполнить в браузере:

Пример 1 (Используется Логин и Пароль от сервиса)

http://api.sms-prosto.ru/?method=push_msg&email=YOUR_LOGIN&password=YOUR_PASSWORD &text=SMS_TEXT&phone=SMS_PHONE_NUMBER_OF_THE_RECIPIENT&sender_name=sms-tester

Пример 2 (Используется АРІ_КЕҮ)

http://api.sms-prosto.ru/?method=push_msg&key=YOUR_API_KEY&text=SMS_TEXT&phone=SMS_PHONE_NUMBER_OF_THE_RECIPIENT&sender_name=sms-tester

YOUR_LOGIN - Логин в системе (Е-майл)

YOUR_PASSWORD - Пароль (получаем при регистрации в системе)

YOUR_API_KEY - API Key, который можно использовать вместо Логина и Пароля

SMS_TEXT - Текст SMS сообщения

SMS_PHONE_NUMBER_OF_THE_RECIPIENT - Номер телефона получателя SMS в формате 79160000000 sms-tester - Буквенное имя отправителя

При успешной отправке SMS в ответ Вы получите массив данных data:

<id>- ID SMS сообщений на стороне нашего сервера.

<credits> - Стоимость одной части отправленной СМС

<n_raw_sms> - Количество частей SMS

<sender_name> - Имя отправителя, с которым было отправлено SMS

Получаем статус отправленной ранее SMS (Meтод get_msg_report).

Пример НТТР запроса, который Вы можете выполнить в браузере:

Пример 1 (Используется Логин и Пароль от сервиса)

 $\label{local_matter_mode} $$ $$ http://api.sms-prosto.ru/? $$ method = get_msg_report \& email = YOUR_LOGIN \& password = YOUR_PASSWORD \& id = ID_SMS $$$

Пример 2 (Используется АРІ_КЕҮ)

http://api.sms-prosto.ru/?method=get_msg_report&key=YOUR_API_KEY&id=ID_SMS

YOUR_LOGIN - Логин в системе (Е-майл)

YOUR_PASSWORD - Пароль (получаем при регистрации в системе)

YOUR_API_KEY - API Key, который можно использовать вместо Логина и Пароля

ID_SMS - ID SMS сообщения, статус которого необходимо получить

При успешной отправке SMS в ответ Вы получите массив данных data:

<id>- ID пользователя, который отправил это сообщение

<sender_name> - Имя отправителя, с которым было отправлено SMS

<text> - Текст SMS-сообщения

<phone> - Номер Абонента получателя SMS

<type> - Тип сообщения ("0" - flash SMS, "1" - стандартная SMS)

<n_raw_sms> - Количество частей SMS

<start_time> - Время, назначенное к отправке SMS

last_update> - Время, получения финального статуса (Доставлено, Не доставлено). Пустое значение, если SMS в пути.

<dlr_mask> - не используется

<dir url> - не используется

<sms_validity> - не используется

<state> - статус SMS (0 - Отправлено, 1 - Доставлено, 2 - Не доставлено, 4 - В очереди на SMSC, 8 - Доставлено в SMSC, 16 - Не доставлено в SMSC)

<smpp_msgdata> - не используется

<credits> - Стоимость одной части отправленной СМС

<state_text> - Текстовый вариант статуса SMS ("Отправлено", "Доставлено", "Не доставлено", "В очереди на SMSC", "Доставлено в SMSC", "Не доставлено в SMSC")

Автоматическое получение статуса отправленной ранее SMS (Настраивается через личный кабинет).

Вы можете настроить возможность автоматически получать на Ваш сервер статусы СМС сообщений, которые отправляете по АРІ.

Как это работает?

Вы отправляете SMS сообщение по API. В ответ на успешную отправку сообщения Вы получаете уникальный ID SMS.

Как включить?

В личном кабинете, в разделе «НАСТРОЙКИ» -> «АРІ и интеграция» Вы можете ввести URL адрес Вашего сайта (сервера), на который SMS-шлюз сделает GET запрос и передаст ID SMS, статус CMC сообщения и время доставки сообщения.

<u>Какие параметры передает SMS шлюз?</u>

id_sms - ID SMS сообщения

state - ID статуса сообщения 1-доставлено, 2-не доставлено, 4-в очереди на SMSC оператора, 8-доставлено в SMSC оператору, 16-отклонено оператором

last_update - Время доставки смс сообщения абоненту (время определяется по часовому поясу операторского СМС шлюза и может отличаться от часового пояса Москвы) (передается в формате UNIX_TIME)

state_date - Время поступления статуса от оператора (передается в формате UNIX_TIME) phone - Номер Абонента получателя SMS

Получаем информацию о пользователе (Meтод get_profile)

Пример НТТР запроса, который Вы можете выполнить в браузере:

Пример 1 (Используется Логин и Пароль от сервиса)

http://api.sms-prosto.ru/?method=get_profile&email=YOUR_LOGIN&password=YOUR_PASSWORD

Пример 2 (Используется АРІ_КЕҮ)

http://api.sms-prosto.ru/?method=get_profile&key=YOUR_API_KEY

YOUR LOGIN - Логин в системе (Е-майл)

YOUR_PASSWORD - Пароль (получаем при регистрации в системе)

YOUR_API_KEY - API Key, который можно использовать вместо Логина и Пароля

При успешной отправке SMS в ответ Вы получите массив данных **data**:

```
<id>- ID пользователя<email> - логин пользователя (e-mail)<first_name> - Имя пользователя<last_name> - Фамилия пользователя<credits> - Баланс<credits_used> - Использовано<credits_name> - Название валюты (руб.)<currency> - Название валюты (руб.)<sender_name> - Буквенное имя отправителя по-умолчанию<referral_id> - id реферала
```