
1. Parallelverarbeitung

Supercomputer (Beispiel Earth Simulator, 2001)








CPUs

Crossbar Switch

Typische Probleme im Supercomputing

- **Grand Challenges:** Probleme, die ohne paralleles Rechnen in "vernünftiger Zeit" nicht lösbar sind.
 - Klimaforschung
 - Erdbebensimulation
 - Simulation von Galaxien
- Rechenintensive Probleme mit "kurzer" Deadline
 - Wettervorhersage
 - Simulationen im Entwicklungsprozess eines Produkts, z.B. virtuelle Crash-Tests bei Automobilentwicklung
 - Anwendungen mit Realzeitanforderungen, z.B. virtuelle Realität

Multi-Core CPUs



- Prinzip: Es werden mehrere vollständige Prozessoren (= Cores) auf einem Chip integriert
 - Anzahl der Cores verdoppelt sich ca. alle 2 Jahre (gem. Moore's Law.)
- Heutzutage allgegenwärtig, da andere Methoden der Leistungssteigerung (z.B. höhere Taktfrequenz) nicht mehr greifen.
- ➤ Nicht parallelisierte Programme können nur einen Bruchteil der Leistungsfähigkeit nutzen (z.B. 25 % bei Quadcore)

Parallelität in Rechnersystemen

Parallelität tritt auf unterschiedlichen Ebenen auf:

- Bitebenenparallelität: Datenbits werden zu Datenworten zusammengefasst und parallel verarbeitet.
- Befehlsebenenparallelität: Maschinenbefehle werden implizit parallel ausgeführt.
 - Pipelining: Überlappung der einzelnen Phasen der Befehlsausführung.
 - Superskalere Architektur: Betrieb mehrerer Pipelines.
- Programmebenenparallelität:
 - Parallelität wird durch geeignete Programmierkonstrukte oder Tools explizit im Programm festgelegt.


Exkurs: Parallelität auf Befehlsebene

• Pipeline-Architektur: Überlappende Ausführung der Verarbeitungsphasen eines Maschinenbefehls:

- Instruction Fetch (IF)

- Instruction Decode (ID)

- Execute (EX)
- Memory Access (MA)
- Write Back (WB)



- Ziel: Pro Takt wird ein Befehl abgeschlossen.
- Superskalare Architektur: Mehrere Pipelines (bzw. einzelne Stufen einer Pipeline) werden parallel betrieben.
 - Ziel: Pro Takt werden mehrere Befehle abgeschlossen.

Programmebenenparallelität

- Bit- und Befehlsebenenparallelität finden heute breite Verwendung.
- Warum macht Programmebenenparallelität Sinn?
 - **Performance**: Steigerung der absoluten Rechenleistung durch Verwendung mehrerer Prozessoren wird möglich.
 - **Software-Engineering:** Einfachere Programmerstellung durch Ausnutzung natürlicher Parallelität der Anwendung.
- Paralleles Rechnen: Beschleunigung der Berechnung eines Problems durch den Einsatz mehrerer Prozessoren und Programmebenenparallelität.

Wichtige Metriken der Parallelverarbeitung

- Sequentielle Laufzeit T_s: Zeit, die zwischen dem Programmstart und dem Programmende bei der Ausführung auf einem sequentiellen Rechner verstreicht.
- Parallele Laufzeit T_p: Zeit zwischen dem Start und dem Ende der parallelen Programmausführung auf p Prozessoren.
- Speedup: S := T_S / T_P
 - Maß für die durch Parallelverarbeitung erzielte Beschleunigung
- Effizienz: E := S / p
 - Maß für den Ausnutzungsgrad des Parallelrechners

2. Parallelrechner

- 1. Klassifikation von Parallelrechner-Architekturen
- 2. Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner
- 3. Trends bei Parallelrechner-Architekturen

2. Parallelrechner

- 1. Klassifikation von Parallelrechner-Architekturen
- 2. Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner
- 3. Trends bei Parallelrechner-Architekturen

Klassifikation von Parallelrechnern

- Klassifikation anhand der logischen Organisation des Parallelrechners.
- Logische Organisation: Wie stellen sich dem Programmierer die folgenden Aspekte dar:
 - Kontrollstruktur
 Mechanismen zur Darstellung paralleler Abläufe (Tasks)
 - Kommunikationsmodell
 Mechanismen zur Kommunikation zwischen parallelen Tasks
- Wichtig: Es werden zur Klassifikation nur Eigenschaften betrachtet, die direkt von der Hardware realisiert und nicht mittels Software emuliert werden.

Klassifikation anhand der Kontrollstruktur (Flynn, 1972)

- Wie viele unterschiedliche Befehle k\u00f6nnen gleichzeitig bearbeitet werden?
- Auf wie vielen Datenworten wird ein Befehl gleichzeitig angewendet?
- SISD: Single Instruction Stream, Single Data Stream
 - Konventioneller Rechner mit von Neumann Architektur
- SIMD: Single Instruction Stream, Multiple Data Streams
- MISD: Multiple Instruction Streams, Single Data Stream
 - kein Vertreter bekannt
- MIMD: Multiple Instruction Streams, Multiple Data Streams

SIMD Parallelrechner


- Zentrale Kontrolleinheit schickt Befehle zu den einzelnen Recheneinheiten.
- Zu jedem Zeitpunkt führen die Recheneinheiten den selben Befehl aus.
 - Einzelne Recheneinheiten können ggf. maskiert (d.h. deaktiviert) werden.
- SIMD Parallelrechner sind nur für reguläre Probleme geeignet,
 z.B. Vektoraddition:

```
for (int i=0; i<100; i++)
c[i]=a[i]+b[i];
```

MIMD Parallelrechner

- Jede Recheneinheit besitzt eigene Kontrolleinheit.
- Recheneinheiten können zu einem Zeitpunkt unterschiedliche Befehle ausführen.
- Programmierung oftmals mittels SPMD (Single Program, Multiple Data) Konzept:
 - Jeder Recheneinheit führt eine Instanz des selben Quell-Programms aus.
 - Vereinfachung für den Programmierer, da nicht für jede Recheneinheit ein eigenes Programm erstellt werden muss.
 - Die Recheneinheiten bearbeiten in der Regel unterschiedliche Programmteile (z.B. unterschiedliche Funktionen).
 - SPMD "gleich mächtig" wie MIMD.

Vergleich SIMD-MIMD



SIMD vs. MIMD


Vorteile SIMD

- Realisierung von SIMD Parallelrechnern ist einfacher, da diese nur eine Kontrolleinheit benötigen.
- SIMD Parallelrechner benötigen weniger Speicher, da das Programm nur einmal gespeichert werden muss.

Vorteile MIMD

- Nicht auf die Verarbeitung von regulären Problemen beschränkt.
- MIMD Parallelrechner lassen sich einfach aus Standardkomponenten aufbauen, z.B. PC Cluster.

Multicore CPU vs. GPU



- GPU-Design verwendet einen weitaus größeren Teil der Transistoren für Recheneinheiten.
 - Hohe Rechenleistung, aber beschränkt auf reguläre Probleme, da SIMD Parallelität.

(Quelle: NVIDIA CUDA™ Programming Guide)

Klassifikation anhand des Kommunikationsmodells

- Klassifikation anhand der Semantik der Kommunikation zwischen den Recheneinheiten.
- Parallelrechner mit gemeinsamem Adressraum (Shared-Address-Space)
 - Kommunikation über Zugriff auf Speicheradressen
 - Read/Write Semantik
 - auch Multiprozessor genannt
- Nachrichten basierte Parallelrechner (Message Passing)
 - Kommunikation über Austausch von Nachrichten
 - Send/Receive Semantik
 - auch Multicomputer genannt

Parallelrechner mit gemeinsamem Adressraum


UMA (Uniform Memory Access)

- Recheneinheiten und Speicherelemente sind direkt verbunden
- Für jedes Rechenelement ist die Zugriffszeit auf jedes Datenwort des gemeinsamen Adressraums gleich groß.

NUMA (Non-Uniform Memory Access)

- Speicherelemente sind bei Recheneinheiten lokalisiert.
- Die Zugriffszeiten für Datenworte unterscheiden sich.
- Parallele Programme müssen diese Eigenschaft berücksichtigen, um effizient ausgeführt werden zu können. (Lokalität der Daten).

Parallelrechner mit gemeinsamem Adressraum




- P = Prozessor, C = Cache, M = Memory
- Cache Kohärenz Problematik (→ VL Rechnerarchitektur)

Nachrichten basierte Parallelrechner

- Speicherelemente sind bei Recheneinheiten lokalisiert.
- Jeder Knoten (Recheneinheit + Speicherelement) besitzt privaten Adressraum.
- Knoten haben ID zur Adressierung von Nachrichten.
- Minimale Funktionalität umfasst:
 - Abfrage der eigenen ID (rank)
 - Abfrage der Anzahl der Knoten (size)
 - Send Operation (send)
 - Receive Operation (receive)
- Oft auch hierarchisches Design: Die einzelnen Knoten sind Parallelrechnern mit gemeinsamem Adressraum.

Nachrichten basierte Parallelrechner

• Ähnlich zu NUMA, hier aber keine HW Unterstützung für gemeinsamen Adressraum.



Shared Address Space vs. Message Passing

UMA

- Programmierung einfach, ähnlich wie von Neumann Rechner.
- Alle Speicherzugriffe gehen über Verbindungsnetzwerk.
 - Anzahl der Prozessoren beschränkt oder sehr aufwändiges Verbindungsnetzwerk erforderlich.

NUMA

- Lokaler Speicher entlastet Verbindungsnetzwerk.
- Programmierer muss Lokalität der Daten berücksichtigen.

Message Passing

- Geringerer Hardwareaufwand
- Viele Prozessoren möglich, da Speicherzugriffe immer lokal sind.
- Programmierung schwierig

Typen Nachrichten basierter Parallelrechnern

Massively Parallel Processors (MPPs)

- Große Zahl an Knoten, meistens mit Standard Prozessoren
- Speziell gefertigte Hochleistungs-Verbindungsnetzwerke
- Robustheit und Redundanz

Cluster

- Aus (autarken) Standard PCs oder Workstations aufgebaut.
- Standard Netzwerke, z.B. Ethernet oder Myrinet

Network of Workstations (Desktop Grids)

- Heterogene Komponenten
- Meist gleichzeitig Verwendung als Arbeitsplatzrechner

Computational Grids

- Geographisch verteilte Parallelrechner aller Klassen
- Unterschiedliche Besitzer/ administrative Domänen

2. Parallelrechner

- 1. Klassifikation von Parallelrechner-Architekturen
- 2. Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner
- 3. Trends bei Parallelrechner-Architekturen


Verbindungsnetzwerke

- Verbindungsnetzwerke ermöglichen den Datentransfer zwischen
 - einzelnen Rechenelementen und
 - zwischen Rechen- und Speicherelementen.
- Statische Verbindungsnetzwerke
 - Feste Punkt-zu-Punkt Verbindungen (Links) zw. Elementen
- Dynamische Verbindungsnetzwerke
 - Elemente sind an Eingangs- bzw. Ausgangs-Ports angebunden.
 - **Aktive Komponenten** stellen dynamisch einen Pfad zwischen Eingangs- und Ausgangs-Ports her.
 - Zusätzliche Funktionalität:
 - Zwischenspeicherung von Daten, falls Ausgangs-Port belegt ist.
 - Multicasting: Eingangs-Port wird mit mehreren Ausgangs-Ports verbunden


Leistungsbewertung von Verbindungen

- Latenz: Übertragungszeit für eine Nachricht, die keine Nutzdaten enthält.
 - Latenz umfasst Hardware- und Protokoll-Overhead
 - Verringerung der Latenz z.B. durch
 - Verkürzung von Schaltzeiten
 - einfache Protokolle und ggf. Unterstützung durch spezielle Protokoll-Prozessoren.
- Bandbreite: Anzahl der Bits, die pro Zeiteinheit übertragen werden können.
 - Erhöhung der Bandbreite z.B. durch parallele Übertragung (Bitebenenparallelität).


Statische Verbindungsnetzwerke: Vollständig, Stern, Baum



Statische Verbindungsnetzwerke: Array, Torus



Statische Verbindungsnetzwerke: Hypercube



Leistungsbewertung statischer Verbindungsnetzwerke

- Kosten: Gesamtzahl der Links
- Entfernung: Kürzester Pfad (Anzahl der Links) zwischen zwei Elementen.
- **Durchmesser:** Maximal vorkommende Entfernung zwischen zwei Elementen des Netzwerks.
- **Bisektionsbreite:** Minimale Anzahl von Links, die durchtrennt werden müssten, um das Netzwerk in zwei (ungefähr) gleiche Hälften zu teilen.
 - Wenn jedes Element in der einen Hälfte eine Nachricht an ein Element der anderen Hälfte schickt, müssen alle Nachrichten über die Links der Bisektionsbreite übertragen werden
 - "Bisektionsbreite ist der Flaschenhals des Netzwerks"


Leistungsbewertung statischer Verbindungsnetzwerke

Netzwerk	Kosten	Durchmesser	Bisektionsbreite
Vollständig	p (p - 1) / 2	1	$p^2/4$
Stern	p - 1	2	1
2D Array	$2(p - \sqrt{p})$	$2(\sqrt{p} - 1)$	\sqrt{p}
2D Torus	2 p	$2 \lfloor \sqrt{p} / 2 \rfloor$	$2\sqrt{p}$
Hypercube	(p log p) / 2	log p	p / 2

Einbettung statischer Netzwerke


- Eine **Einbettung (Embedding)** ist eine Abbildung der Knoten eines Verbindungsnetzwerks auf die Knoten eines Zielnetzwerks mit einer anderen Topologie.
 - Parallele Programme sind häufig speziell für ein bestimmtes Verbindungsnetzwerk optimiert.
 - Durch Einbettung sollen solche Programme ohne Änderungen in anderen Verbindungsnetzwerken effizient ausgeführt werden können.
- Maß für die Güte einer Einbettung: Ausdehnung (Dilation) Die größte vorkommende Anzahl an Links im Zielnetzwerk, auf die ein einzelner Link im eingebetteten Netzwerk abgebildet ("ausgedehnt") wird.
- Eine Einbettung ist perfekt, wenn ihre Ausdehnung 1 ist.

Einbettung: Ring in Torus




Ausdehnung ist 1

Einbettung: 2D Array in Hypercube




- Die Koordinaten der Knoten des 2D Arrays werden im Gray Code nummeriert.
- Ausdehnung ist 1

Einbettung: Baum in 2D Array




• Ausdehnung ist 2

Dynamisches Verbindungsnetzwerk: Bus




- Alle Elemente teilen sich ein Übertragungsmedium.
- Kosten steigen linear mit der Anzahl der Elemente.
- Distanz zwischen zwei Elementen ist konstant.
- Broadcasting Operationen nicht teurer als Punkt-zu-Punkt Kommunikation.
- Nachteil: Elemente teilen sich Bandbreite des Mediums.

Dynamisches Verbindungsnetzwerk: Crossbar-Switch




Dynamisches Verbindungsnetzwerk: Multistage



Beispiel: Omega Multistage-Netzwerk


- p Eingänge und p Ausgänge
- log p Stufen (mit jeweils p Eingängen und p Ausgängen).
- Jede Stufe besteht aus p/2 2x2-Switch-Elementen.
- Jedes Switch-Element kennt 2 verschieden Verbindungsmodi:

- pass-through Modus
- cross-over Modus




 Die einzelnen Stufen sind nach dem perfect shuffle Prinzip verbunden.

Omega Netzwerk Perfect Shuffle Prinzip




Aufbau eines Omega Netzwerks




Routing im Omega Netzwerk

- Jede Stufe ist für die Verarbeitung einer Bitposition der Adressen zuständig.
 - Stufe 1 beginnt mit höchstwertigstem Bit
- In jeder Stufe wird das betreffende Bit der Senderadresse mit dem Bit der Empfängeradresse verglichen.
 - Bits sind gleich: Switch-Element arbeitet im pass through Modus.
 - Bits sind unterschiedlich: Switch-Element arbeitet im cross over Modus.

Routing im Omega Netzwerk



Blockierung im Omega Netzwerk



Vergleich dynamischer Verbindungsnetzwerke

- Bus:
 - Skalierbar bezüglich Aufwand
 - Nicht skalierbar bezüglich Leistung
- Crossbar
 - Skalierbar bezüglich Leistung
 - Nicht skalierbar bezüglich Aufwand
- Multistage
 - Kompromiss aus Leistung und Aufwand

2. Parallelrechner

- 1. Klassifikation von Parallelrechner-Architekturen
- 2. Verbindungsnetzwerke für Parallelrechner
- 3. Trends bei Parallelrechner-Architekturen

Entwicklung der Parallelrechner

- Top500 Liste der 500 leistungsstärksten Rechner
- 2 mal jährlich aktualisiert (Juni/November) seit 1993
- Leistungsbewertung basiert auf Linpack Benchmark
 - Lösen eines linearen Gleichungssystems (Ax=b)
 - Dichtbesetzte Matrix A mit zufällig erzeugten Einträgen
 - Problemgröße N frei wählbar
 - R_{MAX} ist die maximale erreichte Anzahl an Fließkommaoperationen pro Sekunde (Flops).
 - N_{MAX} ist die Problemgröße bei der R_{MAX} erreicht wurde.
 - R_{PEAK} gibt die theoretisch erreichbare Anzahl an Fließkommaoperationen pro Sekunde an.
- Aktuelle Liste (Quelle: www.top500.org)

Prognostizierte Eigenschaften künftiger Exascale-Architekturen

- Ziel: Steigerung der Rechenleistung um Faktor 1000 bis zum Jahr 2020 (Petaflop → Exaflop)
- Leistung wird im Wesentlichen durch extreme Parallelität erzielt:
 - 10⁸ 10⁹ Cores (ca. 100 Cores pro Chip)
 - 10 100 Threads pro Core (zum Verbergen von Speicher- und Netzwerklatenzen)
 - Kombination verschiedener Arten von Cores
 - MIMD vs. SIMD
 - teilweise auch applikationsspezifische Cores
 - > Programmierung extrem schwierig

Prognostizierte Eigenschaften künftiger Exascale-Architekturen

- Gesamtsystem besitzt deutlich geringere Zuverlässigkeit
 - Hohe Anzahl von Komponenten
 - Aufgrund der hohen Integrationsdichte weisen Transistoren zunehmend probabilistisches Verhalten auf.
 - > Fehlertoleranz ist wichtiges Querschnittsthema
- Energieverbrauch
 - Ca. 100 MW Leistungsaufnahme
 - "Politisch-ökonomische Schmerzgrenze": 25 MW
 - > Energieverbrauch wird wichtiges Merkmal einer Applikation (gleichranging mit der erzielten parallelen Effizienz)