以docker container開啟nginx網路伺服器

Web Server(網路伺服器)是一台存放網站檔案的電腦,或是處理這些檔案請求的軟體。硬體伺服器(可以是虛擬機)存放 HTML、CSS、JavaScript 等文件,並與網際網路相連。軟體部分(如 HTTP 伺服器)理解 URL 和 HTTP 協議,負責處理用戶端的請求。當用戶端請求網頁時,伺服器找到相應文件並將其傳送回用戶端。

設置 Nginx 網頁伺服器

1. 準備好你的 index.html

在虛擬機的家目錄,準備好要在 Nginx 伺服器上提供的 index.html 文件。

2. 創建 Nginx 配置文件

在目錄下創建一個名為 default.conf 的配置文件:

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }
}
```

步驟 1:啟動 Nginx 容器

首先,啟動一個 Nginx 容器。使用官方的 Nginx 映像來創建一個新的 Docker 容器:

```
docker run --name my-nginx -d -p 80:80 nginx
```

- -name my-nginx :設置容器的名稱為 my-nginx。
- d:以分離模式運行容器。
- p 80:80 : 將本地主機的 80 端口映射到容器的 80 端口。
- nginx :使用官方的 Nginx 映像。

步驟 2:將 HTML 文件複製到 Nginx 容器中

假設你有一個名為 index.html 的 HTML 文件存放在本地的 家目錄,使用 docker cp 命令將其複製到容器內的 Nginx 預設目錄 /usr/share/nginx/html 中:

docker cp index.html my-nginx:/usr/share/nginx/html/

步驟 3:將 Nginx 配置文件複製到容器中

同樣,假設你有一個自定義的 Nginx 配置文件 default.conf 存放在本地的 家目錄中,使用 docker cp 命令將其複製到容器內的 /etc/nginx/conf.d/ 目錄中:

docker cp default.conf my-nginx:/etc/nginx/conf.d/

步驟 4:重新加載 Nginx 配置

Nginx 容器運行後,你需要重新加載配置才能使新的配置生效。你可以使用 docker exec 進入容器並重新加載 Nginx 配置:

docker exec my-nginx nginx -s reload

這將在容器內執行 nginx -s reload 命令來重新加載 Nginx 的配置文件。

步驟 5:檢查 Nginx 容器狀態並訪問你的網站

你可以使用以下命令來檢查 Nginx 容器的運行狀態:

docker container ls -a

在瀏覽器中訪問 http://你虛擬機的ip位址or local host ,你應該能夠看到新的 index.html 網頁內容。