

SEADUCED EXPERIENCE

Manual del Panel de Administración

Guía completa, paso a paso, en lenguaje sencillo

Versión 1.0 · Agosto 2026

Documento de uso interno

Índice

- 1 Antes de empezar: qué es esto
- 2 Cómo entrar y cómo salir
- 3 El menú: las 6 pantallas del panel
- 4 Nuevas Reservas
- 5 Agenda de Hoy
- 6 Calendario
- 7 Bloquear horarios (vacaciones, mal tiempo, mantenimiento)
- 8 Reservas Directas (las de vuestra web)
- 9 La ficha de una reserva: todos los botones
- 10 Crear una reserva a mano
- 11 Editar una reserva
- 12 Cancelar vs. Borrar: la diferencia importante
- 13 Reenviar el email de confirmación
- 14 Reservas de GetYourGuide
- 15 Analíticas (los números del negocio)
- 16 Cómo funciona todo por dentro
- 17 Mensajes de error y qué significan
- 18 Cosas que NO se pueden hacer desde el panel
- 19 Las 12 reglas de oro
- 20 Preguntas frecuentes
- 21 Glosario de palabras raras

1. Antes de empezar: qué es esto

El **Panel de Administración** es una página web privada. Es el "cuarto de mandos" del negocio: ahí se ve todo lo que la gente reserva, se apuntan reservas nuevas, se cambian, se cancelan, y se cierran días en los que no queréis salir a navegar.

Lo importante que hay que entender desde el principio: **el panel no está solo**. Está conectado con otras tres cosas que trabajan juntas:

PIEZA	PARA QUÉ SIRVE
La web pública	Donde los clientes ven los tours y reservan. Consulta el calendario para saber qué horas están libres.
Google Calendar	Hay un calendario por barco (Bote 1 y Bote 2). Cada reserva crea un evento ahí. Es lo que hace que una hora ocupada deje de aparecer libre en la web.
GetYourGuide	La plataforma externa que también vende vuestros tours. Recibe automáticamente vuestra disponibilidad.

LA IDEA CLAVE

Cuando hacéis algo en el panel (crear, cambiar, cancelar, bloquear), el panel *avisa* a Google Calendar y a GetYourGuide para que todos digan lo mismo. Casi siempre funciona a la primera. Cuando algo falla, el panel os lo dice con un aviso en pantalla — **y ese aviso hay que leerlo**, no cerrarlo sin más.

¿Quién puede entrar?

Cualquiera que tenga la contraseña. No hay usuarios separados: es **una sola contraseña para todos**. Eso significa que el panel no registra quién hizo cada cambio. Si dos personas trabajáis a la vez, avisaos entre vosotros antes de tocar la misma reserva.

¿Desde dónde se usa?

Desde el ordenador o desde el móvil. En el móvil el menú aparece abajo, en forma de barra con iconos, en vez de a la izquierda. Todo lo demás funciona igual. Para trabajar cómodo, el ordenador es mejor (sobre todo el Calendario y las Analíticas).

2. Cómo entrar y cómo salir

Entrar

- 1 Abrid el navegador (Chrome, Safari, el que uséis) y escribid la dirección de la web seguida de `/admin`.
- 2 Aparece una pantalla oscura que pone **"Panel de control"** con un campo de **Contraseña**.
- 3 Escribid la contraseña. Si queréis comprobar que la habéis escrito bien, pulsad el **icono del ojo** a la derecha del campo: muestra u oculta lo que habéis tecleado.
- 4 Pulsad **Ingresar**. El botón cambia a "Verificando..." durante un segundo.
- 5 Si es correcta, entráis directamente a la pantalla **Nuevas Reservas**.

SI LA CONTRASEÑA FALLA

Aparece en rojo **"Contraseña incorrecta"**. Se puede reintentar, pero hay un límite: **5 intentos fallidos en 15 minutos**. Al sexto, el sistema os bloquea temporalmente y dice *"Too many attempts. Try again later"* ("demasiados intentos, probad más tarde"). No está roto: hay que esperar un rato. Es una protección contra gente que intenta adivinar la contraseña.

SI PONE "ERROR DE CONEXIÓN"

No es la contraseña: es internet. Comprobad la conexión y volved a intentarlo.

Cuánto dura la sesión

Una vez dentro, el navegador os recuerda durante **24 horas**. Pasado ese tiempo, al hacer clic en cualquier sitio os devuelve a la pantalla de contraseña. Es normal, no significa que algo se haya roto.

Salir

Abajo del todo en el menú de la izquierda hay un enlace que pone **"Cerrar sesión"**. Al pulsarlo, el panel os olvida y vuelve a la pantalla de contraseña.

IMPORTANTE

Si usáis un ordenador compartido o de otra persona, **cerrad sesión siempre** al terminar. Si simplemente cerráis la pestaña, la sesión sigue viva durante 24 horas y cualquiera que abra esa dirección entra sin contraseña.

3. El menú: las 6 pantallas del panel

A la izquierda (o abajo, en el móvil) hay siempre el mismo menú. Son seis pantallas y siempre están todas disponibles:

PANTALLA	PARA QUÉ LA USÁIS	CUÁNDO MIRARLA
Nuevas Reservas New Reservations	Lo que ha entrado en las últimas 48 horas, de la web y de GetYourGuide juntas.	Lo primero, cada mañana
Agenda de Hoy Today's Agenda	Las salidas de hoy en orden de hora, con cuánta gente y en qué idioma.	Antes de empezar el día
Calendario Calendar	Vista de semana o de mes con todo pintado. También es donde se bloquean días y horas.	Para planificar
Reservas Directas Direct Bookings	La lista completa de reservas hechas por vuestra propia web (o apuntadas a mano).	Para buscar o modificar
Reservas GetYourGuide GYG Bookings	La lista completa de reservas que llegan desde GetYourGuide.	Para consultar
Análíticas Analytics	Gráficos: cuánto se ha facturado, qué horas funcionan, qué tour se vende más.	Fin de mes / fin de temporada

Los globitos rojos (avisos)

Al lado de **Nuevas Reservas** y de **Reservas GetYourGuide** puede aparecer un pequeño círculo con un número. Significa: *"han entrado tantas reservas nuevas en las últimas 48 horas"*. Cuando no hay ninguna nueva, el globito no aparece.

DETALLE A SABER

Ese globito **no se apaga al mirarlo**. No es como el WhatsApp. Desaparece solo cuando esas reservas cumplen 48 horas de antigüedad. Así que si el número no baja después de revisarlas, es normal.

4. Nuevas Reservas

Es la pantalla de inicio: la primera que veis al entrar. Muestra **todo lo que ha entrado en las últimas 48 horas**, sea de vuestra web o de GetYourGuide, mezclado y ordenado de más reciente a más antiguo.

Qué se ve en cada línea

- **Nombre del cliente.** Si viene de GetYourGuide, lleva al lado la etiqueta (GYG).
- **Qué tour, qué día, a qué hora y cuántas personas** (aparece como "pax", que es la forma corta de decir "pasajeros").
- **Cuánto hace que entró:** "just now" (ahora mismo) o "3h ago" (hace 3 horas).

Botones de esta pantalla

- **Refresh** (arriba a la derecha) — vuelve a preguntar al sistema si ha entrado algo nuevo. Útil si dejáis la pantalla abierta mucho rato: la página **no se actualiza sola**.

OJO

En esta pantalla las líneas **no se pueden pulsar**. Es una lista para mirar, no para tocar. Si queréis abrir una de esas reservas y modificarla, id a **Reservas Directas** o a **Reservas GetYourGuide** y buscadla ahí.

Si no hay nada nuevo, pone: *"No new reservations in the last 48h"* (ninguna reserva nueva en las últimas 48 horas).

5. Agenda de Hoy

Esta es la pantalla del día a día, la del capitán. Muestra **las salidas de hoy**, de la primera a la última.

Cada línea es una salida y muestra:

- La **hora** de salida, en grande.
- El **nombre** del cliente.
- El **tour** y el **idioma** (ENGLISH, SPANISH o DANISH) — para saber si hace falta alguien que hable ese idioma.
- El número de **pasajeros** a la derecha, en grande.

Si pulsáis cualquier línea se abre la **ficha completa de la reserva**, con todos los datos y los botones de Editar, Reenviar, Cancelar y Borrar (ver capítulo 9).

Dos cosas importantes de esta pantalla

1. SOLO MUESTRA RESERVAS PAGADAS

Si una reserva está en estado "pendiente" o "cancelada", **no aparece aquí**. Esto está hecho a propósito: la agenda del día tiene que enseñar solo lo que realmente sale a navegar. Si echáis en falta a alguien, comprobad su estado en **Reservas Directas**.

2. SIEMPRE ES HOY, NO SE PUEDE CAMBIAR DE DÍA

No hay flechas para ir a mañana o a ayer. Esta pantalla está fija en el día de hoy. Para ver otros días, usad el **Calendario**.

Si hoy no hay salidas, aparece: *"No bookings scheduled. Enjoy the calm!"* (no hay reservas, disfrutad de la calma).

6. Calendario

La vista general. Aquí se ve todo pintado por días, y es también el sitio donde se cierran días y horas.

Los botones de arriba

BOTÓN	QUÉ HACE
< (flecha izquierda)	Retrocede: una semana en vista semana, un mes en vista mes.
Hoy	Vuelve de un salto a la semana o al mes actual. Muy útil cuando os habéis ido lejos navegando por meses.
> (flecha derecha)	Avanza una semana o un mes.
Bloquear	Abre la ventana para cerrar días y horas. Ver capítulo 7.
Semana / Mes	Cambia entre ver 7 días con detalle, o el mes entero resumido.

Vista Semana

Siete columnas, una por día (de lunes a domingo). El día de hoy se ve resaltado. En cada columna aparecen las reservas de ese día en orden de hora. Arriba de cada columna, un número indica cuántas cosas hay ese día. Si un día está vacío, pone "libre".

Vista Mes

El mes entero en una cuadrícula. Como no cabe todo, cada casilla muestra **solo las 2 primeras** reservas del día y luego un botón **+3 más**. Al pulsarlo se abre una ventanita con la lista completa de ese día, y desde ahí se puede pulsar cualquiera para abrir su ficha.

Cómo leer las etiquetas de colores

Cada reserva es una etiqueta pequeña ("chip") con la hora, el barco y el nombre:

- **B1 / B2** — indica si es el **Bote 1** o el **Bote 2**. Son dos barcos distintos, con agenda independiente: pueden salir los dos a la misma hora sin problema.
- Las reservas de **vuestra web** y las de **GetYourGuide** se pintan de colores distintos, para distinguirlas de un vistazo.
- Las etiquetas con un **✖** no son reservas: son **bloqueos** (horas que habéis cerrado vosotros). Ver el capítulo siguiente.

Al pulsar una etiqueta de reserva se abre su ficha completa. Al pulsar una etiqueta de bloqueo se abre la ventana del bloqueo, con el botón para quitarlo.

EL CALENDARIO SOLO ENSEÑA RESERVAS PAGADAS

Igual que la Agenda de Hoy. Las pendientes y las canceladas no se pintan aquí. Es a propósito: el calendario representa lo que ocupa el barco de verdad.

NO SE PUEDE ARRASTRAR

Las etiquetas no se mueven con el ratón. Para cambiar una reserva de día o de hora hay que abrirla y usar **Editar**.

7. Bloquear horarios

Bloquear significa decirle al sistema: *"estas horas de estos días no están a la venta"*. Se usa para vacaciones, mantenimiento del barco, mal tiempo previsto, o cualquier motivo por el que no queráis salir.

QUÉ CONSIGUE UN BLOQUEO

Esas horas **desaparecen de vuestra web y desaparecen de GetYourGuide**. Nadie las puede reservar. Es la única forma correcta de cerrar el negocio unos días.

Cómo bloquear, paso a paso

- 1 Id a **Calendario** y pulsad el botón **Bloquear** arriba.
- 2 **Desde (fecha)** y **Hasta (fecha)**: elegid el rango de días. Para un solo día, poned la misma fecha en los dos.
- 3 **Desde (hora)** y **Hasta (hora)**: elegid las horas. Las opciones van de las 07:00 a las 22:00. Para cerrar el día entero, poned 07:00 → 22:00.
- 4 **Botes**: marcad Bote 1, Bote 2, o los dos. Vienen los dos marcados por defecto.
- 5 **Motivo** (opcional pero muy recomendable): escribid por qué. "Mantenimiento", "Vacaciones agosto", "Temporal". Aparecerá luego en el calendario y os ahorrará dudas dentro de tres semanas.
- 6 Pulsad **Bloquear**. El botón dice "Bloqueando..." mientras trabaja.

BLOQUEAR UN BOTE LO BLOQUEA ENTERO

No se bloquea "un tour": se bloquea el barco. Si cerráis el Bote 2 el sábado de 10:00 a 14:00, esas horas se cierran para **todas** las experiencias que usan el Bote 2 (la Cata de Vinos, Malmö, los tours de 10 personas...). Tenedlo en cuenta antes de marcar las dos casillas por costumbre.

Límites y avisos

- El rango máximo es de **180 días** (unos 6 meses). Si pedís más, sale un error y no se guarda nada.
- La hora de fin tiene que ser posterior a la de inicio, y la fecha final posterior a la inicial. Si no, os avisa en rojo antes de guardar.
- Hay que marcar **al menos un bote**.

UN BLOQUEO NO CANCELA RESERVAS YA HECHAS

Esto es fundamental. Si bloqueáis el sábado y ya tenáis dos reservas ese sábado, **esas reservas siguen ahí**. El bloqueo solo impide reservas *nuevas*. Si de verdad cerráis ese día, tenéis que ir una por una a cancelarlas y avisar a los clientes.

Quitar un bloqueo (desbloquear)

- 1 En el Calendario, buscad la etiqueta con el **✖** y pulsadla.
- 2 Se abre una ventana roja que muestra las fechas, el horario y los botes afectados.
- 3 Pulsad **Desbloquear**. Se quita el bloqueo entero de golpe (todos los días y botes que se crearon juntos), y esas horas vuelven a estar a la venta.

CUIDADO CON ESTO

Un bloqueo creado de una sola vez es **un bloque único**. Si bloqueasteis del 1 al 10 de agosto y ahora solo queréis liberar el día 5, no se puede: hay que desbloquear los diez días y volver a crear dos bloqueos (del 1 al 4 y del 6 al 10). Por eso conviene crear bloqueos en trozos razonables.

Si algo sale mal al bloquear

MENSAJE QUE PUEDE SALIR	QUÉ SIGNIFICA
"No se pudo bloquear el calendario... Nada fue guardado"	Falló la conexión con Google Calendar. No se ha guardado nada , ni a medias. Esperad un minuto y volved a intentarlo.
"Bloqueo guardado, pero GetYourGuide no confirmó la actualización"	El bloqueo sí está puesto y vuestra web ya lo respeta. Solo GetYourGuide no lo ha confirmado todavía; se pondrá al día solo en unos minutos. No repetáis el bloqueo.
"El bloqueo se eliminó de la base de datos, pero revisad el evento en Google Calendar"	Al desbloquear, quedó un evento suelto en Google Calendar. Abrid Google Calendar y borrarlo a mano, o esas horas seguirán apareciendo ocupadas en la web.

8. Reservas Directas

La lista completa de las reservas hechas **por vuestra propia web**, más las que apuntáis vosotros a mano. Es la pantalla donde más vais a trabajar.

Las pestañas de arriba

Cuatro pestañas, cada una con un número al lado:

PESTAÑA	QUÉ MUESTRA
All (todas)	Todo, sin filtrar.
Pending (pendientes)	Reservas empezadas pero no pagadas . Normalmente son gente que abandonó el pago a mitad. No ocupan sitio real.
Paid (pagadas)	Las buenas: pagadas y confirmadas. Estas son las que salen a navegar.
Cancelled (canceladas)	Las que se anularon. Se guardan como registro histórico.

Buscar y filtrar

- **Caja de búsqueda** — escribid y la lista se filtra al momento. Busca en **nombre, email y nombre del tour**. No busca por teléfono ni por número de reserva.
- **Desde / Hasta (fechas)** — filtra por la fecha *de la salida*, no por la fecha en que se hizo la reserva.

LOS FILTROS SE SUMAN

Si tenéis la pestaña "Paid" activa, "juan" escrito en la búsqueda y un rango de fechas puesto, la lista muestra solo lo que cumple **las tres cosas a la vez**. Si algo "ha desaparecido", lo primero que hay que hacer es vaciar la búsqueda, borrar las fechas y volver a la pestaña "All".

La tabla

Columnas: **Fecha · Cliente · Experiencia · Inicio–Fin · Importe y estado**. La etiqueta de color a la derecha del importe indica el estado (verde = pagada, amarilla = pendiente, roja = cancelada).

Toda la fila es pulsable: al hacer clic en cualquier punto de ella se abre la ficha de esa reserva.

Páginas

Se muestran **10 reservas por página**. Abajo hay **Prev** y **Next** y el indicador "Page 2 of 7". Al cambiar de pestaña o de filtro, se vuelve automáticamente a la página 1.

Los otros dos botones

- **Nueva Reserva** — abre el formulario para apuntar una reserva a mano. Ver capítulo 10.
- **Refresh** — recarga la lista desde cero. Esta pantalla **no se actualiza sola**: si estáis esperando una reserva que acaba de entrar, pulsad Refresh.

9. La ficha de una reserva: todos los botones

Cuando pulsáis una reserva (desde la lista, desde el calendario o desde la agenda), se abre siempre la misma ventana. Es el centro de mando de esa reserva.

Lo que muestra

Arriba: el **origen** ("Direct (Web)" o "GetYourGuide"), el **nombre** del cliente y una etiqueta con el **estado** (PAID / PENDING / CANCELLED).

Debajo, una tabla con: tour, fecha y hora (inicio–fin), pasajeros y extras de charcutería, idioma, barco, precio, email y teléfono.

Los cuatro botones

BOTÓN	QUÉ HACE	¿SE PUEDE DESHACER?
Reenviar (junto al email)	Vuelve a mandar al cliente su email de confirmación.	No hace falta, no rompe nada
Editar	Cambia los datos: nombre, contacto, fecha, hora, personas, precio, idioma, barco.	Sí, editando otra vez
Cancelar	Marca la reserva como cancelada y envía email de cancelación al cliente.	No desde el panel
Borrar	Elimina la reserva para siempre.	NO. Nunca.

El botón **Cancelar** solo aparece si la reserva no está ya cancelada.

Cómo cerrar la ficha sin tocar nada

Pulsad la **X** de la esquina superior derecha, o haced clic fuera de la ventana (en la zona oscura). No pasa nada, no se guarda nada.

EL BOTÓN QUE MÁS CUIDADO REQUIERE

Borrar está a la izquierda, justo al lado de Editar. Están pegados. **Mirad bien cuál pulsáis.** Sale una confirmación antes ("Permanently delete this booking? This cannot be undone"), pero si le dais a "Delete" sin leer, la reserva se pierde y no hay vuelta atrás.

10. Crear una reserva a mano

Sirve para cuando alguien reserva por teléfono, por WhatsApp, por email, o se presenta en el muelle. Está en **Reservas Directas** → botón **"Nueva Reserva"**.

Los campos, uno por uno

CAMPO	QUÉ PONER
Experience (experiencia)	El tour. La lista muestra solo los que están a la venta actualmente. Obligatorio (viene uno preseleccionado, revisadlo).
First Name / Last Name	Nombre y apellido. Los dos son obligatorios.
Email	Opcional. Pero si lo escribís, tiene que ser un email válido (con @ y punto), o el formulario no deja guardar.
"Enviar emails" (casilla)	Muy importante. Ver el recuadro de abajo.
Phone	Opcional, pero conviene ponerlo por si hay que avisar de un cambio de tiempo.
Date (fecha)	Elegid el día en el calendarito. Obligatorio.
Time (hora)	Se rellena solo <i>después</i> de elegir la fecha. Muestra las horas realmente libres. Obligatorio.
Passengers	Cuánta gente va. Por defecto 1.
Charcuterie Extras	Cuántas tablas de embutidos/quesos añaden. Si no llevan, dejadlo en 0.
Amount (importe)	Se calcula solo: precio del tour × personas. Podéis cambiarlo a mano (descuentos, precio pactado). Ver aviso abajo.
Language	English / Spanish / Danish. Determina en qué idioma se le escribe al cliente.
Payment Status	Paid si ya han pagado. Pending si aún no. Ver aviso abajo.

SOBRE LA CASILLA "ENVIAR EMAILS"

Viene **desmarcada** por defecto. Es decir: **por defecto el cliente NO recibe nada**.

- **Desmarcada** → la reserva se guarda y se bloquea el horario en el calendario, pero al cliente no le llega ningún email. Perfecto para cuando ya le habéis confirmado vosotros por WhatsApp.
- **Marcada** (y con email escrito) → le llega el email de confirmación automático, igual que si hubiera reservado por la web.

Si no hay email escrito, la casilla no hace nada aunque esté marcada.

SOBRE EL IMPORTE

El importe se calcula automáticamente **solo hasta que lo tocáis**. En cuanto escribís algo en ese campo, el panel deja de recalcularlo. Así que si escribís el precio y *después* cambiáis el número de personas, el importe **ya no se actualiza solo**. Repasadlo siempre antes de guardar.

SOBRE "PENDING"

Una reserva creada como **Pending** ocupa el horario en el calendario, pero **no aparece en la Agenda de Hoy ni en el Calendario** (que solo enseñan las pagadas). Si la creáis como Pending, acordaos de volver a ponerla en Paid cuando cobren, o el día de la salida no la veréis en la agenda.

Cómo funciona la elección de hora

Al elegir tour y fecha, el panel va a preguntar de verdad qué horas están libres en ese barco ese día. Mientras tanto pone *"Checking availability..."*. Luego enseña las horas y, debajo, un texto tipo *"5 slots available"* (5 huecos libres) o *"No available time slots for this date"* (no hay huecos ese día).

Justo antes de guardar, **vuelve a comprobarlo**. Si alguien reservó esa hora mientras rellenabais el formulario, os avisa: *"That time slot was just booked. Please choose another"*. Es una protección contra reservas dobles.

Qué pasa al pulsar "Create Booking"

- 1 Se comprueba que están el nombre, el apellido, la fecha y la hora.
- 2 Se revisa otra vez que la hora sigue libre.
- 3 Se guarda la reserva.
- 4 Se crea el evento en Google Calendar (esa hora queda ocupada en la web).
- 5 Si marcasteis "Enviar emails", sale el email al cliente.
- 6 Se avisa a GetYourGuide para que quite esa hora de su venta.
- 7 Sale un mensaje verde: *"Booking created successfully!"*

SI SALE UN AVISO EN VEZ DEL MENSAJE VERDE

Puede aparecer: *"Booking created, but: Calendar/email sync..."*. Traducido: **la reserva SÍ se guardó** (está en la lista, no la volvéis a crear), pero el aviso al calendario falló. Consecuencia: esa hora puede seguir apareciendo libre en la web y alguien podría reservarla encima. **Abrid Google Calendar y comprobad que el evento está**. Si no está, ponedlo a mano.

Cancelar el formulario

Pulsad **Cancel** o haced clic fuera de la ventana. No se guarda nada.

11. Editar una reserva

Abrid la reserva y pulsad **Editar**. Se pueden cambiar: nombre, email, teléfono, fecha, hora de inicio, hora de fin, pasajeros, extras de charcutería, importe, idioma y barco.

LO QUE NO SE PUEDE CAMBIAR

El tour y el estado de pago. Si un cliente quiere cambiar de experiencia, la solución es cancelar la reserva y crear una nueva con el tour correcto.

Cómo funciona la fecha y la hora al editar

Igual que al crear: al cambiar la fecha, la lista de horas se recarga con la disponibilidad real. Con un detalle inteligente: **la hora que ya tenía esa reserva aparece siempre como disponible**, aunque el sistema la vea "ocupada" — porque está ocupada precisamente por esta reserva. Así se puede cambiar el día sin perder la hora.

El campo "End" (hora de fin)

Se escribe a mano en formato **HH:MM** (por ejemplo: 14:30). Normalmente se calcula solo a partir de la duración del tour, así que no hace falta tocarlo. Solo cambiadlo si esa salida concreta dura algo distinto de lo normal.

El campo "Boat" (barco)

Cambiar de Bote 1 a Bote 2 (o al revés) **mueve el evento al calendario del otro barco**. Es un cambio real, no solo una etiqueta. Úsadlo si tenéis que reasignar una salida a otro barco.

COMPORTAMIENTO A TENER MUY EN CUENTA

Los campos **vacíos no borran**: los ignoran. Si dejáis el teléfono en blanco esperando eliminarlo, el teléfono anterior se queda como estaba. Lo mismo con el email, el nombre y los demás campos. Para "borrar" un dato no hay una forma limpia desde el panel; lo más práctico es escribir algo que se entienda (por ejemplo, un guion).

EDITAR NO AVISA AL CLIENTE

Si cambiáis la fecha o la hora de una reserva, **al cliente no le llega nada**. Él sigue con el email antiguo y la hora antigua. Después de cambiar fecha u hora tenéis que, o bien usar **Reenviar** para mandarle la confirmación actualizada, o bien avisarle vosotros por WhatsApp o teléfono. **Este es el error más fácil de cometer.**

EDITAR TAMPOCO MUEVE EL EVENTO EN GOOGLE CALENDAR

Con la única excepción del cambio de barco. Si movéis una reserva del martes al jueves desde el panel, el evento en Google Calendar **sigue en el martes**. Resultado: el martes seguirá bloqueado en la web y el jueves seguirá libre y reservable. Después de cambiar día u hora, **entrad en Google Calendar y mover el evento a mano**.

Al pulsar **Save Changes** el botón dice "Saving..." y la ventana se cierra sola. Si algo falla sale *"Failed to update booking"*: comprobad la conexión y volved a intentarlo.

12. Cancelar vs. Borrar

Son dos cosas completamente distintas. Confundirlas es el error más caro que se puede cometer en este panel.

	CANCELAR	BORRAR
Qué hace	Marca la reserva como "CANCELLED". Sigue existiendo.	La elimina de la base de datos. Deja de existir.
Email al cliente	Sí, se le manda un email de cancelación automático (si tiene email).	No. El cliente no se entera de nada.
¿Se puede recuperar?	Queda registrada en la pestaña "Cancelled". Se puede consultar siempre.	No. Jamás. Desaparece sin dejar rastro.
¿Cuenta en las estadísticas?	No cuenta como venta, pero queda el registro de que existió.	Como si nunca hubiera pasado.
Cuándo usarlo	Casi siempre. Cliente que anula, mal tiempo, avería.	Solo para basura: pruebas, duplicados, reservas creadas por error.

LA REGLA

Ante la duda, CANCELAR. Cancelar es reversible en la práctica (el registro sigue ahí y sabéis qué pasó). Borrar no lo es. Si borráis a un cliente real y luego reclama el cobro, no tenéis nada con qué comprobarlo.

Cómo cancelar

- 1 Abrid la reserva y pulsad **Cancelar**.
- 2 Sale una confirmación: "Cancel this booking?". Pulsad **"Cancel Booking"** para confirmar (o "Cancel" para no hacer nada — sí, es confuso: el botón de la izquierda significa "déjalo como está").
- 3 La reserva pasa a estado CANCELLED y desaparece del calendario y de la agenda.
- 4 Si el cliente tiene email, se le manda automáticamente el aviso de cancelación en su idioma.

CANCELAR NO LIBERA EL HUECO EN GOOGLE CALENDAR

La reserva desaparece del panel, pero el evento se queda en Google Calendar. Eso significa que esa hora **seguirá apareciendo ocupada en vuestra web** y nadie podrá reservarla. Si queréis volver a venderla, **hay que borrar el evento a mano en Google Calendar**. Es el paso que más se olvida.

Cómo borrar

- 1 Abrid la reserva y pulsad **Borrar**.
- 2 Sale: "Permanently delete this booking? This cannot be undone" (¿borrar permanentemente? esto no se puede deshacer). **Leedlo**.
- 3 Si estáis seguros, pulsad "Delete". El botón muestra "Deleting..." y la reserva desaparece.

Borrar tampoco toca Google Calendar ni avisa a GetYourGuide. Si borráis algo que ocupaba un hueco, ese hueco sigue bloqueado hasta que quitéis el evento a mano.

13. Reenviar el email de confirmación

Se usa cuando el cliente dice que no le ha llegado nada, o cuando habéis cambiado algo y queréis mandarle la información actualizada.

- 1 Abrid la reserva.
- 2 En la línea del email, pulsad el enlace azul **Resend**.
- 3 Se abre una ventana con los datos ya rellenos: nombre, email, teléfono, fecha, hora, extras e idioma.
- 4 Podéis **corregir cualquiera de esos campos** antes de enviar. Por ejemplo, si el cliente os dio mal el email, escribid el correcto aquí.
- 5 Pulsad **Send Email**.
- 6 Si va bien: *"Email sent successfully!"*

AVISO MUY IMPORTANTE

Los cambios que hagáis en esta ventana **solo afectan al email que se manda. NO se guardan en la reserva**. Si corregís aquí el email del cliente, el email de la reserva sigue siendo el equivocado. Para cambiarlo de verdad hay que usar **Editar**. Lo correcto es: primero Editar y guardar, y después Reenviar.

Si el email no tiene formato válido, os avisa en rojo y no envía. Si falla el envío, sale el motivo del error; lo más probable es que sea un problema temporal de conexión: esperad un minuto y probad otra vez.

14. Reservas de GetYourGuide

Funciona exactamente igual que **Reservas Directas**: mismas pestañas, misma búsqueda, mismos filtros de fecha, misma paginación de 10 en 10. Solo cambian dos cosas:

- Hay una columna extra, **Reference**: el número de referencia que GetYourGuide asigna a esa reserva. Es el número que os pedirán si tenéis que hablar con ellos de un caso concreto.
- **No hay botón "Nueva Reserva"**. No se pueden crear reservas de GetYourGuide a mano — solo las crea la propia plataforma.

POR QUÉ LAS LISTAS ESTÁN SEPARADAS

Son dos negocios distintos con dos dinámicas distintas. GetYourGuide se queda una comisión, el cliente es suyo, y la gestión de incidencias pasa por ellos. Vuestras reservas directas son 100% vuestras. Están separadas a propósito para que sepáis siempre de qué estáis hablando. **No pidáis unificarlas.**

REGLAS DE ORO CON GETYOURGUIDE

- Podéis **ver y consultar** estas reservas con total libertad.
- **No cambiéis fechas ni horas** de una reserva de GetYourGuide desde aquí. GetYourGuide no se entera del cambio: su sistema seguirá diciéndole al cliente la hora antigua. Los cambios de reservas de GYG se gestionan **en el panel de GetYourGuide**.
- **No las canceléis ni las borréis** desde aquí por la misma razón. La cancelación tiene que salir de GetYourGuide para que ellos gestionen el reembolso.
- El email del cliente suele terminar en @reply.getyourguide.com : es un email intermedio de la plataforma, no el correo personal del cliente. Reenviar la confirmación a esa dirección puede que no llegue a la persona.

Si veis nombres raros o reservas sin datos

Cuando alguien empieza a reservar en GetYourGuide, su sistema "aparta" el hueco unos minutos mientras la persona paga. Si no termina, ese apartado se anula solo. El panel **oculta automáticamente** esos apartados fantasma, así que no deberíais verlos. Si alguna vez aparece una línea sin nombre, sin email y con importe 0, es eso: ruido, ignoradlo.

15. Analíticas

Los números del negocio. Se puede filtrar por rango de fechas (poned "Desde" y "Hasta" y pulsad **Apply**) y por origen.

Las tres pestañas de origen

- **Own** (propias) — solo vuestras reservas directas. Es la pestaña que viene activada por defecto.
- **GYG** — solo GetYourGuide.
- **Combined** (combinado) — las dos juntas, la foto total del negocio.

Los cuatro números grandes

NÚMERO	QUÉ SIGNIFICA
Revenue (ingresos)	Lo facturado en el periodo. Ver aviso de la comisión abajo.
Bookings (reservas)	Cuántas reservas pagadas hubo.
Average (ticket medio)	Lo que deja de media cada reserva. $\text{Ingresos} \div \text{reservas}$.
Passengers (pasajeros)	Cuántas personas han navegado en total.

CÓMO SE CUENTA EL DINERO DE GETYOURGUIDE

GetYourGuide se queda una comisión del **30%**. Las analíticas ya lo descuentan: de una reserva de 1.000 DKK vendida por GYG, se cuentan **700 DKK**, que es lo que os llega de verdad. De las reservas propias se cuenta el importe entero. Por eso el total "Combined" no es la suma de los precios que veis en las listas: es *vuestro* dinero real.

SOLO CUENTAN LAS PAGADAS

Las pendientes y las canceladas no suman en ningún gráfico ni en ningún número. Si un total os parece bajo, comprobad en las listas cuántas reservas están sin marcar como pagadas.

Los gráficos

- **Demand by Hour** (demanda por hora) — barras con las horas del día. Para ver a qué horas reserva la gente de verdad. Sirve para decidir en qué franjas merece la pena tener el barco disponible.
- **Weekday Performance** (rendimiento por día) — cuánto dinero deja cada día de la semana. Ayuda a decidir qué días descansar.

- **Language & Market** (idiomas) — un gráfico circular con el reparto de idiomas. Útil para saber a qué mercados dirigir la publicidad y si hace falta personal que hable un idioma concreto.
- **Popular Tours** (tours populares) — barras horizontales con el porcentaje que representa cada experiencia. Lo de arriba es lo que se vende; lo de abajo, lo que quizá haya que replantear.

CÓMO INTERPRETAR SIN EQUIVOCARSE

Si filtráis solo una semana, los gráficos tendrán muy pocos datos y cualquier casualidad parecerá una tendencia. Para sacar conclusiones fiables, mirad **al menos un mes**, y mejor una temporada entera. Y comparad siempre con el mismo periodo del año anterior, no con el mes pasado: este negocio depende del clima.

16. Cómo funciona todo por dentro

No hace falta entender esto para usar el panel, pero explica *por qué* pasan ciertas cosas raras. Merece la pena leerlo una vez.

Las tres libretas

Imaginad que el negocio lleva tres libretas a la vez:

1. **La libreta del panel** (la base de datos): la lista oficial de reservas. Es lo que veis en las pantallas.
2. **La libreta de Google Calendar**: un calendario por barco. **Es la que consulta vuestra web** para decidir qué horas enseña libres.
3. **La libreta de GetYourGuide**: su copia de vuestra disponibilidad.

El trabajo del panel es mantener las tres diciendo lo mismo. Y ahí está la clave de casi todo:

CUANDO HACÉIS...	PANEL	GOOGLE CALENDAR	GETYOURGUIDE
Crear reserva	SI se guarda	SI se crea el evento	SI se avisa
Editar día/hora	SI se cambia	NO no se mueve	NO no se avisa
Editar barco	SI se cambia	SI se mueve al otro	NO no se avisa
Cancelar	SI pasa a cancelada SI email al cliente	NO el evento se queda	NO no se avisa
Borrar	SI desaparece	NO el evento se queda	NO no se avisa
Bloquear horario	SI se guarda	SI se crea el evento	SI se avisa
Desbloquear	SI se quita	SI se borra el evento	SI se avisa

LAS TRES CASILLAS ROJAS QUE HAY QUE MEMORIZAR

Después de **cambiar día u hora**, **cancelar** o **borrar** una reserva, **Google Calendar se queda como estaba**. Ese hueco seguirá apareciendo ocupado en vuestra web hasta que alguien entre en Google Calendar y arregle el evento a mano. Hacedlo en el momento, no "luego".

Los dos barcos

Bote 1 y Bote 2 son independientes: cada uno tiene su propio calendario y su propia agenda. Pueden salir los dos a la misma hora. Cada experiencia está asignada a un barco concreto (por ejemplo, la Cata de Vinos y el tour a Malmö van en el Bote 2). Por eso bloquear un barco afecta a todas las experiencias de ese barco.

La Cata de Vinos es distinta

Es la única experiencia **compartida**: hay 5 horarios fijos (10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00) y en cada uno caben **2 grupos** distintos. No es "libre u ocupado" como en las demás: un horario puede tener un grupo y seguir aceptando otro. El panel lo tiene en cuenta al enseñar la disponibilidad.

Los estados de una reserva

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
PAID	Pagada y confirmada. Es la única que aparece en Agenda y Calendario, y la única que cuenta en Analíticas.
PENDING	Empezada pero no pagada. Suele ser un pago abandonado. Solo se ve en las listas.
CANCELLED	Anulada. Se conserva como registro.

Por qué las pantallas no se actualizan solas

El panel carga los datos **en el momento en que abris la pantalla**, y luego se queda quieto. Si dos personas trabajáis a la vez, cada una ve la foto de cuando abrió. Por eso está el botón **Refresh**: usadlo antes de tomar cualquier decisión importante, y avisaos entre vosotros antes de tocar la misma reserva.

17. Mensajes de error y qué significan

MENSAJE	TRADUCCIÓN Y QUÉ HACER
<i>Contraseña incorrecta</i>	La contraseña está mal. Cuidado con las mayúsculas y con el bloqueo de mayúsculas activado.
<i>Too many attempts. Try again later</i>	Demasiados intentos fallidos. Esperad unos 15 minutos.
<i>Error de conexión</i>	No es la contraseña, es internet. Comprobad la conexión.
<i>Booking created, but: Calendar/email sync...</i>	La reserva SÍ está creada. Falló el aviso al calendario. Comprobad Google Calendar y poned el evento a mano si falta. No volváis a crear la reserva.
<i>That time slot was just booked. Please choose another</i>	Alguien reservó esa hora mientras rellenabais el formulario. Elegid otra hora.
<i>Please fill in first name, last name, date and time</i>	Falta algún campo obligatorio, o el email no tiene formato válido.
<i>Failed to update booking</i>	No se pudo guardar la edición. Reintentad. Si sigue fallando, comprobad la conexión.
<i>Failed to delete booking / Failed to cancel booking</i>	No se pudo completar. La reserva sigue como estaba. Refrescad y probad otra vez.
<i>Network error...</i>	Se cortó la conexión a mitad. Refrescad la pantalla y comprobad si la acción se completó o no antes de repetirla.
<i>No se pudo bloquear el calendario... Nada fue guardado</i>	El bloqueo no se creó, ni siquiera a medias. Reintentad en un minuto.
<i>Bloqueo guardado, pero GetYourGuide no confirmó</i>	El bloqueo está puesto y la web ya lo respeta. GYG se pondrá al día solo. No repetáis el bloqueo.
<i>Rango demasiado largo (máx 180 días)</i>	Un bloqueo no puede durar más de 6 meses. Partidlo en dos.
La pantalla se queda cargando	Refrescad el navegador (F5, o el botón de recargar). Si sigue, cerrad sesión y volved a entrar.
Os devuelve a la pantalla de contraseña	Han pasado las 24 horas de sesión. Volved a entrar, es normal.

REGLA GENERAL ANTE CUALQUIER ERROR

No repitáis la acción a ciegas. Primero pulsad Refresh y mirad si se hizo o no. Repetir a lo loco es como se acaba con dos reservas iguales o con un cliente recibiendo tres emails.

18. Cosas que NO se pueden hacer desde el panel

Para que no perdáis tiempo buscando un botón que no existe:

- **Cobrar o devolver dinero.** El panel no mueve dinero. Los cobros van por la pasarela de pago y las devoluciones se hacen desde ahí (o desde GetYourGuide si la reserva es suya).
- **Cambiar el tour de una reserva existente.** Hay que cancelar y crear una nueva.
- **Cambiar el estado de pago de una reserva existente.** Solo se elige al crearla.
- **Deshacer un borrado.** No existe papelera.
- **Arrastrar reservas en el calendario.** Hay que abrirlas y editarlas.
- **Ver quién hizo cada cambio.** No hay historial ni usuarios separados.
- **Exportar a Excel o imprimir listas.** No hay botón de descarga.
- **Cambiar precios de los tours.** El catálogo y sus precios se configuran en el código de la web, no aquí. Se puede cambiar el importe de *una* reserva concreta, pero no el precio del tour.
- **Crear reservas de GetYourGuide a mano.**
- **Cambiar la contraseña.** Se cambia en la configuración del servidor; hay que pedírselo a quien lleva la parte técnica.
- **Editar o borrar solo una parte de un bloqueo.** Se quita entero y se vuelve a crear.
- **Ver otro día en la Agenda de Hoy.** Para eso está el Calendario.

19. Las 12 reglas de oro

- 1 **Cancelar, no borrar.** Borrar es para siempre. Ante la duda, cancelar.
- 2 **Después de cambiar día u hora, avisad al cliente.** El panel no lo hace por vosotros.
- 3 **Después de cambiar día, cancelar o borrar, revisad Google Calendar.** El evento se queda ahí y bloquea el hueco.
- 4 **Bloquear no cancela.** Si cerráis días con reservas dentro, hay que cancelarlas una a una.
- 5 **Refrescad antes de decidir.** Lo que veis puede tener media hora de antigüedad.
- 6 **Avisaos entre vosotros** antes de tocar la misma reserva. No hay aviso de "alguien está editando esto".
- 7 **Revisad el importe** antes de guardar una reserva nueva. Deja de calcularse solo en cuanto lo tocáis.
- 8 **La casilla "Enviar emails" viene desmarcada.** Si el cliente tiene que recibir la confirmación, marcadla.

- 9 **Reenviar no guarda cambios.** Para corregir un dato de verdad, primero Editar y guardar.
- 10 **No toquéis las reservas de GetYourGuide.** Ver, sí. Modificar, en el panel de GYG.
- 11 **Leed los avisos naranjas y rojos.** Están ahí porque algo quedó a medias y necesita una acción vuestra.
- 12 **Cerrad sesión** en ordenadores que no sean vuestros.

20. Preguntas frecuentes

He creado una reserva y no la veo en el Calendario. ¿Se ha perdido?

No. Seguramente la creasteis como **Pending**. El Calendario y la Agenda solo enseñan las **Paid**. Buscadla en Reservas Directas, pestaña "Pending".

He cancelado una reserva pero la hora sigue sin poder venderse en la web.

Correcto, es el comportamiento esperado. El evento sigue en Google Calendar. Entrad y borrarlo a mano.

He cambiado una reserva del martes al jueves. ¿Le llega algo al cliente?

No. Tenéis que avisarle vosotros, o usar **Reenviar** para mandarle la confirmación con los datos nuevos. Y acordaos también de mover el evento en Google Calendar.

¿Puedo dejar dos reservas a la misma hora?

En el mismo barco, el sistema no os deja: al elegir la hora ya no aparece disponible. En barcos distintos, sí — son independientes. Y la Cata de Vinos admite 2 grupos por horario.

El globito rojo del menú no baja aunque ya he revisado las reservas.

Es normal. No se apaga al leerlo: cuenta las reservas de las últimas 48 horas y baja solo con el tiempo.

Un cliente dice que no le ha llegado el email.

Abrid su reserva, comprobad que el email es correcto (si no, editadlo y guardad), y luego usad **Resend**. Decidle también que mire la carpeta de spam.

¿Por qué el total de Analíticas no cuadra con la suma de los precios de la lista?

Por dos motivos: solo se cuentan las reservas **pagadas**, y de las de GetYourGuide se descuenta el **30%** de comisión. El número de Analíticas es lo que os queda a vosotros.

He borrado una reserva por error. ¿Se puede recuperar?

No desde el panel. Si tenéis el email de confirmación o los datos apuntados, podéis crearla de nuevo a mano con la misma información. Si no, hay que pedir ayuda a la parte técnica y no está garantizado.

¿Puedo bloquear solo un tour concreto y dejar los demás abiertos?

No. Los bloqueos son por **barco**, no por experiencia. Al bloquear un barco se cierran todas sus experiencias en esas horas.

Veo una reserva sin nombre, sin email y con importe 0.

Es un "apartado" de GetYourGuide que nunca se completó. Es ruido. El panel los oculta casi siempre; si veis uno, ignoradlo.

¿Puedo entrar desde el móvil?

Sí, todo funciona. El menú aparece abajo en vez de a la izquierda. Para el Calendario y las Analíticas se ve mucho mejor en ordenador o tablet.

¿Cuánto tarda GetYourGuide en enterarse de un bloqueo?

Normalmente al instante. Si sale el aviso de que no lo confirmó, se sincroniza solo en unos minutos. No repetáis el bloqueo.

21. Glosario de palabras raras

PALABRA	QUÉ SIGNIFICA
Booking	Reserva.
Pax	Pasajeros. Cuánta gente va en la salida.
Slot	Hueco horario. Una de las horas de salida disponibles.
PAID / PENDING / CANCELLED	Pagada / pendiente de pago / cancelada.
GYG	GetYourGuide, la plataforma externa que también vende vuestros tours.
Direct / Own	Reserva directa: hecha en vuestra propia web o apuntada por vosotros.
Boat 1 / Boat 2 (B1 / B2)	Los dos barcos. Cada uno con su calendario independiente.
Charcuterie / Extras	Las tablas de embutidos y quesos que se añaden a la reserva.
Manifest / Agenda	La lista de salidas del día.
Refresh	Recargar: volver a pedir los datos actualizados.
Revenue	Ingresos.
Average	Media. Aquí, lo que deja de media cada reserva.
Reference	El número identificador que da GetYourGuide a cada reserva suya.
Bloqueo	Horas cerradas a propósito. No se pueden reservar.
Sesión	El tiempo que el navegador os recuerda sin pedir contraseña. Aquí, 24 horas.

SI ALGO NO CUADRA

Si el panel hace algo que no encaja con lo que dice este manual, o veis un mensaje de error que no está en el capítulo 17, **no improviséis**: haced una captura de pantalla, apuntad qué estabais haciendo justo antes, y pasadlo a quien lleva la parte técnica. Una captura vale más que diez explicaciones.