Cours N°PE 5: Ondes électromagnétiques - Transmission d'information

Introduction La transmission des informations par le biais de satellites artificiels se fait à l'aide des ondes électromagnétiques de très hautes fréquences. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Comment est-elle exploitée pour transporter des informations ?





I- Les caractéristiques ondes électromagnétiques :

Les ondes électromagnétiques sont constituées de champ électrique $\vec{E} \rightarrow$ et champ magnétique $\vec{B} \rightarrow$. Elles se propagent dans toutes les directions dans un milieu homogène et isolant, y compris le vide. Leur vitesse de propagation dans le vide, appelée célérité vaut : $c = 3.0.10^8 \text{ m.s}^{-1}$. Elles sont caractérisées par leur fréquence f.


$$\lambda = c.T = \frac{c}{f}$$

 λ : longueur d'onde en (m); T: période en (s), et **f** : fréquence en **Hz**





Les domaines des ondes électromagnétiques



II - Utilisation des ondes électromagnétique:


1- Emission-réception d'une onde électromagnétique :

Dans le montage suivant E et R sont deux fils électriques conducteurs qui jouent le rôle d'émetteur et de récepteur. On visualise sur l'entrée Y_A de l'oscilloscope un signal sinusoïdal émis par le générateur GBF et on obtient sur l'entrée Y_B un signal reçu par le récepteur R.



L'expérience montre que le signal reçu par le récepteur R qui la même fréquence et la même forme que le signal émis par E.

L'antenne émettrice **E** émet une onde électromagnétique de même fréquence que le signal électrique du circuit .Cette onde se propage dans tout l'espace et provoque dans l'antenne réceptrice R un signal de même fréquence.




Conclusion

L'onde électromagnétique peut transporter le signal qui contient l'information à des grandes distances sans aucun transport de matière et avec une vitesse égale à la célérité de lumière dans le vide.

2- Transmission d'une information par une onde lumineuse

Comment transmettre un signal sonore par une onde lumineuse ?.

On capte le **signal sonore émis** par un microphone qui le transforme en **signal électrique** qui est transporté par un faisceau lumineux dans une fibre optique. Un hautparleur restitue le signal sonore à partir du **signal électrique reçu**.



- Le <u>signal sonore</u> représente l'information ou le **signal modulant**.
- Le <u>faisceau lumineux</u> est **la porteuse**, c'est-à-dire <u>support</u> qui transporte le signal électrique.
- Principe de transmission d'une information par une onde électomagnétique.

<u>Pour transmettre</u> une information (images, vidéos, audio etc), on a besoin d'une onde porteuse de haute fréquence **HF**, la porteuse est une onde qui se modifie par le signal qu'on veut transmettre. On dit qu'elle est modulée et le signal transmis est un signal modulant de basse fréquence **BF**. Cette opération s'appelle la modulation. À la réception, il faut séparer <u>le signal</u> modulant (:l'information) <u>de l'onde porteuse</u>, cette opération s'appelle la démodulation.

2- Pourqu	ioi doit -t on faire la modulation ?			
Activité 2	Pour capter un signal de réception, on utilise en générale des antennes de l'	ordre de la moitié de la		
longueur d'onde du signal de réception $l=rac{1}{2}$				
1- Quelle est la longueur de l'antenne qui peut capter un signal de basse fréquence BF de f = 200 Hz?				
2- Quelle es	st la longueur de l'antenne qui peut capter un signal de haute fréquence HF	de 100 MHz?		
••••••				
3- A votre	avis, quel est le signal qui est possible à utiliser ?			
•••••				

4- Comment résoudre le problème de la transmission des signaux de basse fréquence BF?


Conclusion

3- Modulation d'une tension sinusoïdale :

La tension sinusoïdale est un signal électrique

Tension u(t) = U_m.cos(2π f.t + φ) Um : amplitude en volts (V) f : fréquence en hertz (Hz) t : temps en seconde (s)

φ : phase à l'origine en radian (rad)




4- Les différents types de modulations :

On peut moduler une onde porteuse, u(t) = U_m.cos(2 π f.t +φ) en modifiant une des caractéristiques : amplitude U_m fréquence f ou phase à l'origineo.

Modulation de phase	Modulation de fréquence :	Modulation d'amplitude
La phase ϕ varie en fonction du signal modulant. $u(t) = U_m$. $\cos{(2 \pi f(t) \cdot t + \phi(t))}$ f et U_m sont des constantes caractéristiques de la porteuse	Ici, la fréquence varie en fonction du signal modulant u(t) = U _m . cos (2 π f(t) . t +φ) U _m et φ sont des constantes caractéristiques de la porteuse.	Dans ce cas, l'amplitude U_m varie en fonction du signal modulant. $u(t) = U_m(t).\cos(2\pi f \cdot t + \phi)$ f et ϕ sont des constantes caractéristiques de la porteuse.
AMAMA		

L'organigramme d'émission - réception d'une information



Cours N°PE6: Modulation et démodulation d'amplitude

Introduction Le fonctionnement d'un récepteur radio se base dans la réception des émissions radiophoniques sur le principe de la (modulation - démodulation) d'amplitude ou de la (modulation - démodulation) de fréquence. Quel est le principe de la modulation d'amplitude ? Quel est le principe de la démodulation d'amplitude ? Comment exploiter ce dernier pour réaliser un récepteur radio ?



I- La modulation d'amplitude

1- Principe de la modulation d'amplitude

L'information à transmettre est contenue dans un signal électrique s(t) de basse fréquence BF. Pour le transporter, on utilise une « onde porteuse » de haute fréquence HF. L'amplitude de l'onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence BF. Ceci est effectué par un modulateur.


2- Le modulateur d'amplitude

Pour moduler l'amplitude de l'onde porteuse on utilise un multiplieur (symbole : X) qui réalise le produit du signal informatif décalé $[s(t)+U_0]$ par le signal porteur P(t).

La tension de sortie us(t) du multiplieur, modulée en Amplitude s'écrit alors : $u_s(t) = \dots \dots \dots \dots \dots$

avec **k** : constante du multiplieur en (V⁻¹)

Circuit intégré AD633




3- Application à la modulation d'amplitude :

On applique une tension $s(t) + U_0$ à l'entrée E_2

-Le signal sinusoïdal contenant l'information à transmettre, signal modulant:

$$s(t) = \dots \dots \dots$$



 U_0 : Tension continue de décalage ajoutée à $\mathbf{s}(\mathbf{t})$:


 $\mathbf{f_0}$ ou $\mathbf{f_s}$: fréquence de signal modulant.

On applique une tension p(t) à l'entrée E_1

Le signal sinusoïdal de porteur de haute fréquence :

$$p(t) = \dots \dots \dots$$






f_p: fréquence de signal porteur

-Le signal porteur est modulé, afin que son amplitude varie à l'image du signal BF (signal modulant).

À la sortie du multiplicateur, on récupère le signal **modulé** $\mathbf{u}_{\mathbf{s}}(\mathbf{t})$ tel que :

$$u_s(t) = \dots \dots \dots$$



4- Expression de la tension modulée en amplitude

On a: $u_s(t) =$ avec $\mathbf{p}(\mathbf{t}) = \dots$

 $u_{s}(t) = ...$

Une **tension modulée** en amplitude a pour expression générale : $\mathbf{u}_{s}(t) = \dots$

Après identification on constate que : $U_m(t) = \dots$

 $U_{m}(t) = \dots$ avec $\mathbf{a} = \dots$ et $\mathbf{b} = \dots$ d'où

L'amplitude $U_m(t)$ de la tension modulée est une fonction......de la tension modulante s(t). Elle en reproduit les variations de s(t) au cours du temps.

4-1- cas de d'une tension modulante sinusoïdale

On a $u_s(t) = \dots = \dots$

soit $\mathbf{s}(\mathbf{t}) = \dots$

En posant : $\mathbf{A} = \dots$ et $m = \dots$ appelé taux de.....,

d'où: $u_s(t)$ $U_m(t) = \dots$

5-Autre expression de taux de modulation


On peut écrire $\mathbf{u}_{s}(t)$ sous la forme $\mathbf{u}_{s}(t)=\mathbf{U}_{m}(t)\times\mathbf{cos}(2\pi.\mathbf{fp.t})$

où U_m(t) est l'amplitude du signal modulé :


$$U_{\rm m}(t) = A \cdot [1 + m \cos(2\pi f_{\rm m}.t)]$$


- Si $\cos(2\pi \cdot \mathbf{f_m} \cdot \mathbf{t}) = \dots$ alors $\mathbf{U}_{\mathbf{m} \ \mathbf{max}} = \dots$

- Si $\cos(2\pi f_m t) = \dots$ alors $U_{m \, min} =$



D'où $U_{m, max}$ - $U_{m min}$ = et $U_{m, max}$ + $U_{m, min}$ =








6- Qualité de la modulation

Pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité il faut que :

- La tension de décalage U_0 doit être plus grande à l'amplitude S_m de la tension modulante : $U_0 > S_m$ donc m < 1.
- La fréquence \mathbf{F}_p de la tension porteuse doit être supérieure à la fréquence \mathbf{f}_s de la tension modulante. ($\mathbf{F}_p >> \mathbf{f}_s$).








Application 1

La figure ci-contre représente une tension de signale modulé

1- Calculer la fréquence de l'onde porteuse F_p et celle de l'onde modulante f_0

.....

2- Calculer le taux de modulation m, et Déduire la qualité de modulation.



Sensibilité verticale : 1V/div Sensibilité horizontale : 0,25 ms/div

7) Analyse fréquentielle


En développant l'expression de la tension modulée : $u_s(t) = A[m.\cos(2\pi f_s t) + 1]\cos(2\pi f_p t)$

En utilisant la relation : $cos(a) cos(b) = \frac{1}{2} [cos(a+b) + cos(a-b)]$

On obtient: $u_s(t) = A.\cos(2\pi f_p t) + \frac{A.m.}{2}\cos(2\pi (f_p + f_s)t) + \frac{A.m.}{2}\cos(2\pi (f_p - f_s)t)$

L'analyse de spectre modulé montre qu'il contient trois fréquences :

$$f_p$$
; $f_p + f_s$; et $f_p - f_s$




II- Démodulation d'amplitude :

1) Définition

La démodulation consiste à récupérer le signal informatif modulant qui est contenu dans la partie supérieure de l'enveloppe du signal modulé en amplitude

Elle s'opère en deux étapes:


- La détection d'enveloppe.
- L'élimination de la tension continue par filtrage.



2) Les étapes de démodulation:

1^{ère}étape: Suppression des alternances négatives et élimination de l'enveloppe.

Le montage utilisé nommé **détecteur d'enveloppe** est constitué d'une diode qui bloque les alternances négatives et le filtre **passe-bas** qui élimine la partie restante de la porteuse.




Remarque: Pour obtenir une bonne détection d'enveloppe il faut que la constante de temps du dipôle RC vérifie la condition suivante: T_s : La période du signal modulant.


T_p: La période de l'onde porteuse.

2èmeétape: Elimination de la tension constante de décalage **U**0.

Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – haut,** c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences élevées et arrêtant celles aux basses fréquences et continues.



Le montage final de la démodulation est :




II-Les éléments d'un récepteur radio:

1) Définition

Un modèle de récepteur radio (AM) est représenté par le schéma simplifié ci-dessous dans lequel on distingue 5 parties:

- Une antenne réceptrice d'ondes radio qui capte les ondes électromagnétiques modulées en amplitude.
- Un dipôle LC parallèle qui sélectionne la station souhaitée en fonction de la fréquence de la porteuse.
- Un module d'amplification du signal modulé sélectionné.
- Un circuit démodulateur formé de : 'un dispositif de détection d'enveloppe et de suppression de composante continue.
- > Un dispositif d'écoute (haut-parleur).



2- Sélection de la porteuse

Pour sélectionner un signal émet, il faut faire **un accord** entre la fréquence propre $\mathbf{f_0}$ du circuit LC parallèle et la fréquence porteuse $\mathbf{f_p}$ de la station $\mathbf{f_0} = \frac{1}{2.\pi.\sqrt{L.C}}$.

Cette sélection se fait en faisant varier le coefficient d'induction L de la bobine ou la capacité C du ondensateur