🖺 Resumo da Aula: Antissepsia e Esterilização em Ambiente Cirúrgico 🤥

🖒 Flora Microbiana da Pele

- Flora Transitória:
- · Variedade de microrganismos adquiridos do ambiente.
- · Localizada superficialmente e removida facilmente com lavagem das mãos.
- · Colonização temporária, dependente do ambiente.
- Principal alvo da antissepsia.
- Flora Permanente (Residente):
- · Difícil remoção, pois está domiciliada na pele.
- · Composição mais constante, porém em menor número.
- · Recompõe-se após a antissepsia, voltando aos níveis anteriores.

Antissepsia: Princípios e Objetivos

- Objetivo Principal: Eliminar a flora transitória e reduzir a flora residente.
- Efeito Residual: Capacidade do antisséptico de manter-se ativo por algum tempo (ex: 2-3 horas).
- Cuidados:
- Unhas curtas e limpas são essenciais.
- Técnica correta de degermação das mãos.

Agentes Antissépticos: Características e Aplicações

- Características Ideais:
- · Amplo espectro de ação (bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, micobactérias, fungos, vírus).
- Rápida ação.
- Efeito residual.
- · Baixa toxicidade e não irritante para a pele.
- Fácil uso e baixo custo.
- Principais Agentes:
- Álcool 70%:
- Rápida ação, ideal para flora transitória.
- Baixo efeito residual.
- Não usar em mucosas ou feridas abertas.

- · Clorexidina:
- Ampla utilização.
- Disponível em diferentes formulações (aquosa, alcoólica, degermante).
- Efeito residual bom.
- Pode manchar a pele se houver ferimentos.
- Iodopovidona (PVP-I):
- Amplo espectro, incluindo esporos.
- Pode causar alergias e irritação.
- Inativado por matéria orgânica.
- Triclosan:
- Pouco utilizado devido à resistência bacteriana.

Degermação das Mãos: Técnica e Ordem

- Tempo Mínimo: 3-5 minutos para a primeira cirurgia; 2-3 minutos para cirurgias subsequentes.
- Ordem:
- 1. Molhar mãos e antebraços.
- 2. Aplicar o agente degermante.
- 3. Escovar as unhas com a escova.
- 4. Lavar a palma, dorso e espaços interdigitais.
- 5. Enxaguar, começando pelas mãos e seguindo para os antebraços até o cotovelo.
- 6. Manter as mãos elevadas para evitar recontaminação.
- Considerações:
- · Utilizar água estéril ou filtrada.
- Secar as mãos com compressas estéreis, começando pelas mãos e seguindo para os antebraços.

Paramentação Cirúrgica

- Ordem:
- 1. Avental estéril.
- 2. Luvas estéreis.
- Técnica de Colocação de Luvas:
- Técnica fechada: As mãos não devem sair do punho do avental.
- Técnica aberta: Utilizada quando não se está vestindo avental estéril.
- Cuidados:
- Evitar tocar em superfícies não estéreis.
- Em caso de contaminação, trocar as luvas e/ou avental.

Esterilização de Materiais Cirúrgicos

• Definição: Destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos.

- Métodos:
- Calor Úmido (Autoclave):
- Método mais utilizado.
- Utiliza vapor sob pressão.
- Eficaz para a maioria dos materiais.
- Calor Seco (Estufa):
- Utilizado para materiais que não podem ser autoclavados (ex: óleos, pós).
- Requer temperaturas mais altas e tempos mais longos.
- Óxido de Etileno:
- Gás tóxico e inflamável.
- Utilizado para materiais sensíveis ao calor.
- Requer um período de aeração para remover resíduos tóxicos.
- Radiação Ionizante:
- Utilizada para esterilização de materiais descartáveis em larga escala.
- · Plasma de Peróxido de Hidrogênio:
- Alternativa ao óxido de etileno.
- Utilizado para materiais sensíveis ao calor e à umidade.
 - Preparação dos Materiais:
- · Limpeza prévia para remover matéria orgânica.
- · Embalagem adequada para manter a esterilidade.
- Indicadores de esterilização para verificar a eficácia do processo.

W Desinfecção de Materiais

- Definição: Eliminação de muitos ou todos os microrganismos patogênicos, exceto esporos bacterianos.
- Níveis de Desinfecção:
- Alto Nível: Destrói todos os microrganismos, exceto um grande número de esporos bacterianos.
 Utilizado em dispositivos semicríticos (ex: endoscópios).
- Nível Intermediário: Destrói bactérias vegetativas, a maioria dos vírus e fungos, mas não destrói esporos bacterianos. Utilizado em dispositivos não críticos que entram em contato com a pele íntegra.
- Baixo Nível: Destrói a maioria das bactérias vegetativas, alguns vírus e fungos, mas não destrói esporos bacterianos ou micobactérias. Utilizado em superfícies e equipamentos não críticos.

Tricotomia (Depilação Pré-Operatória)

- Objetivo: Remover os pelos da área cirúrgica para diminuir o risco de infecção.
- Quando Realizar: Poucas horas antes da cirurgia, se necessário.
- Método: Utilizar tricotomizador elétrico ou lâmina com cuidado para evitar lesões na pele.

Preparo do Campo Operatório

- Objetivo: Reduzir a carga microbiana na pele do paciente antes da incisão cirúrgica.
- Técnica:
- 1. Delimitar a área a ser preparada.
- 2. Realizar a degermação com um agente antisséptico, começando no local da incisão e expandindo para a periferia.
- 3. Aplicar uma solução antisséptica com álcool.
- 4. Colocar campos estéreis para delimitar a área cirúrgica.

Precauções Adicionais

- Álcool e Bisturi Elétrico: Evitar o uso de álcool próximo ao bisturi elétrico devido ao risco de incêndio.
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH): Importante para investigar e controlar infecções relacionadas aos procedimentos cirúrgicos.

Agentes Antissépticos

- Clorexidina:
- · Concentrações: 0.5% (mãos), 2% (pele), 4% (lavagem cirúrgica)
- · Ação: Rompe a membrana celular bacteriana
- · Uso: Amplamente utilizada para degermação das mãos e preparo da pele
- Iodopovidona (PVPI):
- · Concentrações: 10% (solução), 7.5% (sabão)
- · Ação: Libera iodo, que oxida componentes celulares
- · Uso: Antissepsia da pele, mucosas e feridas; menos eficaz em presença de matéria orgânica
- Álcool:
- Concentrações: 70% (isopropílico ou etílico)
- · Ação: Desnatura proteínas e dissolve lipídios
- Uso: Antissepsia rápida da pele, desinfecção de superfícies; evapora rapidamente, sem efeito residual
- Peróxido de Hidrogênio (Água Oxigenada):
- Concentrações: 3%
- · Ação: Libera oxigênio, que oxida componentes celulares
- · Uso: Limpeza de feridas, ação antimicrobiana limitada
- Ácido Peracético:
- · Ação: Oxida componentes celulares
- · Uso: Desinfecção de alto nível de equipamentos médicos reutilizáveis, como endoscópios

Tipos de Lavagem das Mãos

- Lavagem Social:
- · Objetivo: Remover sujeira e reduzir a flora transitória
- · Duração: 40-60 segundos
- Técnica: Água e sabão comum, friccionando todas as partes das mãos
- Lavagem Antisséptica:
- · Objetivo: Reduzir a flora transitória e parte da flora residente
- · Duração: 2-3 minutos
- Técnica: Água e sabão antisséptico (clorexidina ou PVPI), friccionando todas as partes das mãos
- Fricção Alcoólica:
- · Objetivo: Reduzir rapidamente a flora transitória
- Duração: 20-30 segundos
- Técnica: Aplicar álcool 70% em todas as partes das mãos, friccionando até secar
- Preparo Cirúrgico das Mãos:
- · Objetivo: Reduzir ao máximo a flora transitória e residente
- Duração: 3-5 minutos
- Técnica: Lavagem antisséptica seguida de fricção alcoólica ou uso de escova estéril com sabão antisséptico

% Métodos de Esterilização

- Autoclavação:
- · Mecanismo: Vapor de água sob pressão
- · Temperaturas: 121°C ou 134°C
- Tempo: 15-30 minutos
- · Uso: Materiais termorresistentes (instrumentais cirúrgicos, campos cirúrgicos)
- Calor Seco (Estufa):
- Mecanismo: Oxidação e desnaturação de proteínas
- Temperaturas: 160-180°C
- Tempo: 1-2 horas
- Uso: Materiais que não podem ser autoclavados (vidros, óleos, pós)
- Óxido de Etileno (ETO):
- Mecanismo: Alquilação de proteínas e DNA
- Temperaturas: 37-63°C
- Tempo: 2-6 horas (seguido de aeração)
- Uso: Materiais termossensíveis (plásticos, borrachas)
- Plasma de Peróxido de Hidrogênio:
- Mecanismo: Oxidação por radicais livres
- Temperaturas: 50°C
- Tempo: 45-75 minutos
- Uso: Materiais termossensíveis e sensíveis à umidade

- Radiação Ionizante:
- · Mecanismo: Danos ao DNA
- · Uso: Esterilização em larga escala de produtos descartáveis (seringas, luvas)

Areas do Centro Cirúrgico

- Área Irrestrita:
- · Características: Livre acesso, sem necessidade de uniforme cirúrgico
- Exemplos: Vestiários, recepção
- Área Semirrestrita:
- · Características: Necessário uniforme cirúrgico
- · Exemplos: Sala de preparo de materiais, corredores internos
- Área Restrita:
- · Características: Necessário uniforme cirúrgico completo (avental, luvas, máscara, gorro)
- · Exemplos: Sala de cirurgia, sala de esterilização

Considerações Finais

- O conhecimento detalhado dos princípios de antissepsia e esterilização é fundamental para a prevenção de infecções no sítio cirúrgico.
- A adesão rigorosa às técnicas corretas de lavagem das mãos, paramentação e preparo do campo operatório são essenciais para garantir a segurança do paciente.
- A escolha do agente antisséptico e do método de esterilização deve ser baseada nas características do paciente, do procedimento cirúrgico e dos materiais a serem utilizados.