1 全局光照 1

# 1 全局光照

光照是渲染的基础. 为了理解渲染的过程, 我们需要理解光在环境中的传输过程.

# 1.1 渲染方程

## 1.1.1 辐射度量学

为了描述光的传输过程, 我们需要引入一些辐射度量学 (Radiometry) 的概念.

基本假设 首先, 我们在渲染时总是假设几何光学成立, 这导致了对光有如下基本假设:

#### 定理 1.1 光的基本假设

1. 线性: 光的传输是线性的, 即多束光的叠加等于各束光的单独传输之和.

2. 能量守恒: 光经过散射后, 散射光的能量不大于入射光的能量.

3. 无偏振: 忽略光的偏振效应.

4. 稳态: 环境中光的分布不随时间变化.

**基本物理量** 在辐射度量学中, 我们主要关心以下物理量: 通量, 辐照度, 强度和辐射率. 需要注意的是这些度量都依赖于波长, 但在本章的讨论中我们通常不表明这一依赖关系.

定义 1.2 通量 通量 (Flux)Φ 表示单位时间内通过某一给定面的光的能量,即

$$\Phi = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

光源的总发射常用通量表示, 因为从上述定义可以看出通量与我们选取的截面无关.

定义 1.3 辐照度与辐射出射度 辐照度 (Irradiance)E 表示单位面积上接收到的通量, 辐射出射度 (Radiant Exitance)M 表示单位面积上发出的通量. 对于空间中给定面上的一点 p, 其辐照度可以通过微分定义如下:

$$E(\mathbf{p}) = \frac{\mathrm{d}\Phi(\mathbf{p})}{\mathrm{d}A}$$

定义 1.4 强度 强度 (Intensity)I 表示单位立体角上发射的通量. 点光源在某一特定方向  $\omega$  上的通量 I 可以通过微分定义如下:

$$I(\boldsymbol{\omega}) = \frac{\mathrm{d}\Phi(\boldsymbol{\omega})}{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}$$

强度描述了光的方向分布, 但仅对点光源有意义.

1 全局光照 2

定义 1.5 辐射率 辐射率 (Radiance)L 相比辐照度考虑了光在不同方向上的分布. 空间中某一点 p 在方向  $\omega$  上的辐射率可以定义如下:

$$L(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\omega}) = \frac{\mathrm{d}E_{\boldsymbol{\omega}}(\boldsymbol{p})}{\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}} = \frac{\mathrm{d}^2\Phi(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\omega})}{\mathrm{d}A^{\perp}\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}}$$

其中  $dA^{\perp} = dA \cos \theta$  表示垂直于  $\omega$  的面积元.

也即, 给定点 p 处的指定方向  $\omega$  上的辐射率  $L(p,\omega)$  表示  $\omega$  上单位立体角和垂直  $\omega$  上单位面积上的通量.

在所有这些辐射度量中,辐射率将在本章中最频繁地使用.某种意义上它是所有辐射度量中最基本的,如果给定了辐射率,那么所有其他值都可以通过对辐射率在区域和方向上的积分来计算.

辐射率的另一个良好属性是在通过空间中的射线上保持不变. 这意味着我们只需考虑  $L(p,\omega)$  在物体表面上的取值, 而不必考虑光在空间中传播的过程.

在上述所有物理量中,比较重要的是辐射率 L 与辐照度 E 的关系. 对于给定面上的一点 p 以及此处的法向量 n,入射到该点的辐照度 E(p) 可以通过该点在各个方向上的辐射率积分得到:

$$E(\boldsymbol{p}) = \int_{\Omega} L_i(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\omega}_i) \cos \theta_i \mathrm{d} \boldsymbol{\omega}_i$$

其中  $\Omega$  表示以 p 为顶点的半空间, 通常选择法向量 n 对应的半球, 记作  $H^2(n)$ .  $\theta_i$  表示入射方向  $\omega_i$  与法向量 n 之间的夹角.

#### 1.1.2 反射模型

当光线入射到表面时,表面会散射光线,将部分光线反射回环境中.建立这种反射模型需要描述两种主要效应:反射光的光谱分布和方向分布.

双向反射分布函数 BRDF 为了描述表面对光的反射特性, 我们引入**双向反射分布函数 (Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF)**.BRDF 描述了入射光线和出射光线之间的关系.

定义 1.6 双向反射分布函数 给定表面上某一点 p, 入射方向  $\omega_i$  和出射方向  $\omega_o$ , BRDF 定义为:

$$f_r(\mathbf{p}, \boldsymbol{\omega}_i, \boldsymbol{\omega}_o) = rac{\mathrm{d}L_o(\mathbf{p}, \boldsymbol{\omega}_o)}{L_i(\mathbf{p}, \boldsymbol{\omega}_i)\cos heta_i\mathrm{d}\boldsymbol{\omega}_i}$$

其中  $\theta_i$  是入射方向与表面法线之间的夹角.

## 1.2 光线投射与光线追踪

#### 1.2.1 光线投射

大部分环境中的光都不能被镜头所捕捉,因此相比于考虑每个光源发出的每条光线,我们不妨采取逆向思维,考虑那些最终到达镜头的光线.由于光路是可逆的,因此我们从镜头向屏幕上的点连一条线,该射线在场景中击中的第一个物体将决定该点的颜色.

1 全局光照 3

定义 1.7 光线透射 光线投射