



华为企业通信产品

VXML 业务功能开发详解

注意: 所有代码仅供学习参考

文档版本 01

发布日期 2011-06-15

华为技术有限公司





版权所有 © 华为技术有限公司 2011。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI

HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务 或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示 的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本 文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为企业通信产品

ISV 支持邮箱: ipccisv@huawei.com

ISV 支持电话: 0571-28985153

ISV 支持论坛: http://forum.huawei.com/jive4/category.jspa?categoryID=26



前言

概述

本文是基于华为联络中心平台开发 VXML 1.0 标准流程的指导文档。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师: 二次开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 | |
|-------------|--|--|
| 企 危险 | 表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员死亡或严重伤害。 | |
| 警告 | 表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。 | |
| 注 意 | 表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。 | |
| ◎── 窍门 | 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。 | |
| □ 说明 | 表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。 | |

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。



文档版本 01 (2011-06-15)

第一次发布。



目录

| L | 概述 | 1 |
|---|--------------------------------------|---|
| | 业务功能开发 | |
| | 2.1 放音收号类 | |
| | 2.1.1 如何实现TTS放音 | 1 |
| | 2.1.2 如何实现在TTS放音中放重音 | 1 |
| | 2.1.3 如何实现TTS对参数放音 | 1 |
| | 2.1.4 如何实现播放欢迎语,可以按键打断 | 2 |
| | 2.1.5 如何实现播放欢迎语,不可以打断 | 2 |
| | 2.1.6 如何实现播放语音并收一位号 | 2 |
| | 2.1.7 如何实现播放语音并收多位号,如身份证(标准标签) | 3 |
| | 2.1.8 如何实现播放语音并收多位号,如身份证(使用华为VP放音对象) | 3 |
| | 2.1.9 实现多段放音 | 3 |
| | 2.2 呼叫转移类 | 3 |
| | 2.2.1 如何转指定人工队列 | 3 |
| | 2.2.2 如何转指定人工座席 | 4 |
| | 2.2.3 如何在流程中转移到另一个流程并传递数据 | 4 |
| | 2.2.4 如何实现排队优先 | 4 |
| | 2.2.5 实现按系统接入码转移 | 5 |
| | 2.2.6 如何外呼一个号码实现通话 | 5 |
| | 2.2.7 如何实现外呼判断被叫状态原因码 | 5 |
| | 2.2.8 实现外呼检测并播放回铃音 | 5 |
| | 2.3 JS 方法调用 | 6 |
| | 2.3.1 调用内部JS方法 | 6 |
| | 2.3.2 调用外部JS方法 | 6 |
| | 2.4 自动和人工数据交互类 | 6 |
| | 2.4.1 从人工业务获取随路数据 | 6 |
| | 2.4.2 设置随路数据到人工业务 | 7 |
| | 2.4.3 给指定座席发送便笺(字符串) | 7 |
| | 2.4.4 给指定座席发送便签(数据包) | 7 |
| | 2.5 数据包操作类 | 8 |
| | 2.5.1 数据打包和拆包 | 8 |
| | 2.6 会场操作类 | |
| | 2.6.1 如何创建电话会议,将呼入的客户加入会场 | |
| | 2.6.2 如何创建电话会议,外呼客户并加入会场 | |
| | 2.6.3 如何呼叫多个客户,并将多个客户都加入到会场 | 9 |



| 2.6.4 如何实现会场放背景音,并调整放音音量 | 9 | | |
|-----------------------------|----|--|--|
| 2.6.5 如何实现会场通道放音,并调整放音音量 | 9 | | |
| 2.6.6 如何实现会场通道收号 | 10 | | |
| 2.6.7 如何实现会场录音,并调整录音音量 | 10 | | |
| 2.6.8 如何实现会场通道录音,并调整录音音量 | 10 | | |
| 2.6.9 如何实现获取被操作通道信息 | 11 | | |
| 2.6.10 如何实现改变通道属性 | 11 | | |
| 2.7 发送和获取呼叫相关信息 | 12 | | |
| 2.7.1 如何获取当前SSP | 12 | | |
| 2.7.2 如何设置当前SSP | 12 | | |
| 2.7.3 如何获取呼叫信息(主叫、被叫、原始被叫等) | 12 | | |
| 2.7.4 如何获取字符串CALLID | 12 | | |
| 2.7.5 如何获取16进制CALLID和子呼叫中心号 | 13 | | |
| 2.7.6 如何获取中继信息(模块号、中继号) | 13 | | |
| 2.8 文件操作类 | 13 | | |
| 2.8.1 如何打印日志 | | | |
| 2.8.2 如何读取INI文件 | | | |
| 2.8.3 文件的下载、删除、改名、转换和判断是否存在 | | | |
| 2.9 录音类 | 14 | | |
| 2.9.1 如何实现客户留言 | | | |
| 2.9.2 如何实现客户留言,可打断 | | | |
| 2.9.3 如何实现双方录音 | | | |
| 2.10 动态库调用 | | | |
| 2.10.1 windows下动态库调用 | | | |
| 2.10.2 linux下动态库调用 | 15 | | |
| 2.11 数据库操作类 | | | |
| 2.11.1 如何操作数据库,执行存储过程 | | | |
| 2.11.2 如何操作数据库,执行存储过程,返回结果集 | 15 | | |
| 2.12 传真类 | | | |
| 2.12.1 发送传真 | | | |
| 2.12.2 接收传真 | | | |
| 2.13 其他类 | | | |
| 2.13.1 如何通过脚本睡眠实现流程延时 | | | |
| 2.13.2 如何通过标签实现流程延时 | | | |
| 2.13.3 如何实现发送DTMF信号 | | | |
| 2.14 标准标签使用 | | | |
| 2.14.1 subdialog使用 | | | |
| 2.14.2 submit使用 | | | |
| 2.14.3 根文档、catch、throw使用 | | | |
| 2.15 典型 VXML 案例 | | | |
| 总结 | 18 | | |

3



1 概述

本文是基于华为联络中心平台开发VXML 1.0标准流程的指导文档,适用于了解VXML基础语法的用户,文档的侧重点在于如何进行VXML典型应用的开发,描述角度是抽取日常的业务场景,提出一个功能案例,然后对本案例进行分析,分析完后再编写代码,对每个样例,附件有完整的样例程序参考。

2 业务功能开发

2.1 放音收号类

2.1.1 如何实现 TTS 放音

需求: IVR 给客户播放一段指定的字符串"你好,欢迎"。

分析:

分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 使用<block>和<prompt>标签

流程: 2.1 放音收号类\2.1.1 TTS 放音.jsp

2.1.2 如何实现在 TTS 放音中放重音

需求: IVR 给客户播放一段指定的字符串"你好,欢迎",并对"欢迎"两字加重音。

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 使用<block>和prompt>标签
- 3. 对加重音文字使用<emp>标签

流程: 2.1 放音收号类\2.1.2 TTS 放重音.jsp

2.1.3 如何实现 TTS 对参数放音

需求: IVR 流程需要为客户播放一个变量的值。



- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 使用<block>和<prompt>标签
- 3. 需要放音的变量值使用 <value>标签

流程: 2.1 playvoice\使用参数放音.jsp

2.1.4 如何实现播放欢迎语,可以按键打断

需求: IVR 给客户播放欢迎语,客户可以按任意键打断语音。

分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 设置 bargein 属性为 true,表示可打断
- 3. 使用<field>收号表单项

流程: 2.1 放音收号类\2.1.4 欢迎可打断.jsp

2.1.5 如何实现播放欢迎语,不可以打断

需求: IVR 给客户播放欢迎语,客户不可以打断语音,只有播放完语音后才能进行后续操作。

分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 设置 bargein 属性为 false,表示不可打断
- 3. 使用<field>表单项

流程: 2.1 放音收号类\2.1.5 欢迎不可打断.jsp

2.1.6 如何实现播放语音并收一位号

需求: IVR 给客户播放语音提示客户输入一位号,并获取客户按键值。

分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 设置 bargein 属性为 false,表示不可打断
- 3. 使用<field>表单项,使用<log>打印按键值

流程: 2.1 放音收号类\2.1.6 放音收一位号.jsp



2.1.7 如何实现播放语音并收多位号,如身份证(标准标签)

需求: IVR 需要播放语音提示客户输入多位号,例如身份证,并获取客户按键值分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 设置 bargein 属性为 false,表示不可打断
- 3. 使用<field>表单项,使用<log>打印按键值

流程: 2.1 放音收号类\2.1.7 放音收多位号.jsp

2.1.8 如何实现播放语音并收多位号,如身份证(使用华为 VP 放音对象)

需求: IVR 需要播放语音提示客户输入多位号,例如身份证,并获取客户按键值。 分析:

1. 使用 method://huawei/InOutPut/VPPlayDrv VP 放音对象

流程: 2.1 放音收号类\2.1.8 放音收多位号(华为放音对象).jsp

备注: 当没有 TTS 支持时,且又需要播放常用提示音、整数、浮点数、字符串、时间、日期、 价钱等特殊语音,需使用华为 VP 放音对象。其他情况都优先使用 VXML 标准放音标 签。

2.1.9 实现多段放音

需求: IVR 实现连续放几个语音文件, 但是只收一次号

分析:

- 1. 设置 inputmodes 属性为 dtmf
- 2. 使用<field>和<prompt>标签
- 3. 在compt>中使用多个<audio>

流程: 2.1 放音收号类\2.1.9 多段放音.jsp

2.2 呼叫转移类

2.2.1 如何转指定人工队列

需求:将客户呼叫转移到指定的技能队列。

分析:



- 1. 使用 method://huawei/Other/RequestRouting 的请求路由对象
- 2. 参数 RoutingType 为 2,表示转移类型为技能队列

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.1 转指定技能队列.jsp

2.2.2 如何转指定人工座席

需求:将客户呼叫转移到指定座席。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/RequestRouting 的请求路由对象
- 2. 参数 RoutingType 为 3,表示转移类型为座席

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.2 转指定座席.jsp

2.2.3 如何在流程中转移到另一个流程并传递数据

需求: IVR 流程 A 在应答客户呼叫后,需要将业务转移到另一个流程 B,并将数据传递给流程 B。分析:

- 1. 使用 Object()定义 js 对象,并设置数据类型和值
- 2. 使用 method://huawei/Other/Pack 打包对象将变量打包
- 3. 使用 method://huawei/Other/TransferService 业务转移对象转移到子流程
- 4. 子流程使用 method://huawei/Other/Unpack 解包对象拆包数据

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.3 转移到子流程(主流程).jsp

2.2 呼叫转移类\2.2.3 转移到子流程(子流程).jsp

2.2.4 如何实现排队优先

需求:呼叫进入队列中排队,高级别客户能够优先接通话务员。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/SetUserClass 设置用户级别对象
- 2. 使用 method://huawei/Other/RequestRouting 的请求路由对象

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.4 实现排队优先.jsp



2.2.5 实现按系统接入码转移

需求: 呼叫进入IVR,按照系统接入码将呼叫转移。

分析:

1. 使用 method://huawei/CallExtend/TransferCallByDN 转系统接入码对象

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.5 按系统接入码转移.jsp

2.2.6 如何外呼一个号码实现通话

需求: IVR 流程在应答客户呼叫后,需要外呼一个电话或手机,,将客户呼叫与外呼呼叫连接,实现通话分析:

1. 主要使用到 method://huawei/Call/CallSetup 建立呼叫对象,

method://huawei/Other/ProcessEvent 事件处理对象

method://huawei/Call/Combine 呼叫跳接对象

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.6 外呼一个号码实现通话.jsp

2.2.7 如何实现外呼判断被叫状态原因码

需求: IVR 流程在应答客户呼叫后,需要外呼一个电话或手机,,将客户呼叫与外呼呼叫连接,实现通话,如果外呼失败,则返回失败的原因码。

分析:

1. 主要使用到

method://huawei/CallExtend/operateieinfo 操作呼叫 IE 扩展数据

method://huawei/Call/CallSetup 建立呼叫对象,

method://huawei/Other/ProcessEvent 事件处理对象

method://huawei/Resource/ConnectCall 连接呼叫对象

2. 使用 method://huawei/Call/GetDisconnectCause 获取拆线原因码

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.7 实现外呼判断被叫状态原因码.jsp

2.2.8 实现外呼检测并播放回铃音

需求: IVR 流程在应答客户呼叫后,需要外呼一个电话或手机,将客户呼叫与外呼呼叫连接,实现通话,如果外呼失败,则返回失败的原因码。



- 1. 基本与 2.2.7 相同,区别在建立呼叫后等待摘机的时候使用 VPPlayDrv 对象进行对主叫方放音。
- 2. 在被叫摘机后,使用 StopPlayDrv 对象停止 VP 放音

流程: 2.2 呼叫转移类\2.2.8 实现外呼检测并播放回铃音.jsp

2.3 JS 方法调用

2.3.1 调用内部 JS 方法

需求: IVR 流程中需要进行数据处理、运算。

分析:

- 1. 使用<script>标签,在标签对中定义 javascript 方法
- 2. 使用<assign>赋值标签,其中的 expr 属性填写调用 javascript 方法的表达式

流程: 2.3 JS 方法调用类\2.3.1 调用内部 js 方法.jsp

2.3.2 调用外部 JS 方法

需求: IVR 流程需要引用外部 js 文件,进行数据处理、运算。

分析:

- 1. 使用<script>标签,标签的 src 属性填写外部 Javascript 文件的 URL
- 2. 使用<assign>赋值标签,其中的 expr 属性填写调用 javascript 方法的表达式

流程: 2.3 JS 方法调用类\2.3.2 调用外部 js 方法.jsp

2.4 自动和人工数据交互类

2.4.1 从人工业务获取随路数据

需求:座席先设置数据,然后转流程,在流程里面获取人工业务的数据。

分析:



- 1. 使用 method://huawei/CallExtend/OperatorData 人工台数据对象,取人工台数据
- 2. 定义 Object()对象
- 3. 使用 method://huawei/Other/Unpack 解包对象解析呼叫附加信息

流程: 2.4 自动和人工数据交互类\2.4.1 从人工业务获取随路数据.jsp

2.4.2 设置随路数据到人工业务

需求:在流程里面设置数据给人工业务, 然后流程转移至人工座席。 分析:

- 1. 定义 Object()对象
- 2. 使用 method://huawei/Other/Pack 打包对象将 Object 打包进呼叫附加信息
- 3. 使用 method://huawei/CallExtend/OperatorData 人工台数据对象,设置人工台数据
- 4. 使用 method://huawei/Other/RequestRouting 将呼叫路由到人工台

流程: 2.4 自动和人工数据交互类\2.4.2 设置随路数据到人工业务.jsp

2.4.3 给指定座席发送便笺(字符串)

需求: 在流程中给指定座席发送便笺信息。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/SendMemo 发送便笺对象
- 2. 参数 PackInfo 填写需要传送的便签字符串,ExtraDataLen 参数不填写
- 3. 相应工号座席侧触发 OnReceiveMessageEx 事件,其中从 MsgContent 参数获取便笺内容。

流程: 2.4 自动和人工数据交互类\2.4.3 给指定座席发送便笺(字符串).jsp

2.4.4 给指定座席发送便签(数据包)

需求: 在流程中给指定座席发送便笺信息。

分析:

- 1. 定义 Object()对象
- 2. 使用 method://huawei/Other/Pack 打包对象将 Object 打包
- 3. 参数 ExtraDataLen 填写数据段长度,PackInfo 参数不填写
- 4. 相应工号座席侧触发 OnReceiveMessageEx 事件,其中从 MsgContent 参数获取便笺内容。



流程: 2.4 自动和人工数据交互类\2.4.4 给指定座席发送便笺(数据包).jsp

2.5 数据包操作类

2.5.1 数据打包和拆包

需求:将指定数据打包和拆包。

分析:

- 1. 定义 Object()对象
- 2. 使用 method://huawei/Other/Pack 打包对象将 Object 打包
- 3. 使用 method://huawei/Other/UnPack 解包对象将 Object 拆包

流程: 2.5 数据打包和拆包\2.5.1 数据打包拆包.jsp

2.6 会场操作类

2.6.1 如何创建电话会议,将呼入的客户加入会场

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将当前呼叫 SSP 添加到会场中

流程: 2.6 会场操作\2.6.1 如何创建电话会议,将呼入的客户加入会场.jsp

2.6.2 如何创建电话会议,外呼客户并加入会场

需求: IVR 流程创建会场,外呼客户并加入会场。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Call/CallOut 电话呼出对象呼叫客户
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中

流程: 2.6 会场操作\2.6.2 如何创建电话会议,外呼客户并加入会场.jsp



2.6.3 如何呼叫多个客户,并将多个客户都加入到会场

需求: IVR 流程创建会场,外呼多个客户并将他们加入会场。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Call/CallOut 电话呼出对象呼叫第一个客户
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将第一个客户添加到会场中
- 5. 使用 method://huawei/Call/CallOut 电话呼出对象呼叫第二个客户
- 6. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将第二个客户添加到会场中

流程: 2.6 会场操作\2.6.3 如何呼叫多个客户,并将多个客户都加入到会场.jsp

2.6.4 如何实现会场放背景音,并调整放音音量

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场, 会场放背景音, 并调大放音音量。 分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfStartPlay 放会场背景音
- 5. 使用 method://huawei/Conf/ConfRejustPlayVolume 调整会场放音音量

流程: 2.6 会场操作\2.6.4 如何实现会场放音,调整放音音量.jsp

2.6.5 如何实现会场通道放音,并调整放音音量

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场, 会场只对客户放音, 调大放音音量。 分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfStartChanPlay 进行会场通道放音
- 5. 使用 method://huawei/Conf/RejustChannelVolume 调整会场通道放音音量



流程: 2.6 会场操作\2.6.5 如何实现会场通道放音,调整放音音量.jsp

备注:通道放音和调整通道放音需要 UAP3300R2SPC100 以上版本才支持。

2.6.6 如何实现会场通道收号

需求: IVR 流程应答客户呼叫后,创建会场,将客户加入会场,会场放背景音,客户按键 1 打断放背景音。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfStartPlay 放会场背景音
- 5. 使用 method://huawei/Conf/CollectDigit 启动会场通道收号
- 6. 使用 method://huawei/Other/ProcessEvent 事件处理接收通道收号结果,当收号结果是 1 时,使用 method://huawei/Conf/ConfStopPlay 停止放背景音。

流程: 2.6 会场操作\2.6.6 如何实现会场通道收号.jsp

2.6.7 如何实现会场录音,并调整录音音量

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场, 对客户进行录音, 并调大录音音量。 分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfRecord 启动会场录音
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中
- 5. 使用 method://huawei/Conf/ConfRejustRecordVolume 调整会场录音音量

流程: 2.6 会场操作\2.6.7 如何实现会场录音,并调整录音音量.jsp

2.6.8 如何实现会场通道录音,并调整录音音量

需求: 客户 A 呼叫进入 IVR 流程,流程呼叫客户 B,使 A 和 B 通话,但只对 B 单方录音,并调大 B 的录音音量。

分析:

1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP



- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Call/CallOut 电话呼出对象呼叫客户 B
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将客户 A 添加到会场中使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将客户 B 添加到会场中
- 5. 使用 method://huawei/Conf/ConfChanRecord 启动会场通道录音,针对客户 B 的通道进行录音。
- 6. 使用 method://huawei/Conf/ConfRejustRecordVolume 调整客户 B 的通道录音音量

流程: 2.6 会场操作\2.6.8 如何实现会场通道录音,调整录音音量.jsp

备注:通道放音和调整通道放音需要 UAP3300R2SPC100 以上版本才支持。

2.6.9 如何实现获取被操作通道信息

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场, 会场开始放背景音, 客户按键 1 可以打断放背景音, 并能获取该次收号通道的通道号和会场号信息。

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 2. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将被叫添加到会场中
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfStartPlay 放会场背景音
- 4. 使用 method://huawei/Conf/CollectDigit 启动会场通道收号
- 5. 使用 method://huawei/Other/ProcessEvent 事件处理接收通道收号结果,当收号结果是 1 时,使用 method://huawei/Conf/ConfStopPlay 停止放背景音。
- 6. 使用 method://huawei/Conf/GetOperatedChannelInfo 获取收号的通道号和会场号。

流程: 2.6 会场操作\2.6.9 如何实现获取被操作通道信息.jsp

2.6.10 如何实现改变通道属性

需求: IVR 流程应答客户呼叫后, 创建会场, 将客户加入会场, 改变客户的连接类型为只听分析:

- 1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Conf/CreateConf 申请会场
- 3. 使用 method://huawei/Conf/ConfAddUser 用户加入会场对象将当前呼叫 SSP 添加到会场中
- 4. 使用 method://huawei/Conf/ChangeUserMode 改变通道属性为只听



流程: 2.6 会场操作\2.6.10 如何实现改变通道属性.jsp

2.7 发送和获取呼叫相关信息

2.7.1 如何获取当前 SSP

需求:呼叫进入IVR,获取当前呼叫的SSP

分析:

1. 使用 method://huawei/Other/GetCurSSP 获取当前呼叫 SSP

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.1 如何获取当前 SSP.isp

2.7.2 如何设置当前 SSP

需求:呼叫进入 IVR,流程发起外呼,将新的呼叫的 SSP 设置为当前 SSP 分析:

- 1. 使用 method://huawei/Call/CallOut 获取当前呼叫 SSP
- 2. 使用 method://huawei/Other/SetCurSSP 设置当前 SSP

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.2 如何设置当前 SSP.jsp

2.7.3 如何获取呼叫信息(主叫、被叫、原始被叫等)

需求:呼叫进入 IVR,流程需要获取呼叫的主叫、被叫、原始被叫信息。 分析:

1. 使用 session.telephone.ani、session.telephone.dnis、session.telephone.odnis 等 session 变量

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.3 如何获取呼叫信息(主叫、被叫、原始被叫等).jsp

2.7.4 如何获取字符串 CALLID

需求:呼叫进入 IVR,流程需要获取呼叫字符串类型的 CALLID。 分析:

1. 使用 method://huawei/Other/GetCallID 获取字符串 CALLID

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.4 如何获取字符串 CALLID.jsp



2.7.5 如何获取 16 进制 CALLID 和子呼叫中心号

需求:呼叫进入 IVR,流程需要获取 16 进制的 callid 和 subccno。

分析:

1. 使用 method://huawei/Other/GetHexCallInfo 获取十六进制呼叫信息

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.5 如何获取 16 进制 CALLID 和子呼叫中心号.jsp

2.7.6 如何获取中继信息(模块号、中继号)

需求:呼叫进入IVR,流程需要获取呼叫的中继信息。

分析:

1. 使用 method://huawei/Other/GetTrunkInfo 获取中继信息

流程: 2.7 发送和获取呼叫相关信息\2.7.6 如何获取中继信息.jsp

2.8 文件操作类

2.8.1 如何打印日志

需求:流程中需要打印一些信息到 ivr 的 trace 日志中,便于排错和调试。

分析:

- 1. 需要在 IVR 中流程进行监视操作
- 2. 使用 <log>标签

流程: 2.8 文件操作类\2.8.1 如何打印日志.jsp

2.8.2 如何读取 INI 文件

需求:流程中需要从 INI 文件中读取配置信息。

分析:

1. 使用 method://huawei/Other/ReadINIFile 读取配置文件对象

流程: 2.8 文件操作类\2.8.2 如何读取 INI 文件.jsp

2.8.3 文件的下载、删除、改名、转换和判断是否存在

需求: 流程中需要对文件进行下载、删除、改名、转换和判断是否存在的操作。



- 1. 使用 method://huawei/Other/fileoperate 操作文件
- 2. 其中删除、改名、转换和判断只能对 IVR 程序所在服务器上的文件进行操作,下载操作可以下载远程服务器文件到 IVR 所在服务器本地。

流程: 2.8 文件操作类\2.8.3 文件的下载、删除、改名、转换和判断是否存在.jsp

2.9 录音类

2.9.1 如何实现客户留言

需求: 呼叫进入 IVR, 对客户进行留言录音

分析:

- 一、使用标准标签 使用<record>标签录音,并使用<submit>将录音文件上传到服务器
- 二、使用华为 VP 录音对象 使用 method://huawei/InOutPut/VPRecord VP 录音对象

流程: 2.9 录音类\使用标准 record 标签录音\2.9.1 如何实现客户留言

2.9 录音类\使用华为录音对象\2.9.1 如何实现客户留言.jsp

2.9.2 如何实现客户留言,可打断

需求: 呼叫进入 IVR, 对客户进行留言录音, 客户可以按键打断录音分析:

- 一、使用标准标签 使用<record>标签录音,并使用 <submit>将录音文件上传到服务器
- 二、使用华为 VP 录音对象 使用 method://huawei/InOutPut/VPRecord VP 录音对象

流程: 2.9 录音类\使用标准 record 标签录音\2.9.2 如何实现客户留言,可打断 2.9 录音类\使用华为录音对象\2.9.2 如何实现客户留言,可打断.jsp

2.9.3 如何实现双方录音

需求: 客户 A 呼叫进入 IVR,IVR 外呼客户 B,实现客户 A 和客户 B 通话,并对双方通话录音分析:



1. 使用会场录音进行录音

流程: 2.9 录音类\使用华为录音对象\2.9.3 如何实现双方录音.jsp

2.10 动态库调用

2.10.1 windows 下动态库调用

需求: 流程需要调用 windows 下的动态库

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Extend/UseDII 动态库调用对象
- 2. 动态库文件需放在 c:\windows\system32 目录或 ivr 应用程序的根目录

流程: 2.10 动态库调用\2.10.1 windows 下动态库调用.jsp

2.10.2 linux 下动态库调用

需求: 流程需要调用 windows 下的动态库

分析:

- 1. 使用 method://huawei/Extend/UseDII 动态库调用对象
- 2. 动态库文件需放在\$icddir/lib 目录下

流程: 2.10 动态库调用\2.10.2 linux 下动态库调用.jsp

2.11 数据库操作类

2.11.1 如何操作数据库,执行存储过程

需求: 流程需要调用不返回结果集的存储过程

分析:

1. 使用 method://huawei/Db/DbExecProc 存储过程执行对象

流程: 2.11 数据库操作类\2.11.1 如何操作数据库,执行存储过程.jsp

2.11.2 如何操作数据库,执行存储过程,返回结果集

需求: 流程需要调用返回结果集的存储过程



1. 使用 method://huawei/Db/ExDBStroeProc 扩展存储过程执行对象

流程: 2.11 数据库操作类\2.11.2 如何操作数据库,执行存储过程,返回结果集.jsp

2.12 传真类

2.12.1 发送传真

需求: 流程发送传真到被叫传真机

分析:

1. 使用 method://huawei/Fax/SendSingleFax 发送一份传真, 或使用 classid="method://huawei/Fax/SendMultiFax 发送多份传真,此时 FileName 参数中多个传真文件用"!"分隔。

流程: 2.12 传真类\2.12.1 发送传真

2.12.2 接收传真

需求:接收发送过来的传真文件

分析:

1. 使用 method://huawei/Fax/ReceiveFax 接收传真

流程: 2.12 传真类\2.12.2 接收传真.jsp

2.13 其他类

2.13.1 如何通过脚本睡眠实现流程延时

需求:流程执行过程中,暂停一段时间继续执行。

分析:

1. 使用 Thread.sleep() 实现流程暂停

流程: 2.13 其他类\2.13.1 如何通过脚本睡眠实现流程延时.jsp

2.13.2 如何通过标签实现流程延时

需求:流程执行过程中,暂停一段时间继续执行。



1. 使用 method://huawei/Other/Sleep 实现流程暂停,效果等同 Thread.sleep()

流程: 2.13 其他类\2.13.2 如何通过标签实现流程延时.jsp

2.13.3 如何实现发送 DTMF 信号

需求: 主动实现发送 DTMF 信号到对端。

分析:

1. 使用 method://huawei/InOutPut/DigitDtmf 发送 DTMF 信号

流程: 2.13 其他类\2.13.3 如何实现发送 DTMF 信号.jsp

2.14 标准标签使用

2.14.1 subdialog 使用

需求: subdialog 的使用实例。

分析:

1. 使用 subdialog 调用子文档进行收号

流程: 2.14 标准标签使用\subdialog\main.jsp

2.14 标准标签使用\subdialog\CollectDigit.jsp

2.14.2 submit 使用

需求: 使用 submit 进行参数传递。

分析:

1. 使用 submit 标签传递参数

流程: 2.14 标准标签使用\submit\index.jsp

2.14 标准标签使用\submit\test.jsp

2.14.3 根文档、catch、throw 使用

需求: 设置一些公用参数、公用方法、公用的事件捕获提供给多个文档复用。

分析:

1. 通过 application 设置根文档



- 2. 在根文档中使用<catch>捕获事件
- 3. 在其他文档中使用<throw>抛出事件

流程: 2.14 标准标签使用\根文档、catch、throw 使用\ICD_main.jsp

2.14 标准标签使用\根文档、catch、throw 使用\ICD_root.jsp

2.15 典型 VXML 案例

介绍: 较为完整的真实局点项目案例, 实现转座席、满意度、回写日志等功能。仅作开发参考

流程: 2.15 完整案例\典型 VXML

3 总结

综上所述,本文档是对 VXML 日常开发功能的一个汇总,从而引导开发者进行相关功能的开发,开发者可以根据自身需求,然后参考相应章节参考设计思路和源代码。