# C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

# MÓDULO:

# Sistemas Informáticos

# **Unidad 7**

Redes (II)

# **INDICE DE CONTENIDOS**

1. INTR	ODUCCIÓN	3
2. EL P	ROTOCOLO IPv4	3
2.1.	DIRECCIONES IP	4
2.1.1.	NOTACIÓN DECIMAL DE UNA DIRECCIÓN IP	5
2.1.2.	PARTES DE UNA DIRECCIÓN IP	5
2.2.	DIRECCION MAC	
2.2.1.	DIFERENCIA ENTRE DIRECCIÓN IP Y DIRECCIÓN MAC	7
2.2.2.	AVERIGUAR LA DIRECCIÓN MAC	8
	SES DE REDES	
3.1.	REDES DE CLASE A	
3.1.1.	DIRECCIÓN IP	
3.2.	REDES DE CLASE B.	
3.2.1.	DIRECCIÓN IP	
3.2.1.	REDES DE CLASE C	
3.3.1.	DIRECCIÓN IP	
3.4.	REDES DE CLASE D Y CLASE E	
3.4.1.	REDES DE CLASE D	
	1.1. DIRECCIÓN IP	
3.4.2.	REDES DE CLASE E	
	2.1. DIŖECCIÓN IP	15
	CCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	
4.1.	DIRECCIONES IP PÚBLICAS	
4.2.	DIRECCIONES IP PRIVADAS	
4.2.1.	IP reservadas para LAN privadas	
<ol><li>5. MÁS</li></ol>	CARAS DE RED (≅ SUBRED)	18
5.1.	CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA DE RED	
6. CALC	CULOS SOBRE UNA DIRECCIÓN IP	19
6.1.	DIRECCIÓN BROADCAST	20
7. SUBI	REDES	
7.1.	CALCULO DE SUBREDES	22
7.2.	BITS ROBADOS	
7.2.1.	SI ROBAMOS 1 BIT	
7.2.2.	SI ROBAMOS 2 BITS	
7.2.3.	SI ROBAMOS 3 BITS	
7.3.	TABLAS COMPARATIVAS SOBRE BITS ROBADOS	28
	CESO DE COMUNICACIÓN EN UNA RED	
8.1.	COMPROBAR SI DOS EQUIPOS PERTENECEN A LA MISMA RED	29
8.1.1.	COMUNICACIÓN CUANDO DOS EQUIPOS PERTENECEN A LA MISMA RED	
8.1.2.	COMUNICACIÓN CUANDO DOS EQUIPOS NO PERTENECEN A LA MISMA RED	33
	FIGURACIÓN DE LA RED MEDIANTE EL PROTOCOLO TCP/IP	
9.1.	COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE RED	
9.1. 9.2.	COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA INSTALACION DE LA TARJETA DE RED	
· · — ·		
9.3.	INSTALACIÓN DEL PROTOCOLO TCP/IPCONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO TCP/IP	42
9.4.		
9.4.1.	PARÁMETROS	44
9.4.2.	ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS	47
9.5.	HACER UN PING	
AUTOEVALU.	ACIONES	52

# **OBJETIVOS**

VER: Objetivos

# 1. INTRODUCCIÓN

En esta unidad veremos con detalle el protocolo IP. Las diferentes clases de redes que existen y como crear subredes.

# 2. EL PROTOCOLO IPv4

El protocolo IP (Internet Protocol ≅ Protocolo de interred), y más concretamente su versión 4 (IPv4), es actualmente el protocolo principal del nivel de red en la pila de protocolos TCP/IP.

IP es un protocolo para la transferencia de datos entre las distintas redes en Internet.

Su misión principal es:

- Transmitir los datos a nivel de red.
- Transmitir el formato de la información de control asociada a dicho nivel.

Como sabemos, cada nivel de la pila de protocolos recibe los datos del nivel superior que, junto a la información de control ( $\cong$  cabecera) del nivel correspondiente, forman la unidad de datos de éste. La unidad de datos del nivel de red IP se llama paquete o paquete IP. Por lo tanto, un paquete IP está formado por los datos del nivel de transporte, más la información de control ( $\cong$  cabecera) del propio nivel de red.

Por otra parte IP es un protocolo que ofrece al nivel superior o nivel de transporte un servicio con las siguientes características:

- No garantiza que los paquetes lleguen a su destino en el mismo orden en el que son enviados. En IP cada paquete es enrutado o encaminado de manera independiente; por esta razón, cada paquete tiene que contener la dirección IP del destinatario. Por lo tanto, cada paquete puede seguir una ruta distinta desde el origen al destino y es imposible asegurar que los paquetes llegarán en orden al destino.
- No se garantiza que los paquetes lleguen a su destino sin errores en los datos.
   El protocolo IP sólo está preparado para detectar los errores que se producen en los propios datos de control del nivel de red, pero no puede detectar los errores que se producen en los datos de nivel superior que viajan encapsulados en el paquete.

• Ni siquiera se garantiza la entrega de los paquetes que se envían. En casos de gran congestión en la red (es decir, cuando hay mucho tráfico de paquetes), los routers pueden verse desbordados; es decir, pueden estar recibiendo más paquetes de los que pueden almacenar en sus buffer internos para procesar y enrutar. En estos casos, los routers tienen permiso para eliminar los paquetes de más que les llegan. Estos paquetes, por lo tanto, se pierden y nunca llegarán a su destino.

Todo esto significa que, cuando se usa el protocolo IP como protocolo de nivel de red, tiene que ser la capa de nivel superior, la capa de transporte, la que trate toda esta problemática si se quiere ofrecer a las aplicaciones un servicio más fiable.

1 AUTOEVALUACIÓN

Es cierto que el protocolo IP...

- a) Garantiza que los paquetes lleguen a su destino en el mismo orden que son enviados.
- b) Garantiza que los paquetes lleguen sin errores en los datos.
- c) Garantiza que los paquetes lleguen en el orden que son enviados.
- d) No puede detectar errores que se producen en los datos de nivel superior.

#### 2.1. DIRECCIONES IP


Los equipos que componen una red, con protocolo TCP/IP, se identifican mediante un número único que se denomina dirección IP y realmente no se asocia a un equipo, sino a una interfaz de red o tarjeta de red del equipo. <u>Por ejemplo</u> – Un equipo con 2 tarjetas de red tiene 2 IP<sup>'s</sup> (a cada tarjeta se le asigna 1 IP).

Toda dirección IP debe ser única; es decir, no puede haber 2 equipos que tenga asignada la misma dirección IP.

La dirección IP ha de estar dentro del rango de direcciones que un organismo de Internet, el NIC (≅ Network Information Center ≅ Centro de Información de la Red), les asigna a petición de la empresa que lo solicita. En las LAN privadas no hace falta solicitar nada.

El sistema de direccionamiento IP es peculiar y ampliamente aceptado por la comunidad mundial. Cada dirección IP consta de 32 bits en 4 grupos de 8 bits.

1 EJEMPLO



## 2.1.1. NOTACIÓN DECIMAL DE UNA DIRECCIÓN IP

Por razones prácticas, y para disminuir la tasa de errores de trascripción, utilizamos las direcciones IP en formato decimal, pasando el valor binario de cada octeto al sistema decimal y separándolo con un punto. Así, la dirección anterior seria:

2							EJEMPLO
Dir.IP:	192		168		0	2	(10
Esa direcció	n IP en formato d	lecimal la se	paramos por pu	ntos: 192 . 1	68.0.2		

Vemos que la dirección IP en notación decimal resulta más fácil de manejar y recordar.

Una dirección IP, por tanto se expresa con cuatro números decimales separados por puntos. Cada uno de ellos varía entre 0 y 255 que corresponden con el número entre 00000000 y 11111111 en binario.

### 2.1.2. PARTES DE UNA DIRECCIÓN IP

Existen muchas redes en el mundo, cada una de ellas con varios hosts conectados y si utilizan el protocolo TCP/IP para interconectarse entre sí y poder intercambiarse información, cada ordenador deberá tener asignada una dirección IP única y exclusiva.

Pues bien, no solo los hosts tienen un número asignado, sino que también cada una de las redes, de manera individual, han de tener también su propia dirección. Esta es la razón por la que una dirección IP se compone de dos partes:

- Bits de red Son los bits que identifican la red a la que esta conectado el host. Es
  decir, todos los equipos que pertenecen a la misma red dentro de esa red tendrán el
  mismo identificador de red.
- Bits de host Son los bits que identifican a un host (≅ ordenador ≅ equipo ≅ estación) particular dentro de una red. No puede haber, en la misma red, dos equipos con el mismo valor en el identificador de host de su dirección IP.

Los bits de red siempre están a la izquierda y los bits de host a la derecha:

Bits de red Bits de host
--------------------------

El número de bits de red no tiene porque ser el mismo que el número de bits de host.

Este tipo de direcciones que sirven para identificar a un equipo concreto dentro de la red reciben el nombre de direcciones unicast.

2 AUTOEVALUACIÓN

Es cierto que...

- a) Los equipos conectados a la red deben poseer una dirección que los identifique de manera única.
- b) Las direcciones IP son de 34 bits.
- c) Una dirección IP se divide conceptualmente en dos partes, una para identificar la red y para identificar el host. Estas partes son siempre del mismo número de bits.
- d) Una dirección IP es llamada también unitast.
- e) Todas las respuestas son correctas.

Para utilizar las direcciones IP debemos tener claro lo que es una dirección MAC:

# 2.2. DIRECCION MAC (≅ Media Access Control address ≅ dirección de control de acceso al medio)

Toda NIC (≅ Network Interface Card ≅ Tarjeta Adaptadora de Red) dispone de un identificador llamado dirección MAC.

# No debemos confundir:

- La NIC (≅ Network Interface Card) Tarjeta Adaptadora de Red
- Con el NIC (≅ Network Information Center) Centro de Información de la Red, que es un organismo que gestiona IP's

Aunque sus siglas son iguales el significado es diferente.


Este identificador "trabaja" en la capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI, y es un identificador exclusivo para cada NIC.

La dirección MAC está formada por 48 bits de los cuales los 24 primeros identifican al fabricante, y los 24 siguientes son el número de serie/referencia que el fabricante le ha asignado a la NIC.

Por ello se supone que no existen dos NIC con la misma MAC, o no deben de existir, aunque en el mercado existen tarjetas de red a las cuales se le pueden cambiar la MAC.

La forma de representar la dirección MAC es en hexadecimal: 3A-F5-CD-98-33-B1

O bien: 3AF5CD-9833B1, siendo la anterior la forma más común de representación.



En toda trama de información que circula por una red, independientemente del medio sobre el que se transporte, habrá sido encapsulada en la capa de Enlace con una MAC destino y una MAC origen, lo que permite que esta trama llegue al dispositivo con la MAC destino coincidente.


En resumen: cualquier dispositivo conectado a una red necesita disponer de una MAC para identificarse a nivel de la Capa de Enlace.

# 2.2.1. DIFERENCIA ENTRE DIRECCIÓN IP Y DIRECCIÓN MAC

La diferencia entre dirección IP y dirección MAC es la siguiente:

- La dirección MAC Se refiere al nombre de cada ordenador (en el caso de que este tenga instalada una tarjeta de red) y siempre es el mismo, no cambia. Cuando se compra la tarjeta de red ya viene con la MAC asignada y no se puede cambiar.
- La dirección IP Se refiere a la dirección de cada ordenador. Y esta puede cambiar en cualquier momento.

Si un ordenador lo cambiamos del aula 20 al aula 23:



5 EJEMPLO

Si aplicamos esto al caso de una persona:

- La dirección MAC Sería el número de carnet de identidad de la persona (o nombre y apellidos). La persona al nacer se le asigna ese número (o nombre y apellidos) y no se puede cambiar nunca.
- La dirección IP Sería la dirección donde vive esa persona y en cualquier momento podría cambiar de domicilio.

#### 2.2.2. AVERIGUAR LA DIRECCIÓN MAC

Para averiguar la "Dirección MAC" o "Dirección física" de las tarjetas de red que dispone un ordenador con Windows 2000/XP, ejecuta los siguientes pasos:

- 1º) Abre una ventana MSDOS, para ello: Menú Inicio → Ejecutar
- 2º) En la ventana que te aparezca, teclea: cmd → Aceptar
- 3º) En la nueva ventana, teclea el siguiente comando: ipconfig /all → Enter
- 4º) Aparecerá una ventan con una serie de datos, fíjate en la sección que empieza por "Ethernet Adaptador Conexión de área local" y busca la línea donde aparezca: "Dirección física ≅ Physical address". Esa será la dirección física (≅ dirección MAC) de la tarjeta de red del ordenador: 00-0C-6E-8C-3B-7B

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\administrador>ipconfig /all
Configuración IP de Windows 2000
         Nombre del host
Sufijo DNS prin
                                                           profea20
valliniello.pa
                       principal
          Tipo de nodo. .
Enrutamiento de
Proxy de WINS ha
                                                           Difusión
No
                              IP habilitado
          Proxy de WINS habilitado. . . . .
Lista de búsqueda de sufijos DNS.
                                                           valliniello.pa
Ethernet adaptador Conexión de área local:
         Sufijo DNS específico de la conexión.
Descripción . . . . . . .
                                                           SiS 900-Based PCI Fast Ethernet
Adapter
         00-0C-6E-8C-3B-7B
          Servidores DNS.
```

# 3. CLASES DE REDES

Según la manera de repartir los bits en una dirección IP, las redes se clasifican en categorías o clases.

Vamos a ver las diferentes clases de redes con sus direcciones IP y a la vez vamos a ir calculando el nº de redes y el nº de hosts de cada clase utilizando las siguientes fórmulas:

No redes = 
$$2^{n^{\circ} \text{ de bits de la red}} - 2$$
  
No hosts ( $\cong$  equipo)=  $2^{n^{\circ} \text{ de bits del host}} - 2$ 

#### **NORMA**

Para crear las direcciones IP debe cumplirse que:

- En cada campo no puede haber todo 0's ni todo 1's
- El número de red de clase A con todos los bits a 1 (127) se reserva para la dirección de loopback.

Looback ≅ bucle hacia atrás. Si se envía un mensaje con esa dirección: 127.0.0.1, dicho mensaje no sale de la red, es decir, no sale del propio equipo (se queda dentro del equipo). En realidad lo que hace es ir a la tarjeta de red comprobar que funciona (en el caso de hace un ping) y regresar al ordenador.

La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se utiliza para comprobar que los protocolos TCP/IP están correctamente instalados en nuestro propio ordenador. Lo veremos más adelante, al estudiar el comando PING.

Si por ejemplo se envía: Ping 127.0.0.1

Lo que hace es comprobar que funciona correctamente la tarjeta de red.

# 3.1. REDES DE CLASE A


Destinadas a redes que precisen de una gran cantidad de direcciones IP, debido al gran número de host que comprenden (organismos gubernamentales, grandes campus hospitalarios o universitarios, etc.)  $\Rightarrow$  Para redes muy grandes (con muchos hosts).

## 3.1.1. DIRECCIÓN IP

En la dirección IP de una red de clase A:

- El primer octeto (1byte 

  8 bits) identifica la clase y la red:
  - ° Identificador de clase ≅ Id clase Es el primer bit de ese octeto, es fijo y va a tener valor 0 para identificar la clase.
  - ° Identificador de red  $\cong$  Id red Son los 8-1=7 bits restantes que se utilizan para identificar la red.
- Los siguientes 3 octetos identifican el host dentro de esa red.



### Conclusión:

- El rango de direcciones IP de una red de clase A va desde 1.0.0.1 hasta 126.255.255.254.
- En una red de clase A tendremos 126 redes y cada una de las ellas puede albergar 16.777.214 hosts.

### 3.2. REDES DE CLASE B


Destinada a redes que precisan un número de direcciones IP intermedio para conectar todos sus hosts (grandes empresas, organismos oficiales, campus de tipo medio...)  $\Rightarrow$  Para redes de tamaño medio (con un número medio de host).

# 3.2.1. DIRECCIÓN IP

En la dirección IP de una red de clase B:

- Los dos primeros octetos (≅ 16 bits) identifican la clase y la red:
  - ° Identificador de clase ≅ Id clase Los dos primeros bits del primer octeto, son fijos y va a tener valor 10 para identificar la clase.

- ° Identificador de red  $\cong$  Id red Son los 16 2 = 14 bits restantes que se utilizan para identificar la red.
- Los siguientes 2 octetos identifican el host dentro de esa red.



# Conclusión:

- El rango de direcciones IP de una red de clase B va desde 128.0.0.1 hasta 191.255.255.254.
- Para una red de clase B tendremos 16.384 redes y cada una de las ellas puede albergar 65.534 hosts.

#### 3.3. REDES DE CLASE C


Destinadas a redes pequeñas de no mas de 254 hosts (redes locales domésticas, de empresas, centros escolares, pequeños edificios,...)  $\Rightarrow$  Para redes muy pequeñas (con pocos hosts).

## 3.3.1. DIRECCIÓN IP

En la dirección IP de una red de clase C:

- Los tres primeros octetos (≅ 24 bits) identifican la clase y la **red**:
  - ° Identificador de clase ≅ Id clase Los tres primeros bits del primer octeto, son fijos y va a tener valor 110 para identificar la clase.

- ° Identificador de red  $\cong$  Id red Son los 24 3 = 21 bits restantes que se utilizan para identificar la red.
- El último octeto identifica el host dentro de esa red.



## Conclusión:

- El rango de direcciones IP de una red de clase C va desde 192.0.0.1 hasta 223.255.255.254.
- En una red de clase C tendremos 2.097.152 redes y cada una de las ellas puede albergar 254 hosts.

### 3.4. REDES DE CLASE D Y CLASE E

Además de las clases A, B, C, existen dos formatos especiales de direcciones, la clase D y la clase E.


# 3.4.1. REDES DE CLASE D

Las direcciones de clase D no identifican a un host, sino a un grupo de ellos. Se reservan para operaciones de envíos múltiples a grupos multidestino (≅ multidifusión ≅ multicast ). Es decir, un ordenador transmite un mensaje a un grupo específico de ordenadores de esta clase.

### 3.4.1.1. DIRECCIÓN IP

En la dirección IP de una red de clase D:

- El primer octeto (≅ 8 bits) identifica la clase y la **red**:
  - ° Identificador de clase ≅ Id clase Los cuatro primeros bits del primer octeto, son fijos y va a tener valor 1110 para identificar la clase.
  - ° Identificador de red  $\cong$  Id red Son los 8 4 = 4 bits restantes que se utilizan para identificar la red.
- Los tres últimos octetos identifican el grupo dentro de esa red.



# Conclusión:

- El rango de direcciones IP de una red de clase D va desde 224.0.0.1 hasta 239.255.255.254.
- En una red de clase D tendremos 16 redes y cada una de las ellas puede albergar 16.777.214 hosts.


# 3.4.2. REDES DE CLASE E

Se utilizan con fines experimentales únicamente y no están disponibles para el público.

#### 3.4.2.1. DIRECCIÓN IP

En la dirección IP de una red de clase E:

- El primer octeto (≅ 8 bits) identifica la clase y la **red**:
  - ° Identificador de clase ≅ Id clase Los cuatro primeros bits del primer octeto, son fijos y va a tener valor 1111 para identificar la clase.
  - ° Identificador de red  $\cong$  Id red Son los 8 4 = 4 bits restantes que se utilizan para identificar la red.
- Los tres últimos octetos identifican el host dentro de esa red.




### Conclusión:

- El rango de direcciones IP de una red de clase E va desde 240.0.0.1 hasta 255.255.255.254.
- En una red de clase E tendremos 16 redes y cada una de las ellas puede albergar 16.777.214 hosts.

6 EJEMPLO

A continuación se muestran dos redes de clase C con sus hosts correspondientes. La RED 1 con topología en estrella y la RED 2 con topología en bus.



3 AUTOEVALUACIÓN

Las direcciones de clase A:

- a) Utilizan 21 bits para identificar la red y 8 para identificar al host.
- b) Utilizan 7 bits para identificar la red y 24 para identificar al host.
- c) Utilizan 14 bist para identificar los hosts y 16 para identificar la red.
- d) Utilizan 16 bits para identificar la red y 14 para identificar los hosts.

# 4. DIRECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

A la hora de hablar de redes, debemos diferenciar entre direcciones públicas y privadas:

# 4.1. DIRECCIONES IP PÚBLICAS

Son accesibles por cualquier "ordenador" conectado a "Internet".

Las direcciones públicas te serán facilitadas por un organismo oficial (el NIC) que vigila que no existan duplicados en la asignación de estas direcciones, pues técnicamente es inviable que existan dos IP iguales en una misma red. Así solo tienes que decirles que clase de red deseas instalar (A, B o C) y ellos te facilitarán la dirección de la red de manera exclusiva para tu empresa. Luego a tu criterio, completas la IP añadiendo el número de hosts a medida que los vayas instalando.

# 4.2. DIRECCIONES IP PRIVADAS

Son accesibles desde "equipos privados" conectados en "redes locales".

Si lo que quieres es configurar una red local privada, las direcciones que colocaremos en cada equipo son irrelevantes, pues no establecerá conflicto con ningún otro ordenador del mundo, incluso si existieran otras redes locales con las mismas IP configuradas en sus ordenadores en cualquier otra parte del mundo, dado que no hay conexión física entre ellas.


No obstante, se han reservado varios bloques de direcciones para asignarlos en las LAN privadas y que contienen unas direcciones IP que no son utilizadas nunca en Internet, o sea, que nunca serán públicas.

Por razones de estandarización es conveniente que las utilicemos, aunque insistimos en que si la LAN es privada se pueden poner los números que se desee. Eso sí, en la numeración hay que respetar siempre el mismo número de red para todos los equipos, solo iremos variando el número del hosts.

### 4.2.1. IP reservadas para LAN privadas

- Para clase A: desde 10.0.0.1 hasta 10.255.255.254
- Para clase B: desde 172.16.0.1 hasta 172.31.255.254
- Para clase C: desde 192.168.0.1 hasta 192.168.255.254

Estas redes podrán conectarse posteriormente a Internet mediante dispositivos Router o Proxy.



# 5. MÁSCARAS DE RED (≅ SUBRED)

Una máscara de subred es una secuencia de 32 bits que sirve para determinar como distinguir lo que es red de lo que es host en una dirección IP. Y determina el tipo de clase de red que tengamos.

La máscara de red la utilizan los routers y los switches para comprobar si dos equipos pertenecen o no a la misma red.

# 5.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA DE RED (≅ SUBRED)

La máscara de red se construye:

- Poniendo a <u>1</u> todos los bits que pertenecen a la <u>red</u>
- Poniendo a <u>0</u> todos los bits que pertenecen al <u>host</u>

Este modo de asignación permite multiplicar extraordinariamente los distintos tipos de subredes.

MÁSCARA DE RED										
Redes Clase A	Redes Clase C									
255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0								

Parece redundante asignar una máscara a una red sabiendo que con los primeros bits de dirección sabemos a que tipo de subred pertenece. Sin embargo, el sistema de máscara permite fraccionar de manera más específica las subredes de distintas organizaciones.

# 6. CALCULOS SOBRE UNA DIRECCIÓN IP

Dada una dirección IP de clase A, podemos calcular: La mascara de red, la dirección de red, las direcciones de los hosts que pertenecen a esa red y la dirección de broadcast.

	Red			Host				
		ا ٦						
<u>IP</u>	Nº		0	0	•	0	0	
<u>Máscara</u>	255		0	0		0	AND	Pone a: 1's los bits de red 0's los bits de host, manteniendo los bits de subred
Dirección de red	Nº		0	0		0		Se calcula realizando un AND lógico entre la dirección IP y su máscara de red. O poniendo a 0 <sup>15</sup> los bits de host.
<u>Dirección de host</u>								
#1	Nº		0	0	•	1		Los hosts se numeran a partir de la dirección de red Las subredes se numeran a partir de la dirección de red
#2	Nº		0	0	-	2		
<u>Dirección de broadcast</u>	Nº		255	255		255		Pone a 1 <sup>18</sup> los bits de host (sobre la dirección de red)


Se realizará lo mismo con las direcciones IP de clase B y C.

8		EJI	EMPLO							
Tenemos la siguiente dirección IP de clase A: 126.0.0.1.										
Calcular la máscara, la dirección de broadcast.	•	as direcciones de host que pertenecen a esa re	ed y la							
	Red	Host								

<u>IP</u>	126	0	0	1	<u>Q</u>
<u>Máscara</u>	255	0	0	0	AND
Dirección de red	126	0	0	0	_
<u>Dirección de host</u>					
#1	126	0	0	1	
#2	126	0	0	2	
<u>Dirección de broadcast</u>	126	255	255	255	

# 6.1. DIRECCIÓN BROADCAST

La dirección de broadcast identifica a todos los equipos. Entonces si se quiere enviar un mensaje a todos los equipos, se pone todos los bits de host a 1.



<u>Dirección de hosts</u>							
#1-1	192	. 1	68	•	10	00000001	= 192.168.10.1
#1-2	192	. 1	68		10	00000010	= 192.168.10.2
#1-3	192	. 1	68		10	00000011	= 192.168.10.3
#1-4	192	. 1	68		10	00000100	= 192.168.10.4
Dirección de broadcast	192	. 1	68		10	11111111	= 192.168.10.255

Las direcciones: 192.168.10.0 y 192.168.10.255 no se asignan a ningún equipo, pues:

- 192.168.10.0 Se usa para reconocer a la propia red
- 192.168.10.255 Se usa para la dirección de broadcast

Como la dirección de broadcast identifica a todos los equipos. Si el equipo 2-1 (equipo 1 de la RED 2) quiere enviar un mensaje a todos los equipos de la RED 1, lo hace de la siguiente manera: En vez de enviar un mensaje al equipo 1-1, otro al 1-2, otro al 1-3 y otro al 1-4, lo que hace es enviar un mensaje que valga para los 4 equipos. Eso lo hace con la dirección de broadcast, poniendo todos los bits de host a 1, enviando un mensaje a 192.168.10.255


# 7. SUBREDES

Cuando se trabaja con una red pequeña, con pocos hosts conectados, el administrador de red puede fácilmente configurar el rango de direcciones IP usado para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema. Pero a medida que va creciendo la red puede suponer un problema, como puede ser el caso de las organizaciones que poseen redes de tipo A o B. Estas redes están ideadas para alojar multitud de equipos; sin embargo, como sabemos, en un mismo medio físico resulta imposible conectar un número tan elevado de ellos. Entonces, ¿de qué me sirve tener una red que desde el punto de vista IP puede alojar miles de equipos si desde el punto de vista del nivel de acceso a la red esto es imposible? ¿Qué se puede hacer para aprovechar la capacidad que ofrece una red de tipo A o B en cuanto a número de equipos? Para solucionar ese problema, a medida que van aumentando los equipos, se hace necesaria una división en partes de la red creando lo que se conoce como subredes.

10 EJEMPLO

Supongamos que tenemos la siguiente red de clase B, en donde el número de hosts va creciendo con el tiempo:

D. Red: 128.16.0.0



 $N^0$  hosts =  $2^{16} - 2 = 65.534 \rightarrow La$  red puede llegar a tener 65.534 hosts.

Al disponer la red de un número tan elevado de hosts, si se envía un mensaje al host X, ese mensaje viaja por toda la red y se podría producir colisión. Con lo cual el rendimiento de la red se ve afectado seriamente.

Nos referimos a **colisión** cuando un paquete choca con otro. Si por <u>ejemplo</u> varios equipos envían a la vez:

- El equipo X envía un mensaje
- El equipo P envía un mensaje
- El equipo A envía un mensaje
- → Alguno de los mensajes pueden colisionar y no llegan a su destino (se perderían).

Este problema se puede solucionar dividiendo (≅ segmentando) la red en una serie de subredes (≅ segmentos) significativas, de tal forma que mediante switches podremos limitar estos dominios de colisión, enviando las tramas tan sólo a la subred (≅ segmento) en el que se encuentra el host destino.

#### 7.1. CALCULO DE SUBREDES

Para crear subredes lo que se hace es dividir una red en varias, robándole bits al octeto más a la izquierda de la máscara de red en la dirección del host.

N° Subredes = 
$$2^{n^{\circ} \text{ bits de subred } (\cong n^{\circ} \text{ bits robados})}$$
 - 2  
N° de Hosts (por subred) =  $2^{n^{\circ} \text{ bits de host}}$  - 2

 $N^0$  bits de Host =  $N^0$  bits de Host sin robarle ninguno –  $N^0$  bits de subred ( $\cong N^0$  Bits Robados).

Dirección local - Es el conjunto formado por la subred y el número de hosts. Un host remoto verá la dirección local como el número de host.


11 EJEMPLO

Continuando con el ejemplo anterior vamos a dividir la red, por ejemplo, en 2 subredes: S1, S2:

$$N^0$$
 subredes = 2 =  $2^{N^0$  bits de subred ( $\approx$   $n^0$  bits robados)  $-2 = 2^2 - 2 = 2$ 

 $\Rightarrow$  N° bits de subred ( $\cong$  n° bits robados) = 2

						Direcció	n loc	al		
		Red		7	Subred	Host		1		
<u>IP</u>	128		16		00	000000		1	Ω	
<u>Máscara</u>	255		255		11	000000		0	ANA	
Dirección de red	128		16		00	000000		0	= 128.16.0.0	
SUBREDES										
<del>#0</del>	<del>128</del>	÷	<del>16</del>	Ŧ	00	000000	Ŧ	θ	<del>= 128.16.</del> 0.0	00 – La propia red ⇒ No se usa
#1	128	•	16		01	000000		0	= 128.16.64.0	
#2	128	•	16		10	000000		0	= 128.16.128.0	
#3	<del>128</del>	Ŧ	<del>16</del>	Ŧ	<del>11</del>	000000	÷	θ	<del>= 128.16.</del> 192.0	<ul><li>11 – La propia dirección de broadcast ⇒ No se usa</li></ul>
SUBRED #1										
D. Red	128		16		01	000000		0	= 128.16.64.0	
<u>Hosts</u>										
Nº Host = $2^{14} - 2$ = haber menor núm									antes de crear las su	bredes, con lo cual al
#1-1	128		16		01	000000		00000001	= 128.16.64.1	
#1-2	128		16		01	000000		00000010	= 128.16.64.2	
#1-16382	128		16		01	111111		11111110	= 128.16.127.254	
SUBRED #2										
D. Red	128		16		10	000000		0	= 128.16.128.0	
<u>Hosts</u>										
$N^0$ Host = $2^{14} - 2 =$										
#2-1	128	•	16	•	10	000000		0000001	= 128.16.128.1	



Si ahora se quiere enviar un mensaje al host X, como el router sabe que esta en la subred 2 (S2), entonces se lo envía directamente a la subred 2 que tiene menos hosts (16.382) que la red del ejemplo 10 (65.534 hosts), con lo cual al tener menos hosts el rendimiento de la red será mejor y se producirán menos colisiones.

4 AUTOEVALUACIÓN

Para crear subredes dentro de una organización...

- a) Se utilizan bits de los asignados para direccionar la red.
- b) Los bits asignados para identificar a la red se mantienen mientras que los bits asignados para direccionar los hosts se dividen ahora para direccionar la subred y los hosts.
- c) No hace falta crear elementos intermedios para unirlas.
- d) Todas son verdaderas.

# 7.2. BITS ROBADOS

¿Cuantos bits hay que robar? Dependerá de las subredes que queremos obtener, teniendo en cuenta que: cuantos mas bits robemos, mas subredes obtendremos, pero con menos hosts cada una. Por lo tanto el número de bits a robar depende de las necesidades de funcionamiento de la red.

Vamos a tomar como ejemplo una red de clase C, teniendo claro que lo que se explique va a ser útil para cualquier tipo de red, séa de clase A, B o C.

12				
Tenemos la siguiente	e direcci	ón IP de d	clase C:	
IP – 210.25.2.1				
		Red		Host
<u>IP</u>	210	. 25	. 2	. 00000001
<u>Máscara</u>	255	. 255	. 255	. 00000000

### 7.2.1. SI ROBAMOS 1 BIT



Los bits de host han sido divididos en 2 partes:

- Una (el bit robado) para identificar la subred
- Y la otra (7bits) para identificar el host


 $N^o$  subredes =  $2^{N^o$  bits de subred ( $\equiv$   $n^o$  bits robados)  $-2 = 2^1 - 2 = 0 \Rightarrow$  Robando 1 sólo bit no podemos crear subredes.

 $N^{o}$  de Hosts (por subred) =  $2^{n^{o}$  bits de host -  $2 = 2^{7} - 2 = 126$ , esto en el caso de que existiesen subredes.

### **SUBREDES**


#0	<del>210</del>	Ŧ	<del>25</del>	÷	2	Ŧ	0	0000000	<mark>0</mark> – La propia red ⇒ No se usa
# <del>1</del>	210	÷	<del>25</del>	Ŧ	2	÷	4	0000000	<ul> <li>4 – La propia dirección de broadcast ⇒ No se usa</li> </ul>

### 7.2.2. SI ROBAMOS 2 BITS



N <sup>o</sup> de Hosts (por subred) = $2^{n^{\circ}$ bits de host $-2 = 2^6 - 2 = 62$											
<u>SUBREDES</u>											
#0	<del>210</del>	÷	<del>25</del>	Ŧ	2	÷	00	000000	00 – La propia red ⇒ No se usa		
#1	210		25		2		01	000000	= 210.25.2.64		
#2	210		25		2		10	000000	= 210.25.2.128		
#3	210	÷	<del>25</del>	÷	2	Ŧ	44	000000	<ul><li>11 – La propia dirección de broadcast ⇒ No se usa</li></ul>		

#### 7.2.3. SI ROBAMOS 3 BITS



#7 210 - 25 - 2 - 111 00000 111 - La propia dirección de broadcast ⇒ No se usa

# 7.3. TABLAS COMPARATIVAS SOBRE BITS ROBADOS

Para las redes de clase C tendríamos:

Nº bits de subred (≅ nº bits robados)	Nº Subredes	N⁰ Bits Host	Nº Host
1	0	7	126
2	2	6	62
3	6	5	30
4	14	4	14
5	5 30 3		6
6	62	2	2

Las máscaras de red serian:

Nº bits de subred (≅ nº bits robados)	Máscara Binario	Máscara Decimal
1	11111111.11111111.111111111.10000000	255.255.255.128
2	11111111.11111111.111111111.11000000	255.255.255.192
3	11111111.11111111.111111111.11100000	255.255.255.224
4	11111111.11111111.111111111.11110000	255.255.255.240
5	11111111.11111111.111111111.11111000	255.255.255.248
6	11111111.11111111.111111111.11111100	255.255.255.252

# 8. PROCESO DE COMUNICACIÓN EN UNA RED

Cuando en el nivel de red, un equipo quiere establecer una comunicación con otro del cual conoce su dirección IP, tiene que realizar lo siguiente:

- Tiene que averiguar si comparte el medio físico con dicho equipo; es decir si dicho
  equipo se encuentra en la misma subred IP que él, o en la misma red en el caso de
  que se encontrase en una red IP no dividida en subredes.
  - De ser así, entonces sabe que puede mandarle directamente la información a través del medio que comparten.

 En caso contrario, tendrá que mandarle la información al router por defecto de su subred, que es el que sabrá cómo encaminar dicha información para que llegue a su destino.

En los siguientes apartados veremos cómo se llevan a cabo exactamente cada uno de los pasos mencionados, de tal manera que sea posible la comunicación entre dos equipos a través de la red.

# 8.1. COMPROBAR SI DOS EQUIPOS PERTENECEN A LA MISMA RED (≅ COMPARTEN EL MEDIO FÍSICO)

Cuando un equipo quiere comunicarse con otro, del cual sólo conoce su dirección IP, para saber si comparte el medio físico con él, siempre lleva a cabo el siguiente procedimiento, independientemente de que se encuentre en un entorno con subredes o no:

- 1. AND lógico entre IP1 y la mascara de red. De esta manera, obtendrá la red o subred, en su caso, a la que pertenece.
- 2. AND lógico entre IP2 y la mascara de red.
- 3. XNOR a los resultados de las operaciones anteriores.
- 4. Si el resultado final esta:
  - Todo a 1 Significa que los dos nodos SI están en la misma red lógica
  - 1's y 0's Significa que los dos nodos NO están en la misma red lógica.

Α	В	AND	XOR	XNOR
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

PARA SABER MAS: Puertas lógicas

Comprobar si IP1, IP2 pertenecen a la misma red: IP1 - 126.0.4.1 IP2 - 198.0.0.1 **SOLUCIÓN** IP1 - 126.0.4.1 → Clase A → Mascara: 255.0.0.0 IP2 - 198.0.0.1 → Clase C → Mascara: 255.255.255.0 0 0 0 0 IP1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 R1 

Rt :1's y 0's ⇒ Los dos nodos NO están en la misma red.


AUTOEVALUACIÓN

Un equipo que quiere conectarse con otro de que sólo sabe su dirección IP. Para comprobar si comparte su mismo medio físico:

- a) Realiza un AND lógico entre su dirección IP y su mascara de red
- Realiza un AND lógico entre IP1 y la mascara de red, un AND lógico entre IP2 y la mascara de red, y un XNOR a los resultados de las operaciones anteriores
- c) Realiza un AND lógico entre su mascara de red y la IP del equipo destino
- d) Comprueba si esta o conectado a un router, de esta manera determina si pertenece o no a la misma red

# 8.1.1. COMUNICACIÓN CUANDO DOS EQUIPOS (FUENTE Y DESTINO) PERTENECEN A LA MISMA RED


¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre dos equipos cuando éstos comparten el medio físico, es decir, cuando pertenecen a la misma subred IP? Veámoslo.



Si el equipo destino con el que el equipo fuente quiere establecer una comunicación se encuentra en su misma subred, esta comunicación puede realizarse directamente a través del medio que comparten, de la siguiente manera:

- El nivel de red del equipo fuente encapsulará la información que recibe del nivel superior en un paquete IP que irá dirigido a la dirección IP del equipo destino.
- Asimismo, el nivel de acceso a la red del equipo fuente encapsulará dicho paquete IP en una trama dirigida a la dirección MAC del equipo destino.
- Por su parte, el equipo destino recogerá la trama que va dirigida a él y desencapsulará el paquete IP contenido en su interior.
- Entonces comprobará que el paquete va dirigido a su dirección IP, desencapsulará la información contenida en el paquete y se la pasará a la capa superior.

En la siguiente figura puede verse la interacción de los protocolos implicados en una comunicación de este tipo, suponiendo que los protocolos superiores implicados son HTTP y TCP (se trata, por ejemplo, de una comunicación HTTP entre un navegador y un servidor Web).




6 AUTOEVALUACIÓN

Cuando dos equipos que quieren comunicarse comparten el mismo medio ...

- a) El equipo receptor sabe si el paquete IP de la trama que recibe es para él comprobando la dirección MAC de la trama.
- b) El nivel de red del equipo fuente encapsula la información que recibe de capas superiores en un paquete IP con la dirección del equipo receptor.
- c) El equipo emisor recoge tramas que sólo contienen su dirección IP, comprobando después que dentro de la misma aparece su dirección MAC por medio de la que determina si la trama es para él o no.
- d) No es necesario hacer comprobaciones de IP en las tramas. Todas llegan a todos los equipos.

# 8.1.2. COMUNICACIÓN CUANDO DOS EQUIPOS (FUENTE Y DESTINO) NO PERTENECEN A LA MISMA RED

¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre dos equipos cuando éstos no comparten el medio físico, es decir, cuando no pertenecen a la misma red IP o, en su caso, subred IP? Veámoslo.




Si el equipo destino con el que el equipo fuente quiere establecer una comunicación no se encuentra en su misma subred, entonces esta comunicación no puede realizarse directamente a través del medio y tendrán que intervenir elementos intermedios: los routers o encaminadores, también llamados Gateways o puerta de enlace en ciertos entornos. Recordemos que estos encaminadores IP o routers son, básicamente, hosts TCP/IP conectados a dos o más subredes para hacer de puente entre ellas y que cuentan con información y mecanismos para saber qué hacer con los paquetes IP que reciben, para que éstos lleguen a su destino.

Básicamente, en estas situaciones, el equipo fuente le entrega el paquete IP a uno de los routers de su subred (al adecuado según la dirección destino del paquete). Posteriormente, dicho paquete irá pasando de router en router hasta que llegue a uno que pueda transmitir directamente el paquete al equipo destinatario del mismo, porque comparta subred con él.

Concretamente, el procedimiento que se lleva a cabo en una comunicación cuando los equipos implicados no pertenecen a la misma subred IP es el siguiente:

- El nivel de red del equipo fuente encapsulará la información que recibe del nivel superior en un paquete IP que irá dirigido a la dirección IP del equipo destino.
- Además, el nivel de acceso a la red del equipo fuente encapsulará dicho paquete IP en una trama dirigida a la dirección MAC del router correspondiente de su propia subred.
- Una vez que el router de la subred local recibe la trama que va dirigida a él, desencapsula el paquete IP que ésta contiene y analiza la dirección destino del mismo.
- Entonces, sus algoritmos de encaminamiento le dirán, en base a dicha dirección, cuál es el siguiente router al que tiene que mandar el paquete para que éste llegue a la red destino; es decir, le dirán cuál es el siguiente salto (next-hop) en el camino hacia el destino. Evidentemente, entre ambos routers tiene que existir siempre un medio compartido, por lo que la comunicación entre ellos es directa.
- Por lo tanto, el router encapsulará el paquete IP en una trama del nivel de acceso a la red correspondiente, la cual irá dirigida a la dirección MAC de este router que supone el siguiente salto en el camino.
- Este proceso se repite hasta que el paquete llega a un router que está conectado a la misma red a la que pertenece el equipo destino.
- Entonces este router encapsulará el paquete IP en una trama dirigida a la dirección MAC del destino, el cual la recogerá, desencapsulará el paquete IP contenido en su interior, comprobará que el paquete va dirigido a su dirección IP, desencapsulará la información contenida en el paquete y se la pasará a la capa superior de su pila de protocolos.

En la siguiente figura puede verse la interacción de los protocolos implicados en una comunicación de este tipo, suponiendo que los protocolos superiores implicados son HTTP y TCP (se trata, por ejemplo, de una comunicación HTTP entre un navegador y un servidor Web).



7 AUTOEVALUACIÓN

Cuando dos equipos que quieren comunicarse no comparten el mismo medio ...


- a) Los equipos realizan la comunicación de igual forma que si compartieran el mismo medio.
- b) En la comunicación intervienen otros equipos intermedios como routers.
- No es necesario hacer comprobaciones de IP en las tramas. Todas llegan a todos los equipos.
- d) El equipo emisor dirige sus tramas a la dirección MAC del equipo destino.

19 EJEMPLO

Vamos a ver como se realiza una comunicación "entre hosts de subredes distintas":

Supongamos la siguiente estructura de red, en la que tenemos la red de clase B 128.10.0.0 y el resto de redes de Internet. Además, dicha red está dividida en 3 subredes: 128.10.1.0, 128.10.2.0 y 128.10.3.0, dadas por la máscara de red 255.255.255.0. Esta red tiene dos routers:

- El router A, que sirve de nexo de unión entre la primera y segunda subred y que además es el router que da salida hacia el resto de Internet.
- El router B, que sirve de nexo de unión entre la segunda y tercera subred.



 Los equipos de la subred 128.10.1.0 saben que para comunicarse con un equipo que no pertenezca a su subred tienen que salir a través del Router A. Éste es su router por defecto.

- Los equipos de la subred 128.10.2.0 saben que para comunicarse con un equipo que no pertenezca a su subred:
  - Si el destino está en la subred 128.10.3.0 tienen que salir a través del Router
     B.
  - En cualquier otro caso tienen que salir a través del Router A. Éste es su router por defecto.
- Los equipos de la subred 128.10.3.0 saben que para comunicarse con un equipo que no pertenezca a su subred tienen que salir a través del Router B. Éste es su router por defecto.
- El Router A, el cual está conectado a tres subredes distintas en cada una de las cuales tiene una IP asignada, cuando recibe un paquete hace lo siguiente:
  - o Si el destino está en la subred 128.10.1.0 puede entregarlo directamente.
  - o Si el destino está en la subred 128.10.2.0 puede entregarlo directamente.
  - Si el destino está en la subred 128.10.3.0, entonces tiene que enviárselo al Router B, al cual tiene definido como Next-Hop para llegar a esa subred.
  - En cualquier otro caso tendrá que enviárselo a un router externo, no visible en el dibujo, y con el cual comparte también un medio físico; es decir, ambos pertenecen a otra subred. Este router será el que el Router A tiene definido como Next-Hop por defecto.
- El Router B, el cual está conectado a dos subredes distintas en cada una de las cuales tiene una IP asignada, cuando recibe un paquete hace lo siguiente:
  - o Si el destino está en la subred 128.10.3.0 puede entregarlo directamente.
  - o Si el destino está en la subred 128.10.2.0 puede entregarlo directamente.
  - En cualquier otro caso tendrá que enviárselo al Router A, al cual tiene definido como Next-Hop por defecto.

Como hemos visto, una organización que posee una red de tipo A, B o C es libre de subdividirla a su vez en distintas subredes que se ajusten a sus necesidades. No obstante, esta división en subredes es algo interno de la propia organización y no es visible al resto del mundo, que sigue considerando a todos los efectos la existencia de una única red de tipo A, B o C, según sea el caso. Es decir, el resto del mundo sólo sabe cómo hacer llegar la información a la red originaria y son los routers internos de la propia organización los únicos que saben de la existencia de las subredes y las contemplan en sus algoritmos de encaminamiento.

EJEMPLO

Vamos a ver como se realiza comunicación "desde el exterior hacia los hosts de las subredes distintas":

En el ejemplo anterior, los únicos equipos que son conscientes de la subdivisión en subredes de la red 128.10.0.0 son los propios equipos integrantes de esa red, gracias a su máscara de red. El resto de equipos y routers de la red global, los que están formando parte de la gran nube de la izquierda, sólo saben de la existencia de la red 128.10.0.0, pero en ningún caso de sus subredes.

Por lo tanto, si un equipo de cualquiera de las redes externas quisiese comunicarse, por ejemplo, con el equipo de IP 128.10.3.1, simplemente considerará que quiere comunicarse con un equipo que pertenece a la red 128.10.0.0. Los routers externos tendrán en sus tablas información sobre cómo llegar a dicha red y, como consecuencia de ello, la información será encaminada hasta el Router A, que es el único que ofrece conectividad entre esa red y el exterior. Este Router A sí que tiene conocimiento de la subdivisión en subredes y es capaz de identificar que la dirección 128.10.3.1 pertenece a la subred 128.10.3.0. Este router, entonces, encamina la información por dentro de la estructura de subredes, tal y como vimos en el ejemplo anterior, en este caso concreto, entregando la información al Router B.

# 9. CONFIGURACIÓN DE LA RED MEDIANTE EL PROTOCOLO TCP/IP


Para configurar la red mediante el protocolo TCP/IP, debemos de realizar lo siguientes pasos:

- 1. Comprobación de la correcta instalación de la tarjeta de red
- 2. Comprobación de la inexistencia de conflictos con el sistema
- 3. Instalación del protocolo TCP/IP
- 4. Configuración del protocolo TCP/IP
- 5. Hacer un ping


## 9.1. COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE RED

Para la comprobar si está correctamente instalada la tarjeta de red, realizar los siguientes pasos:

Inicio → Panel de control → Sistema → (pestaña) Hardware → Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



(Clic) Administrador de dispositivos → Aparecerá la siguiente ventana:




(Doble clic) Adaptadores de red → Muestra los distintos adaptadores (≅ tarjetas de red) existentes en nuestro equipo. Así, deberemos de cerciorarnos que el adaptador identificado como el específico (≅ NIC Fast Ethernet PCI...) para la posterior configuración, no aparece con ningún tipo de signos de admiración o deshabilitación del mismo:

- Si el adaptador se muestra un signo de *admiración*, deberemos de reinstalar los controladores del adaptador, ya que no se encuentra correctamente instalado. Para ello: (botón derecho) Adaptador especifico (≅ NIC Fast Ethernet PCI...) → (clic) Instalar
- Si el adaptador se muestra con un *aspa roja*, entenderemos que dicho adaptador se encuentra deshabilitado, por lo que deberemos de habilitar dicho adaptador. Para ello: (botón derecho) Adaptador especifico (≅ NIC Fast Ethernet PCI ...)→ (clic) Habilitar

## 9.2. COMPROBACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE CONFLICTOS CON EL SISTEMA

Partiendo de la ventana anterior: (botón derecho) Adaptador específico (≅ NIC Fast Ethernet PCI...) → Propiedades → (Pestaña) Recursos → Mostrará el siguiente cuadro de diálogo con las distintas propiedades de dicho dispositivo (≅adaptador):



Nos situamos en la pestaña Recursos para comprobar si existe algún tipo de conflicto en el sistema con nuestro dispositivo:

 Si visualizamos algún tipo de conflicto concerniente a otro tipo de dispositivo, genéricamente vienen definidos por la utilización de las IRQ. Una forma de solucionarlo sería cambiando de slot o ranura la tarjeta de red y comenzando de nuevo el proceso de configuración.

Para que no haya conflicto, las IRQ de los diferentes dispositivos no deben coincidir. En el momento que alguna IRQ coincida (<u>Por ejemplo</u> la IRQ de la tarjeta de red = 19 y la IRQ de la impresora = 19), entonces hay conflicto.


#### 9.3. INSTALACIÓN DEL PROTOCOLO TCP/IP

Si no tenemos el protocolo TCP/IP que necesita nuestra máquina para salir a Internet no, recibiremos mensajes de error cuando queramos conectar y no seremos capaces de hacerlo.

Veamos pues si lo tenemos instalado realizando los siguientes pasos:

Inicio → Panel de control → Conexiones de red → (botón derecho) Conexión de área local → Propiedades.

Obtendrás un cuadro de diálogo como el siguiente:



- Si aparece instalado el protocolo TCP/IP (tal y como es el caso de la imagen superior), podemos estar tranquilos y continuar con los pasos necesarios para conectarnos a Internet.
- Si no aparece: (clic) Instalar → Muestra otro cuadro de diálogo:



(Seleccionar) Protocolo → (clic) Agregar → Obtendremos un nuevo cuadro de diálogo:



(Seleccionar) Microsoft TCP/IP versión 6 → Aceptar.

Necesitará copiar algunos archivos, así que es conveniente tener preparado el CD de Windows.

Al final se nos advertirá que debemos reiniciar el equipo. Lo haremos para que los cambios efectuados surtan efecto.

La instalación estará completa cuando el equipo arranque de nuevo.

#### 9.4. CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO TCP/IP

Para poder acceder a todos los servicios que nos brinda Internet, necesitamos que nuestro ordenador tenga instalado el protocolo de comunicaciones TCP/IP (idioma común de Internet).

#### 9.4.1. PARÁMETROS

Para configurar correctamente la dirección de un host TCP/IP hacen falta los siguientes parámetros:

- Dirección IP Como habíamos visto al principio del tema, una dirección IP es un número exclusivo que existe en cada ordenador de una red TCP/IP (por ejemplo 189.67.37.2, Internet es un ejemplo de red TCP/IP). Deberá de ser suministrada por el administrador de la red de la instalación.
- Máscara de subred Como habíamos visto al principio del tema, la máscara de subred nos servirá para determinar como distinguir lo que es red de lo que es host en una dirección IP. Y determina el tipo de clase de red que tengamos.
- Puerta de enlace (o gateway) predeterminada También llamada encaminador. Es
  la dirección de un enrutador IP local de la misma red que este equipo y se utiliza para
  reenviar el tráfico a los destinos que están fuera de la red local. Una puerta de enlace
  es el punto de conexión o intercambio que conecta redes IP diferentes. Por ejemplo,
  una red de área local (LAN) puede necesitar una puerta de enlace para conectarse a
  una red de área extensa (WAN) o a Internet.

Resumiendo – Una puerta de enlace es el punto de salida a otra red y la puerta de enlace puede ser un router, un switch, un ordenador...


Un router – Toma las decisiones de encaminamiento hacia donde tiene que ir el mensaje.

Servidor DNS preferido – Se refiere al servidor DNS principal de este equipo. El DNS (≅ Servicio de Nombres de Dominio ≅ Domain Name Service) es una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet. Todo ordenador conectado a Internet se identifica por su dirección IP, pero como a las personas les resulta más fácil acordarse de nombres que de números, se inventó un sistema (DNS ≅ Servidor de nombres de dominio ≅ Domain Name Server) capaz de traducir esos largos y complicados números, difíciles de recordar (200.36.172.40), en un sencillo nombre de dominio (web.uservers.net) y viceversa.

#### <u>Ejemplo</u>

Servidor DNS preferido: 172.16.0.1 → Esa es la dirección que se le asigna al servidor DNS preferido que es el que hace las traducciones.

Servidor DNS alternativo – Se refiere al servidor DNS secundario de este equipo.
 Dicho servidor se utiliza como siguiente punto de contacto en el caso de que el servidor DNS preferido no está disponible o falle.



Todas las subredes coincidirán en lo siguiente:

Máscara de subred: 255.255.255.0


Servidor DNS preferido: 172.16.0.9

Servidor DNS alternativo: No existe


#### 9.4.2. ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS

Para asignar esos parámetros realizar los siguientes pasos:

Inicio → Panel de control → Conexiones de red → (botón derecho) Conexión de área local → Propiedades → (Pestaña) General. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:



→ Esta conexión utiliza los siguientes elementos: Protocolo Internet (TCP/IP) → Propiedades. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo donde se introducirán los parámetros de configuración:



- Obtener una dirección automáticamente Especifica que esta conexión de red obtenga de forma dinámica la dirección del protocolo Internet (IP) desde un servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) o un servidor o enrutador de acceso telefónico de Protocolo punto a punto (PPP, Point-to-Point Protocol).
- Usar la siguiente dirección IP Especifica que esta conexión de red use una dirección de protocolo Internet (IP) configurada manualmente.

#### 9.5. HACER UN PING

Utilizar la orden ping para comprobar que todo funciona como es debido. Esta orden se usa para verificar que una dirección dada es accesible y para medir el retraso entre el envío de un datagrama y su recepción de vuelta. Este tiempo es conocido como tiempo de ida y vuelta. Se deberán hacer los siguientes ping<sup>'s</sup>:

- 1º) A la dirección: 172.0.01 para comprobar que la tarjeta de red funciona correctamente
- 2º) A todos los equipos para comprobar que se puede acceder a ellos
- 3º) A la puerta de enlace para comprobar que se puede salir de la red.

EJEMPLO

Supongamos que estamos configurando la red del aula 20, para realizar los ping<sup>'s</sup> tenemos que realizar los siguientes pasos:

1º) Comprobar que funciona la tarjeta de red:

Ir a: Inicio → Ejecutar → cmd

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\administrador\ping 127.0.0.1

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:
    mínimo = 0ms, máximo = 0ms, promedio = 0ms
```

- 2º) Comprobar que se pueden acceder a todos los ordenadores del aula:
  - Enviamos un ping a un ordenador para comprobar si está conectado correctamente a la red:

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\administrador\ping 172.16.20.22

Haciendo ping a 172.16.20.22 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 172.16.20.22: bytes=32 tiempo<10ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.20.22:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:
    mínimo = 0ms, máximo = 0ms, promedio = 0ms

C:\Documents and Settings\administrador\_
```

Vemos que los paquetes dirigidos a la máquina 172.16.20.22 están siendo entregados correctamente y la respuesta a ping es recibida de forma casi instantánea. Esto significa que ha establecido con éxito la conexión.

Tiempo – Es el tiempo que tarda en enviar un mensaje y recibir la respuesta.

Enviamos un ping a otro ordenador para comprobar si está conectado correctamente a la red:

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\administrador\ping 172.16.20.11

Haciendo ping a 172.16.20.11 con 32 bytes de datos:

Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 172.16.20.11:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4 (100% perdidos),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:

mínimo = 0ms, máximo = 0ms, promedio = 0ms
```

Vemos que los paquetes dirigidos a la máquina 172.16.20.11 no están siendo recibidos correctamente, se han perdido. Esto significa que no ha establecido con éxito la conexión.

No existe conexión por la siguientes causas:

- o La configuración no se ha hecho correctamente.
- El equipo de destino no esta conectado o no esta encendido.
- 3º) Hacer un ping a la puerta de enlace para comprobar que se puede salir de la red:

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe

C:\Documents and Settings\administrador\ping 172.16.20.1

Haciendo ping a 172.16.20.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 172.16.20.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255
Respuesta desde 172.16.20.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255
Respuesta desde 172.16.20.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255
Respuesta desde 172.16.20.1: bytes=32 tiempo<10ms TTL=255

Estadísticas de ping para 172.16.20.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de recorrido redondo en milisegundos:
    mínimo = 0ms, máximo = 3ms, promedio = 0ms
```

AUTOEVALUACIÓN

Para configurar la red mediante el protocolo TCP/IP, debemos de realizar lo siguientes pasos:

- a) Comprobación de la correcta instalación de la tarjeta de red, instalación del protocolo TCP/IP, configuración del protocolo TCP/IP, hacer un ping
- b) Comprobación de la correcta instalación de la tarjeta de red, comprobación de la inexistencia de conflictos con el sistema, instalación del protocolo TCP/IP, configuración del protocolo TCP/IP, hacer un ping
- c) Comprobación de la correcta instalación de la tarjeta de red, comprobación de la inexistencia de conflictos con el sistema
- d) Ninguna es correcta

PARA SABER MAS: Prácticas de cableado

### **GLOSARIO**

VER: Glosario

## **TAREAS**

VER: Tarea1

VER: Tarea2

VER: Tarea3

VER: Tarea1 Solución

VER: Tarea2 Solución

VER: Tarea3 Solución

## **AUTOEVALUACIONES**

VER: Autoevaluaciones Solución