Jmenné prostory

Jmenné prostory umožňují entity, jako jsou deklarace, definice a funkce sloučit do jednoho celku, kterému je přiřazeno jméno. Jmenné prostory takto poskytují způsob, jak globální prostor rozdělit na více dílčích prostorů.

Deklarace jmenného prostoru:

```
namespace jmeno {
. . . .
}
Chceme-li v nějaké části programu použít entitu obsaženou ve jmenném prostoru se jménem
jmeno, lze zde uvést direktivu using
using namespace jmeno;
nebo před entitu napsat jméno jmenného prostoru oddělené operátorem rozlišení
jmeno::.
Příklad.
namespace A { int i=5;
                const int c=2;
                unsigned u;
}
namespace B { inline unsigned soucet(int i,int j)
                 { int m=i+j;
                   return m>=0 ? m : 0;
                 }
}
{ A::u = B::soucet(A::i,A::c); }
{ using namespace A;
  using namespace B;
  u = soucet(i,c); }
```

Jmenné prostory mohou být vnořené – v jednom jmenném prostoru lze deklarovat další jmenné prostory, neboli jmenný prostor lze rozdělit na další dílčí jmenné prostory. Pro označení vnořených prostorů používáme opět operátor rozlišení.

Příklad.

```
}
{ A::B::u = B::soucet(A::A::A::i, A::A::B::c); }

{ using namespace A::A::A;
  using namespace A::A::B;
  using namespace A::B;
  using namespace B;
  u = soucet(i,c); }
```

Konverze typu - cast

Jazyk C++ zavedl další 4 konverze typu, jejichž použití je bezpečnější nebo přehlednější než konverze typu obsažená v jazyce C.

Konverze const_cast<typ>(výraz)

Odstraňuje konstantnost výrazu.

Příklad.

Konverze reinterpret_cast<typ>(výraz)

Změní interpretaci *výrazu* dle nového typu, nemůže odstranit konstantnost. Reprezentace hodnoty se nemění, mění se jen její interpretace.

Příklad.

```
const void *pb = new int(5);
cout << *reinterpret_cast<const int *>(pb);  // v pořádku
*reinterpret_cast<int *>(pb)=4;  // chyba - nelze odstranit konstantnost !!
```

Konverze static_cast<typ>(výraz)

Změní datový typ *výrazu* na nový typ, nemůže odstranit konstantnost.

Příklad.

```
int i=2; char c;
c = static_cast<char>(i);  // v pořádku
```

Konverze dynamic_cast<typ>(výraz)

Změní datový typ *výrazu* na nový typ. Typ *výrazu* a nový *typ* musí být ukazatel nebo reference na polymorfní třídu (obsahující aspoň jednu virtuální funkci) nebo typ **void** *. Nemůže odstranit konstantnost.

Přetypování probíhá při výpočtu. Pokud je chybné, jeho výsledek je

- **nullptr** u ukazatele
- generuje se výjimka bad cast u reference

Příklad.

```
class A { virtual void f() { } };
class B: public A { };
class C { virtual void f() { } };
A a;
Bb;
C c;
A *pa;
B *pb;
pa = dynamic cast<A *>(&b);
cout << pa << endl;</pre>
0041B1A4
            // v pořádku – konverze na ukazatele na děděnou třídu
pb = dynamic cast<B *>(&a);
cout << pb << endl;</pre>
            // chyba – nelze konvertovat na ukazatele na dědící třídu !!
00000000
pa = dynamic cast<A *>(&c);
cout << pa << endl;</pre>
            // chyba – nelze konvertovat na ukazatele na jinou než děděnou třídu !!
00000000
```