# Přetížení operátorů (operator overloading)

Přetížení operátorů je definování jejich chování pro další datové typy. Je specifickým typem polymorfismu. Přetížení operátorů je v C++ u některých operátorů definováno v programovacím jazyce (operátory << a >> ve streamech) a rovněž uživatel může definovat své vlastní přetížení operátorů.

U přetížených operátorů zůstávají zachovány jejich charakteristické vlastnosti

- arita
- precedence
- asociativita

V definici přetížení musí aspoň jeden z typů operandů být třída.

#### Lze přetížit operátory:

+	-	*	/	%	^
&	I	~	!	,	=
<	>	<=	>=	++	
<<	>>	==	!=	& &	11
+=	-=	/=	%=	^=	&=
=	*=	<<=	>>=	[]	()
->	->*	new	new []	delete	delete []

Operátory +, -, \*, & lze přetížit binární i unární.

Nelze přetížit operátory:

::	.*	•	?:	sizeof
----	----	---	----	--------

Přetížení lze definovat:

- Členskou funkcí třídy pro unární operátor nebo pro binární operátor, je-li jeho první (levý) operand třída.
- Globální funkcí.

Tvar členské funkce pro unární operátor

```
typ operator operátor () { }
```

Tvar členské funkce pro binární operátor

```
typ operator operátor (pravý operand) { }
```

Tvar globální funkce pro unární operátor

```
typ operator operátor (operand) { }
```

Tvar globální funkce pro binární operátor

```
typ operator operator (levý_operand,pravý_operand) { }
```

Úloha: Máme třídu pro uložení data

```
class Datum { char den, mesic; short rok; };
```

Potřebujeme setřídit pole dat. Použijeme k tomu algoritmus třídění přímým vkládáním, který srovnává tříděné prvky operací srovnání <. Pro třídění definujeme tuto operaci ve třídě *Datum*.

Tvar funkce pro konverzi datového typu dané třídy na stanovený datový typ:

```
Retez & operator += (const char *);
          Retez & operator += (const Retez &);
          Retez & operator = (const char *);
          Retez & operator = (const Retez &);
          operator const char * () const { return p; }
          ~Retez() { delete [] p; }
};
Retez & Retez::operator << (char z)</pre>
{
 p[ix++]=z;
 p[ix]=0;
  return *this;
}
Retez & Retez::operator += (const char *s)
{
  strcpy(p+ix,s);
  ix+=strlen(s);
  return *this;
}
Retez & Retez::operator += (const Retez &r)
{
  strcpy(p+ix,r.p);
  ix+=strlen(r.p);
  return *this;
}
Retez & Retez::operator = (const char *s)
{
  strcpy(p,s);
  ix=strlen(s);
  return *this;
}
Retez & Retez::operator = (const Retez &r)
{
  strcpy(p,r.p);
  ix=strlen(r.p);
  return *this;
}
Retez r(100);
r << 'C' << '+' << '+';
r += " je ";
```

```
Retez s(100);
s = "programovaci jazyk";
r += s;
cout << r << endl; // C++ je programovaci jazyk</pre>
Přetížení operátorů ++ a --
Přetížení prefixových operátorů ++ a -- má tvar:
  typ operator operátor () { }
Funkce pro přetížení postfixových operátorů ++ a -- má tvar:
  typ operator operator (int) { }
class Souradnice { float x, krok;
  public:
    Souradnice(float x,float k):x(x) { krok=k; }
    float operator ++ () { return x+=krok; }
    float operator ++ (int) { float v=x; x+=krok; return v; }
    operator float () const { return x; }
};
Souradnice s(0,2);
cout << ++s << endl;
                       // 2
                       // 2
cout << s++ << endl;
cout << s << endl;</pre>
                        // 4
Přetížení operátoru indexu
  typ operator [] (index) { }
class Pole { const unsigned n;
              int *p;
  public: Pole(unsigned n):n(n) { p=new int [n+1]; }
           int & operator [] (unsigned i) const
             if (i<n) return p[i];</pre>
             cerr << "Chybny index";</pre>
             return p[n];
           }
```

```
~Pole() { delete [] p; }
};
```

#### Přetížení operátoru funkce

#### Operátor přiřazení - hluboké kopírování

```
struct Jmeno { char *r;
  Jmeno() { r=new char [21]; }
  Jmeno & operator = (const char *j)
  {
    strcpy(r,j); return *this;
  ~Jmeno() { delete [] r; }
};
Jmeno e,j;
e="Eva";
j=e;
j="Jana";
                      // Jana
cout << e.r << endl;</pre>
                      // Jana
cout << j.r << endl;</pre>
struct Jmeno { char *r;
    Jmeno() { r=new char [21]; }
    Jmeno & operator = (const char *j)
      strcpy(r,j); return *this;
    }
```

```
Jmeno & operator = (const Jmeno &j)
{
    strcpy(r,j.r); return *this;
}
    ~Jmeno() { delete [] r; }
};

cout << e.r << endl;  // Eva
cout << j.r << endl;  // Jana</pre>
```

### Přetížení binárních aritmetických operátorů – příklad

```
class Zlomek { unsigned c,j;
          void nsd()
          { if (c!=0) { unsigned a=c,b=j;
              for (;;) { unsigned r=a%b;
                if (r==0) { if (b>1) c/=b,j/=b; return; }
                a=b; b=r; } }
            j=1; }
 public: Zlomek() { }
          Zlomek(unsigned c, unsigned j):c(c),j(j) { nsd(); }
          Zlomek operator * (const Zlomek &z) const
            return Zlomek(c*z.c, j*z.j);
          }
          unsigned cit() const { return c; }
          unsigned jm() const { return j; }
          void operator () (const char *s="\n") const
          {
            cout << c << '/' << j << s;
          }
};
Zlomek a(2,3),b(1,2);
Zlomek \&z = a*b*Zlomek(7,3);
z(); // 7/9
```

## Přetížení operátoru new – příklad

```
class Uzel { int hodnota; Uzel *levy,*pravy;
  public:
```

```
static void * pamet(size t s)
      static size t v=0;
      static char *p;
      if (v<s) { size t w=v=1000*sizeof(Uzel);</pre>
                  if (w<s) return malloc(s);</pre>
                  p=(char *)malloc(v=w); }
      char *q=p; p+=s; v-=s;
      return q;
    }
    void * operator new (size_t s) { return pamet(s); }
    void * operator new [] (size t s) { return pamet(s); }
  private:
    void operator delete (void *) { }
    void operator delete [] (void *) { }
};
Uzel *u=new Uzel;
delete u; // nelze – operátor delete je soukromý
```