## 1/ Installer la bibliothèque SDL sous Code:Blocks

Tout d'abord, installer Code:Blocks. Puis allez sur la page de la SDL: <a href="http://www.libsdl.org/index.php">http://www.libsdl.org/index.php</a> . Allez sur "Download" et "SDL 1.2". Vous aurez alors 2 archives à télécharger:

La premiere se trouve dans "Runtime Libraries" et se nomme "SDL-1.2.15-win32.zip". A l'intérieur se trouve le fichier "SDL.dll" que vous devez placer dans le dossier de votre projet (à côté de votre fichier .cbp).

La seconde archive se trouve dans "Development Libraries" et se nomme "SDL-devel-1.2.15-mingw.tar.gz". Décompressez-la et copier le dossier "SDL-1.2.15" dans le dossier de CodeBlocks, à côté du dossier MinGW.

Enfin, pour créer une application SDL, ouvrez Code:Blocks, créer un nouveau projet SDL (SDL Project), donnez un nom à votre programme puis lorsque Code:Blocks vous demande ou se trouve le dossier SDL (Please select SDL's location), choisissez le dossier "SDL-1.2.15" que vous avez placé à côté du dossier MinGW (si par la suite une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous demande de configurer les différents emplacement de vos headers et de vos lib, ne modifiez que la section "Base" en indiquant à nouveau le chemin du dossier "SDL-1.2.15".

De plus, comme CodeBlocks fournit un template pour créer un projet SDL, une fois cette dernière installée, vous n'aurez pas besoin de linker les lib, CodeBlocks le fera tout seul.

### 2/ Structures et Fonctions SDL pour débuter

#### SDL Surface

est structure utilisée pour tout élément graphique, de l'écran aux images chargées. Du point de vue de SDL, l'écran est une surface presque comme une autre.

#### SDL Rect

est une structure C qui definie un rectangle. Les champs de SDL Rect sont :

- int x Position x du rectangle (le coin haut gauche)
- int y Position y du rectangle (le coin haut gauche)
- int w Largeur du rectangle
- int h Hauteur rectangle

Elle est utilisée pour definir ou placer les surfaces.

#### SDL\_SetVideoMode

met en place un mode vidéo avec la largeur, la hauteur, la quantité de bit par pixel et d'autres paramètres vidéo par exemple la gestion de la mémoire.

SDL Surface \*fen;

fen = SDL SetVideoMode(640, 480, 16,SDL HWSURFACE);

SDL\_SWSURFACE Crée une Surface en mémoire centrale SDL\_HWSURFACE Crée une Surface en mémoire Vidéo

SDL\_DOUBLEBUF Utilise le mode Doubble Buffer des cartes graphiques

## ${\tt SDL\_LoadBMP}$

Charge une image au format bmp
SDL\_Surface \*imal;
imal = SDL LoadBMP("cb.bmp");

#### SDL Event

Structure C pour enregistrer et gérer les évenements Un événement est simplement quelque chose qui se passe. Cela peut être la touche qu'on presse, le mouvement de la souris, le redimensionnement de la fenêtre ou la fermeture de la fenêtre.

SDL Event event;

# SDL MapRGB

On utilise cette fonction pour associer (mapper) un triplet RVB à une valeur de pixel opaque pour un format donné. SDL MapRGB(const SDL PixelFormat\* format, Uint8 R, Uint8 V, Uint8 B)

## SDL FillRect

Cette fonction remplit un rectangle avec la couleur choisie SDL FillRect(fen, O, SDL MapRGB(fen->format, 255, 0, 0));

## SDL\_BlitSurface

Cette fonction plaque l'image imal dans la fenêtre fen. SDL\_BlitSurface(imal, O, fen,&posl);