МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА на тему: **«БИТОВЫЕ ПОЛЯ И МНОЖЕСТВА»**

Выполнил(а): 3822Б1ФИ1	студент(ка)	группы
Подпись	/ Старик	ков Н.В./
Проверил: к.т.н	, доцент каф. / Кустик	
Подпись	/ Кустик	ова Б.д./

Содержание

B	ведение	e	3
1	Пос	тановка задачи	4
2	Рук	оводство пользователя	5
	2.1	Приложение для демонстрации работы битовых полей	5
	2.2	Приложение для демонстрации работы множеств	7
	2.3	Приложение «решето Эратосфена»	9
3	Рук	оводство программиста	10
	3.1	Использованные алгоритмы	10
	3.1.1	I Битовые поля	10
	3.1.2	2 Множества	10
	3.1.3	3 Алгоритм «решето Эратосфена»	10
	3.2	Описание классов	14
	3.2.1	l Класс TbitField	14
	3.2.2	2 Класс TSet	17
Зг	ключе	ние	20
Лì	итерату	/ры	21
Π	риложе	ения	22
	Прило	жение А. Реализация класса TBitField	22
	Прило	жение Б. Реализапия класса TSet	26

Введение

Битовое поле — это структура данных, состоящая из одного или нескольких соседних битов, выделенных для определенных целей, так что любой отдельный бит или группа битов в структуре может быть установлен или проверен. Битовые поля обеспечивают удобный доступ к отдельным битам данных. Они часто используются для управления флагами или настроек. Например, в программировании можно использовать битовые поля для представления различных состояний объекта или опций функции.

Явным образом понятие множества подверглось систематическому изучению во второй половине XIX века в работах немецкого математика Георга Кантора.

Активное применение аппарата теории множеств в современной науке приводит к необходимости создания соответствующих программных решений.

Множества поддерживают базовые операции, такие как объединение, пересечение и разность, что может быть очень удобным при работе с данными. Например, можно объединить два множества, чтобы получить новое множество, содержащее все элементы из обоих исходных множеств.

Битовые поля и множества могут быть использованы для оптимизации некоторых алгоритмов. Например, вы можете использовать битовые поля для представления булевого массива, что позволяет эффективно выполнять операции, такие как поиск, вставка и удаление элементов.

1 Постановка задачи

Цель: изучение битовых полей и множеств и получение навыков практического применения данных структур данных.

Задачи:

- 1. Изучить принцип работы с битовыми полями и множествами.
- 2. Разработать программу, которая будет реализовывать операции над битовыми полями и множествами.
- 3. Протестировать правильность выполнения программы на некоторых примерах.
- 4. Применить полученные результаты для алгоритма «решето Эратосфена».
- 5. Сделать выводы о проделанной работе.

2 Руководство пользователя

2.1 Приложение для демонстрации работы битовых полей

1. Запустить sample_tbitfield.exe. В результате появится следующее окно (рис. 1).




Рис. 1. Основное окно приложения битовых полей

2. Далее необходимо ввести длину битовых полей, например 6 (рис. 2) и (рис. 3).




Рис. 2. Ввод длины первого битового поля

Рис. 3. Ввод длины второго битового поля

3. Затем получим результат работы программы с введенными битовыми полями (рис. 4).

```
🖾 Консоль отладки Microsoft V 🗴 + 🗸
TBitField
Введите длину поля: 6
Введите битовое поле (длиной 6 бит): 001101
Битовое поле 1: 001101
Введите битовое поле (длиной 6 бит): 111110
Битовое поле 2: 111110
Длина второго битового поля: 6 бит
Установлен бит во втором поле под индексом 4
Битовое поле 2: 111110
Значение бита во втором поле под индексом 5: 0
Битовое поле 2: 111110
Очищен бит во втором поле под индексом 2
Битовое поле 2: 110110
Битовые поля не равны
Битовое поле успешно скопировано
Битовое поле 1: 001101
Результат 1 и 2 операции 'или': 111111
Результат 1 и 2 операции 'и': 000100
Результат операции отрицания первого поля: 110010
хе (процесс 8304) завершил работу с кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Парам
етры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
```

Рис. 4. Результат работы программы

2.2 Приложение для демонстрации работы множеств

1. Запустить sample_tset.exe. В результате появится следующее окно (рис. 5).

```
lue{lue{a}} Консоль отладки Microsoft V \times + - \vee
TSet
set1: {
           2 4 5 8 }
set2: {
           1 3 8 9 }
Element 5 in set1: 1
Element 2 in set2: 0
set2 after delete 3: { 1 8 9 }
operator==: 0
operator!=: 1
operator+ (elem): { 0 2 4 5 8 }
operator- (elem): { 2 4 8 }
operator*: { 8 }
operator+: { 1 2 4 5 8 9 }
operator~: { 0 1 3 6 7 9 }
C:\Users\Nikita\Documents\repository\mp2-practice\StarikovNV\01_lab\build\bin\sample_tset.exe (п
роцесс 27556) завершил работу с кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Парам етры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рис. 5. Основное окно работы множеств

2. Создаются два множества максимальной мощности, в которые добавлены элементы, прописанные в коде (рис. 6).

```
set1: { 2 4 5 8 }
set2: { 1 3 8 9 }
```

Рис. 6. Множества

3. Производится проверка наличия элементов в множествах (рис. 7).

```
Element 5 in set1: 1 Element 2 in set2: 0
```

Рис. 7. Проверка элементов

4. Производится удаление элемента из множества set2 (рис. 8).

```
set2 after delete 3: { 1 8 9 }
```

Рис. 8. Удаление элемента

5. И в конце производятся основные операции с множествами (рис. 9).

```
operator==: 0
operator!=: 1
operator+ (elem): { 0 2 4 5 8 }
operator- (elem): { 2 4 8 }
operator*: { 8 }
operator+: { 1 2 4 5 8 9 }
operator~: { 0 1 3 6 7 9 }
```

Рис. 9. Основные операции

2.3 Приложение «Решето Эратосфена»

1. Запустите sample_primenumbers.exe. В результате появится следующее окно (рис. 10).

```
E C\Users\Wikita\Documents\n \times + \upsilon - \upsilon \times

Prime numbers

Enter the maximum integer:
```

Рис. 10. Основное окно приложения

2. Затем вводим целое положительное число для того, чтобы получить все простые числа до введенного (рис. 11).




Рис. 11. Результат работы приложение "Решето Эратосфена"

3 Руководство программиста

3.1 Использованные алгоритмы

3.1.1 Битовые поля

Каждое битовое поле задаётся длиной (унивёрс битов), количеством единиц памяти (кол-во характеристических массивов) и памятью для их хранения. Элемент битового поля может находиться в двух состояниях: 1 и 0. 1 — элемент содержится в множестве, а 0 — элемент не содержится в множестве.

С битовыми полями можно реализовать несколько операций:

I. Операция побитовый «И»

После применения операции к битовым полям получаем одно битовое поле, в котором, если хотя бы в одном поле есть 0, то после применения операции в результате будет 0, иначе 1.

A	0	1	0
В	0	1	1
A&B	0	1	0

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: битовое поле, после применении операции.

II. Операция побитовое «ИЛИ»

После применения операции к битовым полям получаем одно битовое поле, в котором, если хотя бы в одном поле есть 1, то после применения операции в результате будет 1, иначе 0.

A	0	1	0
В	0	1	1
A B	0	1	1

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: битовое поле, после применении операции.

III. Операция дополнения

Операция возвращает экземпляр класса, каждый бит которого равен 0, если он есть в исходном классе, и 1 в противном случае. После применения операции к полю получаем инвертированное поле.

A	0	1	0
~A	1	0	1

Входные данные: битовое поле.

Выходные данные: битовое поле, после применении операции.

IV. Операция установки і-го бита в 1

Для реализации этой операции нам понадобится битовое поле, в котором все биты равны 0, и один бит равен 1. Этот бит должен стоять на разряде, который в исходном битовом поле мы должны установить в 1. В нашем случае это бит под номером 2. Вспомогательное поле будем называть битовой маской. Если к первоначальному битовому полю и битовой маске применить операцию побитового «ИЛИ», то в результате получим битовое поле, в котором бит на 2-ом разряде установлен в 1, а все оставшиеся биты равны битам в исходном битовом поле.

A	0	1	0
С	0	0	1
A C	0	1	1

А – первоначальное битовое поле.

С – битовая маска.

A|C — результат применения операции побитовое «ИЛИ» (итоговое битовое поле).

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: битовое поле с установленным в 1 битом.

V. Операция сброса і-го бита в 0

Битовую маску для этой операции получим инвертированием маски, которая использовалась при установке 2-го бита в 1. Такая маска имеет значение 2-го разряда 0, а значения всех остальных разрядов равны 1. Если к первоначальному битовому полю и инвертированной битовой маске применить операцию побитового «И», то в результате получим битовое поле, в котором бит на 2-ом разряде равен 0, а все оставшиеся биты равны битам исходного битового поля.

A	0	1	1
~C	1	1	0
A&~C	0	1	0

А – первоначальное битовое поле.

~С – инвертированная битовая маска.

А&~С – результат применения операции побитовый «И» (итоговое битовое поле).

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: битовое поле со сброшенным в 0 битом.

VI. <u>Операция сравнения</u>

Операция равенства выведет 1, если два битовых поля равны, или каждые их биты совпадают, 0 в противном случае. Операция, обратная операции равенства, выведет 0, если хотя бы два бита совпадают, 1 в противном случае.

A	0	1	0
В	0	1	1
A==B		0	
A!=B		1	

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: 0 если битовые поля не равны (равны) и равны (не равны).

3.1.2 Множества

Множество — это абстрактная структура данных, представляющая набор уникальных элементов. Множества на основе битовых полей используют битовые поля для хранения информации о наличии или отсутствии элементов в множестве. Каждый элемент в множестве представлен соответствующим битом.

С множествами можно провести следующие операции:

Множество может быть представлено с использованием характеристического массива, длина которого совпадает с длиной унивёрса. А характеристический массив может реализовываться на базе битовых полей.

 $A = \{2458\}$ – в универсальном множестве из 10 элементов.

Это множество характеризуется битовым полем:

A	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

 $B = \{1 \ 3 \ 8 \ 9\}$ – в универсальном множестве из 10 элементов.

Это множество характеризуется битовым полем:

В	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1

І. Операция пересечения двух множеств

В результате применения операции побитового «И» получаем множество, являющееся результатом пересечения двух других.

Это множество характеризуется битовым полем:

A	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
В	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1

A∩B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Результат применения операции: $A \cap B = \{8\}$

Входные данные: множества.

Выходные данные: множество, равное пересечению множеств, содержащее все уникальные элементы из двух множеств.

II. <u>Операция объединения двух множеств</u>

В результате применения операции побитового «ИЛИ» получаем множество, являющееся результатом объединения двух других.

Это множество характеризуется битовым полем:

A	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
В	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
AUB	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1

Результат применения операции: $AUB = \{1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 8 \ 9\}.$

Входные данные: множества.

Выходные данные: множество, равное объединению множеств, содержащее все уникальные элементы из двух множеств

III. <u>Операция дополнения</u>

В результате применения к исходному множеству операции побитового отрицания получаем множество, являющееся дополнением к исходному.

Это множество характеризуется битовым полем:

A	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
~A	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1

Результат применения операции: $\sim A = \{0 \ 1 \ 3 \ 6 \ 7 \ 9\}.$

Входные данные: множество.

Выходные данные: множество, равное дополнению исходного множества.

IV. <u>Операция сравнения</u>

Операция равенства выведет 1, если два множества, которые характеризуются битовыми полями, равны, или каждые их биты совпадают, 0 в противном случае. Операция, обратная операции равенства, выведет 0, если хотя бы два бита совпадают, 1 в противном случае.

A	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
В	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
A==B	Ö									
A!=B	1									

Результат применения операции: A == B = 0; A! = B = 1.

Входные данные: битовые поля.

Выходные данные: 0, если множества не равны; 1, если множества равны.

3.1.3 Алгоритм «решето Эратосфена»

Решето Эратосфена — алгоритм нахождения всех простых чисел до некоторого целого числа п, который приписывают древнегреческому математику Эратосфену Киренскому. Название алгоритма говорит о принципе его работы, то есть решето подразумевает фильтрацию, в данном случае фильтрацию всех чисел за исключением простых. По мере прохождения списка нужные числа остаются, а ненужные (они называются составными) исключаются.

Алгоритм выполнения состоит в следующем:

- 1) У пользователя запрашивается целое положительное число (обозначим за n).
- 2) Заполнение множества.
- 3) Проверка до квадратного корня п и удаление кратных членов.
 - (a) Начинаем с 2, проходим по всем числам, кратным 2 и меньшим n и удаляем их.
 - (b) Переходим к следующему не удалённому числу, то есть 3, оно будет вторым простым числом.
 - (c) Повторяем шаги (a) и (b).
- 4) Оставшиеся элементы будут простыми числами.

3.2 Описание классов

3.2.1 Класс TbitField

Объявление класса:

```
class TBitField
private:
  int BitLen; // длина битового поля - макс. к-во битов
  TELEM *pMem; // память для представления битового поля
  int MemLen; // к-во эл-тов Мем для представления бит.поля
  // методы реализации
  int GetMemIndex(const int n) const; // индекс в рМем для бита n
  TELEM GetMemMask (const int n) const; // битовая маска для бита n
public:
  TBitField(int len);
  TBitField(const TBitField &bf);
  ~TBitField();
  // доступ к битам
  int GetLength(void) const; // получить дли void SetBit(const int n); // установить би void ClrBit(const int n); // очистить бит
                                      // получить длину (к-во битов)
                                      // установить бит
  int GetBit(const int n) const; // получить значение бита
```

```
// битовые операции
  int operator == (const TBitField &bf) const; // сравнение
  int operator!=(const TBitField &bf) const; // сравнение
  const TBitField& operator=(const TBitField &bf); // присваивание
  TBitField operator (const TBitField &bf); // операция "или" TBitField operator (const TBitField &bf); // операция "и"
  TBitField operator~(void);
                                              // отрицание
  friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
Поля:
     BitLen — длина битового поля.
     рмет – память для представления битового поля.
     MemLen — количество элементов в рмем для представления битового поля.
Конструкторы:
       TBitField(int len);
          Назначение: конструктор с параметром, выделение памяти.
          Входные параметры: 1еп – длина битового поля.
          Выходные параметры: отсутствуют.
       TBitField(const TBitField &bf);
          Назначение: конструктор копирования. Создание экземпляра класса на основе
          другого экземпляра.
          Входные параметры:
          ьf – ссылка, адрес экземпляра класса, на основе которого будет создан другой.
          Выходные параметры: отсутствуют.
Деструктор:
       ~TBitField();
          Назначение: деструктор. Очистка выделенной памяти.
          Входные и выходные параметры: отсутствуют.
Метолы:
       int GetMemIndex(const int n) const;
          Назначение: получение индекса элемента, где хранится бит.
          Входные параметры: n – номер бита.
          Выходные параметры: индекс элемента, где хранится бит с номером n.
       TELEM GetMemMask(const n) const;
          Назначение: получение битовой маски.
          Входные параметры: n – номер бита.
          Выходные параметры: элемент под номером n.
       int GetLength (void) const;
```

Назначение: получение длины битового поля.

Входные параметры: отсутствуют.

Выходные параметры: длина битового поля.

void SetBit(const int n);

Назначение: установить бит, равным 1.

Входные параметры:

n – номер бита, который нужно установить.

Выходные параметры: отсутствуют.

void ClrBit(const int n);

Назначение: очистить бит (установить бит равным 0).

Входные параметры:

n – номер бита, который нужно отчистить.

Выходные параметры: отсутствуют.

int GetBit(const int n) const;

Назначение: вывести бит (узнать бит).

Входные параметры:

n – номер бита, который нужно вывести (узнать).

Выходные параметры: бит (1 или 0, в зависимости есть установлен он, или нет).

Операторы:

int operator== (const TBitField &bf) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 битовых поля.

Входные параметры:

bf – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

int operator!= (const TBitField &bf) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 битовых поля.

Входные параметры:

bf – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

const TBitField& operator=(const TBitField &bf);

Назначение: оператор присваивания. Присвоить экземпляру *this экземпляр bf.

Входные параметры:

bf – битовое поле, которое мы присваиваем.

```
Выходные параметры: ссылка на экземпляр класса твitfield, *this.
 TBitField operator | (const TBitField &bf);
    Назначение: оператор побитового «ИЛИ».
    Входные параметры:
    \mathbf{bf} — битовое поле.
    Выходные параметры: Экземпляр класса, который равен { *this | bf }.
 TBitField operator&(const TBitField &bf);
    Назначение: оператор побитового «И».
    Входные параметры:
    bf – битовое поле, с которым мы сравниваем.
    Выходные параметры: Экземпляр класса, который равен { *this | bf }.
 TBitField operator~(void);
    Назначение: оператор инверсии.
    Входные параметры: отсутствуют.
    Выходные параметры:
                             экземпляр
                                          класса,
                                                   каждый
                                                                      которого
                                                            элемент
    paseH{~*this}.
 friend istream &operator>>(istream &istr, TBitField &bf);
    Назначение: оператор ввода из консоли.
    Входные параметры:
    istr – буфер консоли.
    bf – класс, который нужно ввести из консоли.
    Выходные параметры: ссылка на буфер (поток) istr.
 friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TBitField &bf);</pre>
    Назначение: оператор вывода из консоли.
    Входные параметры:
    istr – буфер консоли.
    bf – класс, который нужно вывести в консоль.
    Выходные параметры: ссылка на буфер (поток) istr.
Объявление класса:
```

3.2.2 Класс TSet

```
class TSet
private:
                    // максимальная мощность множества
  int MaxPower:
 TBitField BitField; // битовое поле для хранения характеристического вектора
public:
 TSet(int mp);
 TSet(const TSet &s);
                            // конструктор копирования
 TSet(const TBitField &bf); // конструктор преобразования типа
 operator TBitField();
                            // преобразование типа к битовому полю
```

```
// доступ к битам
  int GetMaxPower(void) const;
                                 // максимальная мощность множества
  void InsElem(const int Elem);
                                     // включить элемент в множество
  void DelElem(const int Elem);
                                     // удалить элемент из множества
  int IsMember(const int Elem) const; // проверить наличие элемента в множестве
  // теоретико-множественные операции
  int operator == (const TSet &s) const; // сравнение
  int operator!= (const TSet &s) const; // сравнение
  const TSet& operator=(const TSet &s); // присваивание
  TSet operator+ (const int Elem); // объединение с элементом
                                   // элемент должен быть из того же универса
 TSet operator- (const int Elem); // разность с элементом // элемент должен быть из того же универса
  TSet operator+ (const TSet &s); // объединение
  TSet operator* (const TSet &s); // пересечение
  TSet operator~ (void);
                                  // дополнение
  friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &bf);
  friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &bf);</pre>
     Поля:
     MaxPower — максимальный элемент множества.
     BitField - экземпляр битового поля, на котором реализуется множество.
Конструкторы:
      TSet(int mp);
          Назначение: конструктор с параметром, выделение памяти.
          Входные параметры:
          тр — максимальный элемент множества.
          Выходные параметры: отсутствуют.
      TSet(const TSet &s);
          Назначение: конструктор копирования.
          Входные параметры:

    ссылка, адрес экземпляра класса, на основе которого будет создан другой.

          Выходные параметры: отсутствуют.
      TSet(const TBitField &bf);
          Назначение: преобразование типа, преобразование из твітгіеld в тset.
          Входные параметры: bf – битовое поле.
          Выходные параметры: отсутствуют.
      operator TBitField();
          Назначение: оператор преобразования из типа TSet в тип TBitField.
          Входные параметры: отсутствуют.
          Выходные параметры: объект класса твітбіеld.
Метолы:
```

методы:

```
int GetMaxPower(void) const;
```

Назначение: получение максимального элемента множества.

Входные параметры: отсутствуют.

Выходные параметры: максимальный элемент множества.

void InsElem(const int Elem);

Назначение: добавить элемент в множество.

Входные параметры: **Elem** - добавляемый элемент.

Выходные параметры: отсутствуют.

void DelElem(const int Elem);

Назначение: удалить элемент из множества.

Входные параметры: **Elem** - удаляемый элемент.

Выходные параметры: отсутствуют.

int IsMember(const int Elem) const;

Назначение: узнать, есть ли элемент в множестве.

Входные параметры: Е1ем - элемент, который нужно проверить на наличие.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости есть элемент в множестве, или нет.

Операторы:

int operator==(const TSet &s) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 множества.

Входные параметры: **s** – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 1 или 0, в зависимости равны они, или нет соответственно.

int operator!=(const TSet &s) const;

Назначение: оператор сравнения. Сравнить на равенство 2 множества.

Входные параметры: s – битовое поле, с которым мы сравниваем.

Выходные параметры: 0 или 1, в зависимости равны они, или нет.

const TSet& operator=(const TSet &s);

Назначение: оператор присваивания. Присвоить экземпляру *this экземпляр s.

Входные параметры: **s** – множество, которое мы присваиваем.

Выходные параметры: ссылка на экземпляр класса **Tset**, *this.

TSet operator+(const TSet &bf);

Назначение: оператор объединения множеств.

Входные параметры: **Elem** – число.

Выходные параметры: исходный экземпляр класса, содержащий Е1ем.

TSet operator*(const TSet &bf);

Назначение: оператор пересечения множеств.

Входные параметры: **Elem** – число.

Выходные параметры: исходный экземпляр класса, содержащий Е1ем.

```
TBitField operator~(void);
```

Назначение: оператор дополнение до Универса.

Входные параметры: отсутствуют.

Выходные параметры: экземпляр класса, каждый элемент которого равен {~*this}, т.е. если і элемент исходного экземпляра будет равен будет находится в множестве, то на выходе его не будет, и наоборот.

friend istream &operator>>(istream &istr, TSet &s);

Назначение: оператор ввода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли.

s – класс, который нужно ввести из консоли.

Выходные параметры: ссылка на буфер (поток) istr.

friend ostream &operator<<(ostream &ostr, const TSet &s);</pre>

Назначение: оператор вывода из консоли.

Входные параметры:

istr – буфер консоли.

s – класс, который нужно вывести в консоль.

Выходные параметры: ссылка на буфер (поток) istr.

Заключение

В результате данной лабораторной работы были изучены теоретические основы битовых полей и множеств, а также принципы их использования в программировании. Были реализованы классы TSet и TBitField, а также написаны приложения и тесты для проверки работоспособности реализации. Проведенный анализ результатов показал, что использование битовых полей и множеств может быть очень полезным в решении определенных задач. Они позволяют эффективно выполнять операции объединения, пересечения и разности между наборами элементов. В целом, лабораторная работа помогла понять основные принципы работы с битовыми полями и множествами, их преимущества и ограничения.

Литературы

- 1. Битовые поля [https://metanit.com/c/tutorial/6.7.php].
- 2. Bit_field [https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_field].
- 3. Битовые множества (bitset) [https://studfile.net/preview/1872018].

Приложения

Приложение A. Реализация класса TBitField

```
TBitField::TBitField(int len)
    if (len > 0)
        BitLen = len;
        MemLen = (len + sizeof(TELEM) * 8 - 1) / (sizeof(TELEM) * 8);
        pMem = new TELEM[MemLen];
        for (int i = 0; i < MemLen; i++)
           pMem[i] = 0;
    }
    else if (len == 0)
        BitLen = 0;
        MemLen = 0;
        pMem = nullptr;
    else
        throw "Size error";
TBitField::TBitField(const TBitField& bf) // конструктор копирования
    BitLen = bf.BitLen;
    MemLen = bf.MemLen;
    if (MemLen)
        pMem = new TELEM[MemLen];
        for (int i = 0; i < MemLen; i++)</pre>
           pMem[i] = bf.pMem[i];
    else
       pMem = nullptr;
TBitField::~TBitField()
    if (MemLen > 0)
        delete[] pMem;
int TBitField::GetMemIndex(const int n) const // индекс Мем для бита n
    return n / (sizeof(TELEM) * 8);//возвращает индекс ячейки для бита с номером n
TELEM TBitField::GetMemMask(const int n) const // битовая маска для бита n
    return 1 << (n % (sizeof(TELEM) * 8));</pre>
// доступ к битам битового поля
int TBitField::GetLength(void) const // получить длину (к-во битов)
    return BitLen;
void TBitField::SetBit(const int n) // установить бит
    if (n >= 0 \&\& n < BitLen)
```

```
pMem[GetMemIndex(n)] |= GetMemMask(n);
   else
        throw "Error";
}
void TBitField::ClrBit(const int n) // очистить бит
    if (n \ge 0 \&\& n < BitLen)
       pMem[GetMemIndex(n)] &= ~GetMemMask(n);
    else
        throw "Error";
int TBitField::GetBit(const int n) const // получить вначение бита
    if (n \ge 0 \&\& n < BitLen)
       return (pMem[GetMemIndex(n)] & GetMemMask(n)) != 0;
    else
        throw "Error";
// битовые операции
const TBitField& TBitField::operator=(const TBitField& bf) // присваивание
    if (this != &bf)
        if (MemLen != bf.MemLen)
            delete[] pMem;
            MemLen = bf.MemLen;
            pMem = new TELEM[MemLen];
        BitLen = bf.BitLen;
        for (int i = 0; i < MemLen; i++)
            pMem[i] = bf.pMem[i];
    return *this;
int TBitField::operator==(const TBitField& bf) const // сравнение
    if (BitLen != bf.BitLen)
       return 0;
    for (int i = 0; i < MemLen; i++)</pre>
        if (pMem[i] != bf.pMem[i])
           return 0;
   return 1;
}
int TBitField::operator!=(const TBitField& bf) const // сравнение
{
    return ! (*this == bf);
TBitField TBitField::operator|(const TBitField& bf) // операция "или"
    int len = BitLen;
    if (bf.BitLen > len)
        len = bf.BitLen;
    TBitField result(len);
    for (int i = 0; i < MemLen; i++)
        result.pMem[i] = pMem[i] | bf.pMem[i];
    return result;
TBitField TBitField::operator&(const TBitField& bf) // операция "и"
{
```

```
int len = BitLen;
    if (bf.BitLen > len)
        len = bf.BitLen;
    TBitField result(len);
    for (int i = 0; i < MemLen; i++)
       result.pMem[i] = pMem[i] & bf.pMem[i];
    return result;
TBitField TBitField::operator~(void) // отрицание
    TBitField result(BitLen);
    for (int i = 0; i < BitLen; i++)
        if (!GetBit(i)) result.SetBit(i);
    return result;
}
// ввод/вывод
istream& operator>>(istream& istr, TBitField& bf) // ввод
    string str;
    istr >> str;
    for (int i = 0; i < bf.BitLen; i++)</pre>
        int bit = str[i] - '0';
        if (bit)
            bf.SetBit(i);
        else
            bf.ClrBit(i);
    return istr;
}
ostream& operator<<(ostream& ostr, const TBitField& bf) // вывод
    //for (int i = bf.BitLen - 1; i >= 0; i--)
    for (int i = 0; i < bf.BitLen; i++)</pre>
       ostr << bf.GetBit(i);</pre>
    return ostr;
```

Приложение Б. Реализация класса TSet

```
TSet::TSet(int mp) : BitField(mp)
    if (mp >= 0)
       MaxPower = mp;
    else
        throw "Size Error";
TSet::TSet(const TSet& s) : BitField(s.BitField) // конструктор копирования
    MaxPower = s.MaxPower;
TSet::TSet(const TBitField& bf) : BitField(bf) // конструктор преобразования типа
    MaxPower = bf.GetLength();
TSet::operator TBitField()
    return BitField;
int TSet::GetMaxPower(void) const // получить макс. к-во эл-тов
    return MaxPower;
int TSet::IsMember(const int Elem) const // элемент множества?
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0)</pre>
        throw "Error";
    return BitField.GetBit(Elem);
}
void TSet::InsElem(const int Elem) // включение элемента множества
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0)</pre>
        throw "Error";
    return BitField.SetBit(Elem);
}
void TSet::DelElem(const int Elem) // исключение элемента множества
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0)</pre>
        throw "Error";
    return BitField.ClrBit(Elem);
// теоретико-множественные операции
const TSet& TSet::operator=(const TSet& s) // присваивание
    if (this != &s)
        MaxPower = s.MaxPower;
        BitField = s.BitField;
    return *this;
int TSet::operator==(const TSet& s) const // сравнение
    return BitField == s.BitField;;
```

```
int TSet::operator!=(const TSet& s) const // сравнение
    return BitField != s.BitField;
}
TSet TSet::operator+(const TSet& s) // объединение
    size t newMaxPower;
    if (MaxPower > s.MaxPower)
        newMaxPower = MaxPower;
        newMaxPower = s.MaxPower;
    TSet result(newMaxPower);
    result.BitField = BitField | s.BitField;
    return result;
TSet TSet::operator+(const int Elem) // объединение с элементом
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0)</pre>
        throw "Error";
    TSet temp(*this);
    temp.BitField.SetBit(Elem);
    return temp;
}
TSet TSet::operator-(const int Elem) // разность с элементом
    if (Elem >= MaxPower || Elem < 0)</pre>
       throw "Error";
    TSet tmp(*this);
    tmp.BitField.ClrBit(Elem);
    return tmp;
}
TSet TSet::operator*(const TSet& s) // пересечение
    size_t newMaxPower;
    if (MaxPower > s.MaxPower)
        newMaxPower = MaxPower;
    else
        newMaxPower = s.MaxPower;
    TSet result(newMaxPower);
    result.BitField = BitField & s.BitField;
    return result;
}
TSet TSet::operator~(void) // дополнение
{
    TSet result(MaxPower);
    result.BitField = ~BitField;
    return result;
// перегрузка ввода/вывода
istream& operator>>(istream& istr, TSet& s) // ввод
{
    for (int i = 0; i < s.MaxPower; i++)</pre>
    {
        int element;
        istr >> element;
        if (element == 0)
            s.InsElem(i);
    }
    return istr;
}
```

```
ostream& operator<<(ostream& ostr, const TSet& s) // вывод
{
    ostr << "{ ";
    for (int i = 0; i < s.GetMaxPower(); i++)
    {
        if (s.IsMember(i))
            ostr << i << " ";
    }
    ostr << "}";
    return ostr;
}
```