#### Конфигурация сенсоров:

```
Каждый виртуальный сенсор должен быть описан в файле конфигурации
```

```
"Devices": [
  {
    "DeviceDescription": {
                             ЗДЕСЬ ОПИСЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕНСОРЕ
    "Name": "ИМЯ СЕНСОРА",
    "Model": "МОДЕЛЬ СЕНСОРА",
    "Manufacturer": "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ",
    "Identifier": "УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР",
    "DeviceType": "ΤИΠ CEHCOPA: Temperature, Voltage, PressureHpa, Current, FrequencyHz,
Humidity, Plug"]
    "DataFormat": "ТИП ГЕНЕРИРУЕМЫХ ДАННЫХ: Correct, Invalid1, Invalid2, Invalid3, Invalid4,
Invalid5"
   },
    "PresetGenerator": {
                             ЗДЕСЬ ОПИСЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАТОРЕ ДАННЫХ
    "GeneratorType": "ТИП ГЕНЕРАТОРА: File (данные из файла), Wave (волновые данные)",
    "FileName": "ИМЯ ФАЙЛА",
    "ValuesType": "ТИП ЗНАЧЕНИЙ: Integer, Double, Boolean"
   }
  },
```

#### Типы сенсоров

Temperature, Voltage, PressureHpa, Current, FrequencyHz, Humidity – обычные сенсоры, передающие вещественные или целочисленные значения

Plug – бинарный сенсор, передающий значения On и Off

### Тип генерируемых данных

Correct – данные передаются корректно, сенсоры регистрируются в НА

Invalid1 – данные передаются в топике «DeviceИдентификаторУстройства». Данные передаются в формате JSON, в виде «{"value":"3HAЧЕНИЕ"}». Сенсор не регистрируется в HA!

Invalid2 — данные передаются в топике «Binary-ИдентификаторУстройства-Sensor». Данные передаются в шестнадцатиричном формате, при этом, если число вещественное, последние два десятичных числа будут идти после запятой. Например: передается число 6466, что при переводе в десятичную систему дает: 25702. Зная, что исходное число было вещественным, мы делим полученное число на 100 и получаем результат: 257,02. Целые числа передаются без дробных знаков. Булевские данные передаются числом 1 и 0. Сенсор не регистрируется в НА!

Invalid3 – данные передаются в топике «XmlSensor\_ИдентификаторУстройства». Данные передаются в xml-формате в виде:

<sensor><data><name>ИмяЗначения</name><value>Значение</value></data>. Сенсор не регистрируется в НА!

Invalid4 — данные передаются в топике «CSV-ИдентификаторУстройства». Данные передаются в CSV-формате в виде: Имя3начения;3начение. Сенсор не регистрируется в HA!

Invalid5 – данные передаются в топике «SensorИдентификаторУстройства». Данные передаются обычным текстом в виде одного значения. Сенсор не регистрируется в НА!

## Тип генератора FILE

CSV-файл

В файле содержатся данные в формате: время;значение

В нужный момент данные отправляются на сервер.

Имеет следующие параметры:

ValuesType	Тип данных: Integer, Double, Boolean
FileName	Имя файла, содержащего данные

## Тип генератора WAVE

Генератор создает «синусоидальные» волновые наборы данных. Значения фукнции по умолчанию от -1 до 1.

Имеет следующие параметры:

ValuesType	Тип данных: Integer, Double, Boolean
Frequency	Частота синусоиды. За 1 принимается частота
	один период в минуту. Например, частота,
	равная одному периоду в час будет равна
	0,01667
Amplitude	Амплитуда значений
VerticalShift	Вертикальное смещение
HorizontalShift	Горизонтальное смещение
ValuesInMinute	Количество данных, генерируемых
	генератором в минуту. Чаще, чем 60 значений
	выставлять смысла не имеет
ScatterValues	Разброс данных (к каждому значению
	прибавляется случайное число в диапазоне от
	-ScatterValues до +ScatterValues
DigitsAfterPoint	Когда данные отправляются на сервер (если
	они вещественные) происходит их округление
	до указанного количества знаков после
	запятой

## Генератор BinaryRandom

Генератор создает данные для «имитации» бинарных сенсоров (то есть тех, которые имеют два состояния).

# Имеет следующие параметры:

ValuesInMinute	Количество попыток в минуту смены
	состояния бинарного сенсора на
	противоположное Чаще, чем 60 значений
	выставлять смысла не имеет
OnProbability	Вероятность переключения сенсора в
	состояние «On» при очередном вычислении
	состояния
OffProbability	Вероятность переключения сенсора в
	состояние «Off» при очередном вычислении
	состояния
MinutesBetweenSwitching	Минимальное время между переключениями
	состояния бинарного сенсора