# Ženijná podpora

T 4/4 TRHANIE PRVKOV A MATERIÁLU


# Obsah




- 1. Trhanie dreva
- 2. Trhanie oceľových prvkov
- 3. Trhanie muriva, betónu a železobetónu

# Literatúra








# Sústredené nálože



pomer strán: max. 1:1:3



1 - obal, 2 - drôt alebo motúz, 3 - drevená podložka, 4 - drevené kolíky v rozbuškových jamkách

# Radové nálože




## pomer strán: b:h = max. 2:1


a



















Zostavenie radovej nálože zo 400g náložiek a – jeden rad náložiek; b – dva rady náložiek

Zostavenie radovej nálože z 200g náložiek a – jeden rad náložiek; b – tri rady náložiek



# Tvarové nálože






1 – čiastkové nálože v tvare sústredených náloží; 2 – čiastková nálož v tvare radovej nálože


# Nálože podľa umiestnenia




#### voľne priložená



#### voľne uložená



#### vnútorná



- výklenok
- žliabok
- náložná odbočka (Φ min. 10 cm)
- vývrt (Φ 7,5 cm)
- komôrka
- studňa (Φ min. 15 cm)



Trhaviny a ničenie

# 1. TRHANIE DREVA

#### guľatina

• hmotnosť voľne priloženej nálože

$$N = KD^2$$

N – hmotnosť nálože trhaviny normálnej účinnosti [g]

D - priemer guľatiny [cm]

K - koeficient pre trhanie dreva

Druck drawa	Koeficient " <b>K"</b>		
Druh dreva	suché drevo	surové drevo	
Mäkké (topoľ, osika)	0,80	1,00	
Stredne tvrdé (borovica, smrek, jedľa)	1,00	1,25	
Tvrdé (dub, breza, buk, jaseň, hrab)	1,60	2,00	


• hmotnosť voľne priloženej nálože na trhanie guľatiny o priemere väčšom ako 30 cm

$$N = KD^2 \cdot \frac{D}{30}$$

#### guľatina



#### Upevnenie nálože na guľatinu



bez úpravy podkladu na odseknutú rovnú plochu

1 - nálož, 2 - viazací drôt, 3 - upravený podklad, 4 - Ča Ro Z

#### Príklad

Má sa stanoviť veľkosť voľne priloženej nálože na prerazenie jedle (surové drevo) o priemere 35 cm.

$$D = 35 [cm]$$

$$N = KD^2 \cdot \frac{D}{30} = \frac{KD^3}{30}$$


$$N = \frac{1,25 \cdot 35^{3}}{30} = 1786 [g] \Rightarrow \text{zaokrúhlenie na 1800 [g]}$$
(4 x 400 g + 1 x 200 g)



rozbušková jamka odspodu náložky



# stínanie stromov do požadovaného smeru




nálož sa upevní na kmeň zo strany, na ktorú má strom padnúť

1 - nálož, 2 - viazací drôt, 3 - Ča Ro Z, 4 - upravený podklad

# Trhanie gul'atiny

## plastickou trhavinou Pl Np 10



- kruhová nálož v obale okolo celého obvodu

$$N = K \cdot D^{2} \cdot \frac{2}{3}$$

$$N = \left(KD^{2} \cdot \frac{D}{30}\right) \cdot \frac{2}{3} = \frac{KD^{3}}{45}$$

# Trhanie guľatiny

# bleskovicou Np V







na 1 cm priemeru  $\rightarrow$  jeden závit bleskovice

#### hranol (trám)

hmotnosť voľne priloženej nálože

$$N = K \cdot F$$

N – hmotnosť nálože trhaviny normálnej účinnosti [g]

F – plocha priečneho rezu [cm²]

K - koeficient pre trhanie dreva


 hmotnosť voľne priloženej nálože na trhanie hranolu o hrane "h > 30 cm" (v smere pôsobenia výbuchu)

$$N = K \cdot F \cdot \frac{h}{30} = \frac{K \cdot b \cdot h^2}{30}$$



## hranol (trám)

zložený hranol (rošt) sa považuje za jeden hranol



#### <u>Príklad</u>

Má sa stanoviť veľkosť voľne priloženej nálože na prerazenie borovicového roštového trámu o šírke 32 cm a výške 40 cm.

$$h = 32 [cm]$$

$$b = 40 [cm]$$

$$K = 1,00$$

$$N = \frac{K \cdot b \cdot h^2}{30}$$

$$N = \frac{1,00 \cdot 40 \cdot 32^{2}}{30} = 1365,3 \text{ [g]} \Rightarrow \text{zaokrúhlenie na 1600 [g]}$$
(4 x 400 g)


1 - nálož, 2 - Ča Ro Z, 3 - viazací drôt

#### vývrtové nálože


$$N = \frac{KD^2}{10}$$


- N hmotnosť nálože trhaviny normálnej účinnosti [g]
- D priemer gul'atiny [cm]
- K koeficient pre trhanie dreva

#### opatrenia na zväčšenie dĺžky vývrtu










1 - nálož, 2 - Ča Ro Z, 3 - tesnenie, 4 - vývrt

## pilótové podpery



- do výšky 6 m → jednou sústredenou voľne uloženou náložou
- väčšie pilóty → dvoma sústredenými voľne uloženými náložami



$$N = 30 \cdot K \cdot D \cdot R^2$$

- N hmotnosť nálože trhaviny normálnej účinnosti [kg]
- K koeficient pre trhanie dreva
- D priemer najvzdialenejšej pilóty [m]
- R vzdialenosť od stredu nálože do stredu najvzdialenejšej pilóty [m]

ak je D > 0.3 [m]

$$N = 30 \cdot K \cdot D \cdot R^2 \cdot \frac{D}{0.3}$$


# skupina stromov





# Dobývanie pňov





- N hmotnosť nálože trhaviny [g]
- D priemer pňa na úrovni terénu [cm]

- 1 nálož (nabíja sa max. do 1/3 vývrtu
- 2 tesnenie
- 3 Ča Ro Z



Trhaviny a ničenie

# 2. TRHANIE OCEĽOVÝCH PRVKOV

# Trhanie oceľových plátov




Hrúbka plátu h [cm]	Výpočet	Pravidlo
h ≤ 2	N=20·F  N – hmotnosť nálože trhaviny [g] F – plocha priečneho rezu plátu [cm²]	jeden rad 200 g náložiek na každý cm hrúbky plátu
h > 2	N = 10·h·F = 10·b·h <sup>2</sup> N - hmotnosť nálože trhaviny [g] h - hrúbka plátu [cm] b - šírka plátu [cm] F - plocha priečneho rezu plátu [cm <sup>2</sup> ]	počet radov 200 g náložiek $\Rightarrow \frac{h^2}{2}$ "h" sa zaokrúhľuje na celé cm


# Spôsob umiestnenia náloží

## určenie parametrov pre výpočet náloží


celistvý plát




dostatočná medzera



malá medzera




nitovaný plát



# Trhanie oceľového plátu


#### radovou náložou



1 - radová nálož z 200 g náložiek, 2 - radová nálož z 200 g a 400 g náložiek, b - šírka plátu, h - hrúbka plátu


# Usporiadanie náloží na oceľových nosníkoch






# Usporiadanie náloží na oceľovom nosníku








# Usporiadanie náloží



#### na zložitých nitovaných oceľových prvkoch



o - šírka prvku


h - hrúbka prvku

N - nálože stanovené podľa vzťahu N = 10.b.h<sup>2</sup>

N<sub>1</sub> - nálože stanovené podľa hrúbky prvku

# Trhanie dutého oceľového stĺpa





nálož musí prekrývať min. 3/4 obvodu stĺpa

#### Príklad

Má sa stanoviť hmotnosť voľne priloženej nálože na prerazenie kruhového oceľového stĺpa s vonkajším priemerom D = 32 cm a hrúbkou steny a = 2 cm.

$$\begin{split} & \text{N} = 20 \text{ . F [g]} \\ & \text{F} = \pi \text{ . D. a [cm}^2] \\ & \text{D} = 32 \text{ [cm]} \\ & \text{a} = 2 \text{ [cm]} \\ & \text{F} = 3,14 \text{ . } 32 \text{ . } 2 = 200 \text{ [cm}^2] \\ & \text{N} = 20 \text{ . } 200 = 4000 \text{ [g]} \rightarrow 10 \text{ x } 400 \text{ [g]} \\ & \text{obvod stĺpa} \rightarrow \text{O} = \pi \text{ . D} = 3,14 \text{ . } 32 = 100 \text{ [cm]} \\ & 3/4 \text{ . O} = 3/4 \text{ . } 100 = 75 \text{ [cm]} \\ & \text{dĺžka radovej nálože podľa výpočtu} \rightarrow 10 \text{ x } 5 = 50 \text{ [cm]} \\ & \text{chýba 25 cm, t. j. 5 x } 400 \text{ [g]} \\ & \text{celková nálož} \rightarrow 10 + 5 = \textbf{15 x } 400 \text{ [g], t. j. } 6000 \text{ [g]} \end{split}$$

# Trhanie oceľovej rúry

## Semtex RAZOR





dĺžka: 1 a 2 m

PARAMETER	LIMIT	RAZOR 6 RAZOR 10 RAZOR 15 RAZOR 20 RAZOR 25 RAZOR 30 RAZOR 40						
PANAMETER	ONII	<b>RAZOR 6</b>	RAZOR 10	<b>RAZOR 15</b>	RAZOR 20	RAZOR 25	RAZOR 30	RAZOR 40
Total weight	[gm] <sup>-1</sup>	140 ± 10	$390 \pm 25$	$860 \pm 50$	$1,500 \pm 100$	$2,400 \pm 150$	$3,500 \pm 200$	$6,000 \pm 300$
Weight of explosive (RDX, PETN)	[gm] <sup>-1</sup>	$50 \pm 5$	140 ± 10	310 ± 25	550 ± 40	860 ± 50	1,250 ± 70	$2,200 \pm 100$
Penetration (steel plate)	[mm]	6 min.	10 min.	15 min.	20 min.	25 min.	30 min.	40 min.





# Prerážanie oceľových tyčí a lán



Priemer tyče, lana D [cm]	Oceľová tyč	Oceľové lano
D ≤ 2	<ul> <li>1 x 200 [g] náložka alebo</li> <li>100 [g] Pl Np 10</li> </ul>	<ul> <li>nálože sa umiestňujú na strih</li> <li>každá nálož vypočíta podľa vzťahov na prerážanie oceľových tyčí v závislosti od priemeru D</li> </ul>
	$N = 10 . D^3$	4 3
D > 2	N – hmotnosť nálože [g] D – priemer lana [cm]	1 2
	<ul> <li>nálož musí prekrývať celý priemer tyče a musí mať výšku min. 2,5 x D</li> <li>pri použití Pl Np 10 sa nálož zmenší na 1/2</li> </ul>	1 - nálož, 2 - Ča Ro Z, 3 - bleskovica, 4 - viazací drôt

# Trhanie ocele pri nedostatku času



 $N = 20 . b . h^2$ 

- N hmotnosť sústredenej nálože [kg] umiestnenej na najhrubšej časti prierezu
- b rozmer trhaného prvku [m]
- h maximálna hrúbka prvku v mieste trhania [m]



Trhaviny a ničenie

# 3. TRHANIE MURIVA, BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU

# Trhanie muriva, betónu, železobetónu



#### sústredená nálož


$$N = A \cdot B \cdot R^3$$

- N hmotnosť sústredenej nálože [kg]
- A koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu
- B koeficient tesnenia pre rôzne spôsoby uloženia náloží
- R polomer účinnosti [m]


#### radová nálož

$$N = 0.5 . A . B . R^2 . I$$

- N hmotnosť sústredenej nálože [kg]
- A koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu
- B koeficient tesnenia pre rôzne spôsoby uloženia náloží
- R polomer účinnosti [m]
- I dĺžka nálože [m]



# Hodnoty koeficientu "A"





P. č.		Koeficient "A"	
1.	Cynká hornina	Čerstvo nasypaná nakyprená zemina	0,26
2.	Sypká hornina	Piesčitá hlina zmiešaná s drobným štrkom	0,51
3.		Ornica	0,57
4.	Rypné horniny	Uľahnutý piesok	0,62
5.		Vlhký piesok	0,66
6.	Ľahko a stredne	Štrkovitá pôda	0,66
7.	kopné horniny	Uľahnutý hlinitý piesok alebo hlinitá pôda	0,70
8.	Pevný íl		0,70
9.	Ťažko kopné	Hrubý súdržný štrk s ílovitým alebo hlinitým tmelom	0,74
10.	horniny	Kamenistá pôda	0,77
11.		Uľahnuté zlíny	0,98
12.	Clash	Vápencové	1,11
13.	Skaly	Žulové	1,34
14.	Tehlové murivo na	malej pevnosti	0,75
14.	vápennú maltu	veľkej pevnosti	1,00
15.	Tehlové murivo na ce	1,20	
16.	Kamenné murivo (z prírodného kameňa)		1,40
17.	Stavebný betón		1,50
18.	Betón pre opevňovacie stavby		1,80
19.	Železobetón (betón s	5,00	
20.	Predpätý betón (beto	7,50 – 20,00	

# Hodnoty koeficientu tesnenia "B"



# pre rôzne spôsoby uloženia náloží

Schéma uloženia a názov náloží	Koefici	Polomer účinnosti	
Schema diozema a nazov naiozi	bez tesnenia	s tesnením	"R"
1. Voľne priložená nálož	9,0	5,0 (pri železobet. 6,5)	R = H
2. Zapustená nálož	5,0	3,5	R = H
3. Uzavretá nálož v náložnej odbočke v 1/3 hrúbky konštrukcie	1,7	1,5	R = 2/3 H

# Hodnoty koeficientu tesnenia "B"



# pre rôzne spôsoby uloženia náloží

Schéma uloženia a názov náloží	Koefici	Polomer účinnosti	
Schema diozema a nazov naiozi	bez tesnenia	s tesnením	"R"
4. Uzavretá nálož v strede trhanej konštrukcie			
	1,3	1,15	R = 1/2 H
5. Voľne priložená nálož pri stene (opory) na zemi (vo vode)	5,0	2,5	R = H
3. Nálož v studni za stenou (v zemine)	3,5	2,0	R = H


# Uloženie náloží pri trhaní betónu



#### vývrtová nálož

$$N = K \cdot h^3$$

- N hmotnosť sústredenej nálože [kg]
- K koeficient pre stanovenie hmotnosti vývrtovej nálože
- h hĺbka (dĺžka) vývrtu [m] (h = 1/2H až 2/3H, plní sa trhavinou na 1/2h až 2/3h



# Koeficient "K"




pre stanovenie hmotnosti vývrtových náloží (trhavina normálnej účinnosti)

Hrúbka trhaného	Hĺbka vývrtov	Koeficient "K"			
prvku [m]	"h" [m]	tehlové murivo	kamenné murivo	betón	železobetón*
0,50	0,35	1,50	1,65	1,80	1,95
0,60	0,40	1,25	1,38	1,50	1,63
0,75	0,50	1,00	1,10	1,20	1,30
0,90	0,60	0,75	0,83	1,10	1,17
1,00 – 1,20	0,65 – 0,80	0,67	0,74	0,81	0,87
1,30 – 1,50	0,85 – 1,00	0,58	0,64	0,70	0,76
1,60 – 1,70	1,05 – 1,15	0,54	0,59	0,64	0,69
1,80 – 2,00	1,20 – 1,40	0,42	0,46	0,50	0,54

# Trhanie železobetónového nosníka






1 - nálož, 2 - viazací drôt, 3 - Ča Ro Z, 4 - prepojovacia bleskovica, b - hrúbka trhaného prvku

# Postupné trhanie prvkov zo železobetónu




#### umiestnenie nálože N₁ na vybitie betónu



 $N = A \cdot B \cdot R^3$ 

#### umiestnenie nálože N<sub>2</sub> na prerazenie výstuže



$$N = 10 . h. F$$
  
 $F = h . b$ 

## Trhanie železobetónu



#### radovými náložami zo špeciálneho ženijného náloživa

#### TN



#### Preráža:

- jeden rad náložiek železobetón do hĺbky 30 cm
- dva rady náložiek železobetón do hrúbky 45 cm

## UTN-2



#### Preráža:

- železobetón do hĺbky: 7,5 cm oceľ, 75 cm betón,
- železobetón: vyrazí betón 100 cm náložky na strih



• preráža: železobetón do hrúbky 1 m


# Prebíjanie jednotlivých otvorov



#### v doskách a stenách

#### Sústredené nálože

voľne priložené normálna účinnosť



- N hmotnosť sústredenej nálože [kg]
- A koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu
- B koeficient tesnenia pre rôzne spôsoby uloženia náloží
- R polomer účinnosti [m]

priemer otvoru = 2 x hrúbka konštrukcie

#### PN-4 a PN-14




Náložka	prebíja železobet. steny	prebíja tehlové murivo
PN-4	do hrúbky 100 cm	hrúbka 45 cm zo vzdialenosti 9 m vstup. otvor 25 x 35 cm výstup. otvor 60 x 60 cm
PN-14	do hrúbky 150 cm	hrúbka 45 cm zo vzdialenosti 15 m vstup. otvor 50 x 50 cm výstup. otvor 80 x 80 cm


# Trhanie železobetónu



#### náložkami UTN-2




#### dve náložky na strih



# Trhanie pilierov a nosníkov

#### voľne uloženou náložou



 $N = 10 . A . h . r^2$ 

- N hmotnosť sústredenej nálože [kg]
- A koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu
- h hrúbka trhaného prvku [m]
- r vzdialenosť medzi stredom nálože a osou najvzdialenejšieho trhaného prvku [m]



# OTÁZKY?