Ženijná podpora

T 4/5 TRHANIE HORNÍN


Obsah




- 1. Výpočet náloží
- 2. Trhanie na vyhodenie
- 3. Zriaďovanie okopov a krytov trhavinami
- 4. Kladenie náloží do horniny

Literatúra









Trhaviny a ničenie

1. VÝPOČET NÁLOŽÍ

Podkop



nálož umiestnená pod zemou a pripravená na odpálenie

$$n = \frac{r}{h}$$

n – ukazovateľ účinnosti podkopu

r – polomer lievika [m]

h – priamka najmenšieho odporu (hĺbka uloženia nálože) [m]

Delenie podkopov podľa "n"

normálne	n = 1, r = h
zosilnené	n > 1, r > h
otrasové	účinok sa prejaví na povrch len rozpojením a zosadnutím horniny
hluché	účinok na povrch sa neprejaví

Normálne a zosilnené podkopy



 $N = A \cdot b \cdot r^3$


- N hmotnosť trhaviny [kg]
- A koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu
- b koeficient závislý od ukazovateľa účinnosti podkopu "n"
- r polomer lievika [m]

Výsledok trhania



normálne a zosilnené podkopy

Parametre lievikov



p - viditeľná hĺbka lievika [m]

a - výška násypu [m]

$$p_2 = 1,4.h = 0,7.r_2$$

Hodnoty koeficientu "A"



pri použití trhaviny normálnej účinnosti

P. č.		Názov materiálu	Koeficient "A"		
1.	Synká hornina	Čerstvo nasypaná nakyprená zemina	0,26		
2.	Sypká hornina	Piesčitá hlina zmiešaná s drobným štrkom	0,51		
3.		Ornica	0,57		
4.	Rypné horniny	Uľahnutý piesok	0,62		
5.		Vlhký piesok	0,66		
6.	Ľahko a stredne	Štrkovitá pôda	0,66		
7.	kopné horniny	Uľahnutý hlinitý piesok alebo hlinitá pôda	0,70		
8.	Pevný íl		0,70		
9.	- Ťažko kopné horniny	Hrubý súdržný štrk s ílovitým alebo hlinitým tmelom			
10.		Kamenistá pôda			
11.		Uľahnuté zlíny	0,98		
12.	GL I	Vápencové	1,11		
13.	Skaly	Žulové	1,34		
4.4	Tehlové murivo na	Tehlové murivo na malej pevnosti			
14.	vápennú maltu	veľkej pevnosti	1,00		
15.	Tehlové murivo na cen	nentovú maltu	1,20		
16.	Kamenné murivo (z prí	1,40			
17.	Stavebný betón	1,50			
18.	Betón pre opevňovacie	1,80			
19.	Železobetón (betón sa	vyrazí, výstuž zostane neporušená)	5,00		
20.	Predpätý betón (betón	sa vyrazí, výstuž zostane neporušená)	7,50 – 20,00		

Hodnoty



b, bn³, H, R

Druh podkopu	$n = \frac{r}{h}$	b	bn³	Výpočet N	Polomer účinnosti R
N - základný vzťah	n	b	bn³	$N = A.b.r^3 = A.(bn^3). h^3$	
Hluchý podkop N _h	-	-	0,35	$N_h = 0.35.A.h_h^3 = 0.2.N_1$	R _h = 0,57.h _h
Otrasový podkop N _o	-	-	0,70	$N_o = 0.70.A.h_o^3 = 0.4.N_1$	$R_{o} = 0.7.h_{o}$
Normálny podkop N ₁	1,00	1,70	1,70	$N_1 = 1,7.A.r_1^3 = 1,7.A.h_1^3 = 1,7.A.R_1^3$	$R_1 = r_1 = h_1 = \sqrt[3]{\frac{N_1}{1,7 \cdot A}}$
1,5 násobný podkop N _{1,5}	1,50	1,50	5,06	$N_{1,5} = 1,5.A.r_{1,5}^{3} = 1,5.A.(1,5.h_{1,5})^{3} = 5.A.h_{1,5}^{3} \approx 3.N_{1}$	$R_{1,5} = r_{1,50} = 1,5.h_{1,5}$
2 násobný podkop N ₂	2,00	1,65	13,20	$N_2 = 1,65.A.r_2^3 = 1,65.A.(2.h_2)^3 = 13,2.A.h_2^3 \approx 8.N_1$	$R_2 = r_2 = 2.h_2$
2,5 násobný podkop N _{2,5}	2,50	2,00	31,20		
3 násobný podkop N ₃	3,00	2,35	63,50		

Príklad 1



Má sa stanoviť hmotnosť nálože trhaviny normálnej účinnosti, aby bol vytvorený lievik o priemere 6 m v pevnom íle pri použití normálneho, 1,5 násobného a 2 násobného podkopu. Do akej hĺbky je potrebné uložiť nálož a aká bude viditeľná hĺbka lievika?

Normálny podkop

$$n = 1$$
; $r = 3 [m]$; $h = 3 [m]$; $b = 1,7$

$$A = 0.7$$

$$p = 0.5 \cdot h = 0.5 \cdot 3 = 1.5 [m]$$

$$N = A.b.r^3 = 0.7 \cdot 1.7 \cdot 3^3 \approx 32 \text{ [kg]}$$

1,5 násobný podkop

$$n = 1,5; r = 3 [m]; b = 1,5$$

$$A = 0.7$$

$$h = r/n = 3/1,5 = 2 [m]$$

$$p = h = 2 [m]$$

$$N = A.b.r^3 = 0.7 \cdot 1.57 \cdot 3^3 \approx 29 \text{ [kg]}$$

2 násobný podkop

$$n = 2$$
; $r = 3 [m]$; $b = 1,65$

$$A = 0.7$$

$$h = r/n = 3/2 = 1,5 [m]$$


$$p = 1.4 \cdot h = 1.4 \cdot 1.5 = 2.1 [m]$$

$$N = A.b.r^3 = 0.7 \cdot 1.65 \cdot 3^3 \approx 32 \text{ [kg]}$$

Hluché a otrasové podkopy



- používajú sa na kyprenie a rozrušovanie hornín, ničenie podzemných objektov
- hluchý podkop sa používa aj na vytvorenie komôrky na dne vývrtu



1 - pásmo stlačenia, 2 - pásmo účinnosti R - polomer účinnosti, S - polomer bezpečnosti

$$N_h = 0.2 \cdot N_1 = 0.35 \cdot A \cdot h_h^3$$

 $R_h = 0.57 \cdot h_h$

$$N_o = 0.4 \cdot N_1 = 0.7 \cdot A \cdot h_o^3$$

 $R_o = 0.7 \cdot h_o$

N_h – hmotnosť hluchého podkopu [kg]

N_o – hmotnosť otrasového podkopu [kg]

N₁ – hmotnosť normálneho podkopu [kg]

A – koeficient pre trhanie horniny, muriva a železobetónu

h_h – priamka najmenšieho odporu pre hluchý podkop [m]

h_o – priamka najmenšieho odporu pre otrasový podkop [m]

R_h – polomer účinnosti pre hluchý podkop [m]

R_o – polomer účinnosti pre otrasový podkop [m]

Príklad 2



Má sa stanoviť, či odpálením nevybuchnutej leteckej bomby s 500 kg náplňou trhaviny normálnej účinnosti, zarytej v hĺbke 10 m v pevnom íle, nebude výbuchom poškodená stena domu, vzdialeného 15 m od leteckej bomby.

$$N = 500 [kg]$$

$$A = 0.7$$

$$h = 10 [m]$$

N=A. bn^3 . $h^3 \rightarrow vyjadrením "bn³" sa zistí aký druh podkopu vznikne$

$$bn^3 = \frac{N}{A \cdot h^3} = \frac{500}{0.7 \cdot 10^3} = 0.7 \implies \text{podľa tabuľky tejto hodnote zodpovedá otrasový podkop}$$

$$R_o = 0.7.h_o = 0.7.10 = 7 [m]$$

 $S_o = 1.5.R_o = 1.5.7 = 10.5 [m] \rightarrow stena domu je mimo dosahu účinkov výbuchu bomby$

Príklad 3



Stanovte množstvo trhavín potrebných na rozrušenie zamrznutej horniny pre uľahčenie strojného hĺbenia stavebnej jamy. Jama má pôdorysné rozmery 7 x 3,5 m. Hornina, pevný íl, je zamrznutá do hĺbky 0,8 m.

Na rozrušenie sa použijú otrasové podkopy.

$$N = 0.7 \cdot A \cdot h_0^3$$

A = 0,7 . 1,5 = 1,05 (1,5 násobné zväčšenie hodnoty vzhľadom na zamrznutú horninu)

$$h_0 + R_0 = 0.8$$
 [m]

$$R_0 = 0.7 \cdot h_0$$

$$h_0 + 0.7 \cdot h_0 = 0.8 \rightarrow h_0 \cdot (1 + 0.7) = 0.8 \text{ [m]}$$

$$h_0 = 0.47 [m]$$

$$R_0 = 0.7 \cdot 0.47 = 0.33 [m]$$

$$N = 0.7 \cdot 1.05 \cdot 0.47^3 = 0.076 \text{ [kg]}$$

Prakticky: $N = 0.15 [kg] \rightarrow 2 \times 75 [g]$


Vzdialenosť náloží:

• po dĺžke jamy: (7:0,7) - 1 = 9

• po šírke jamy: (3,5:0,7)-1=4

Celkom: 9.4 = 36 náloží

Trhaviny celkom: 5,4 [kg] \rightarrow 72 x 75 [g]





Trhaviny a ničenie


2. TRHANIE NA VYHODENIE

ZRIAĎOVANIE OCHRANNÝCH STAVIEB S VYUŽITÍM TRHAVÍN

Jednoradové trhanie horniny



- používajú sa na vytváranie súvislých výkopov (priekop)
- nálože sa ukladajú do jedného radu na vzdialenosť "I" → I = r
- rozhodenie horniny:
 - kolmo na rad náloží → a₁ = 40 . r . n
 - v smere radu náloží \rightarrow a₂ = 20 . r . n
- používa sa na vytváranie protitankových priekop



Príklad 4



Trhaním sa má zriadiť PT priekopa o dĺžke 100 m a minimálnej hĺbke 2,25 m. Hornina - uľahnutý hlinitý piesok. Aká bude hmotnosť a počet náloží a šírka priekopy?

$$p = 2,25 [m]$$

$$A = 0,7$$

n = 2 (2 násobný podkop)

$$p = 1.4 \cdot h \rightarrow h = p/1.4 = 2.25/1.4 = 1.6 [m]$$


$$N = A.(bn^3). h^3 = 0.7.13.2.1.6^3 = 38.5 [kg]$$

Vzdialenosť náloží: $l = r = n \cdot h = 2 \cdot 1,6 = 3,2 [m]$

Počet náloží: $m = 100/l = 100/3, 2 = 31, 25 \rightarrow 31$ [ks]

Celková spotreba trhavín: N = 31 . 38,5 ≈ 1200 [kg]


Šírka priekopy: $s = 2 \cdot r = 2 \cdot 2,32 \approx 6,5 [m]$




Dvojradové a trojradové trhanie horniny



- používajú sa na vytváranie výkopov lichobežníkového tvaru
- šírka výkopu na dne > 2 x hĺbka výkopu
- pri trojradovom trhaní nálože stredného radu sú väčšie o 25% oproti náložiam v krajných radoch
- odpálenie stredného radu náloží oneskorenie 2 až 3 sekundy
- šírka výkopu:
 - dvojradové trhanie: v úrovni terénu "3r", na dne "r"
 - trojradové trhanie: v úrovni terénu "4r", na dne "2r"





Príklad



Stanovte množstvo trhavín a ostatné potrebné parametre na vytvorenie stavebnej jamy dlhej 28 m, širokej 16 m a hlbokej 2,7 m. Trhavina – šupinkový TNT. Hornina - kamenistá pôda.

 $\Gamma = 4$

16 m

r=4

r = 4

r = 4

použije sa:

- trojradové trhanie
- 2 násobné podkopy

$$N = A . b . r^3$$

$$A = 0.77$$

$$b = 1,65$$

šírka výkopu v úrovni terénu \rightarrow 4.r \rightarrow r = 16/4 = **4 [m]**

$$N = 0.77 \cdot 1.65 \cdot 4^3 = 81.3 \rightarrow 82 \text{ [kg]}$$

spotreba trhaviny:

- počet náloží v jednom rade \rightarrow dĺžka jamy/r 1 = 28/4 1 = 6
- nálože v krajných radoch → 82 . 6 . 2 = 984 [kg]
- nálože v strednom rade sa zväčšia o 25% → 82 . 1,25 . 6 = 615 [kg]

trhaviny celkom: $984 + 615 = 1599 \rightarrow 1600 \text{ [kg]}$

hĺbka uloženia nálože: h = r/n = 4/2 = 2 [m]

viditeľná hĺbka výkopu: p = 1,4 . h = 1,4 . 2 = **2,8 [m]**

Príklad



Stanovte potrebné množstvo trhaviny a ostatné parametre na vytvorenie stavebnej jamy pre stavbu úkrytu USU. Jama má mať rozmery: dĺžka 7 m, šírka 3,5 m, hĺbka 3,5 m. Zloženie horniny: do hĺbky 1,9 m uľahnutý hlinitý piesok, hlbšie kamenistá pôda.

použije sa:

• trhanie na dvakrát → hrúbka vrstvy 3,5/2 = 1, 75 [m]

• jednoradové trhanie, 3 nálože

1. vrstva

použijú sa 1,5 násobné podkopy

$$p_1 = 1,75 \text{ [m]}$$

 $p_1 = 0,7 \cdot r_1 \rightarrow r_1 = 1,75/0,7 = 2,5 \text{ [m]}$
 $N_1 = A \cdot b \cdot r_1^3$
 $A = 07; b = 1,5$
 $N_1 = 0,7 \cdot 1,5 \cdot 2,5^3 = 16,4 \rightarrow 17 \text{ [kg]}$

2. vrstva

 $h_1 = p_1 = 1,75$ [m]


použijú sa 2 násobné podkopy

$$p_2 = 1,75 \text{ [m]}$$

 $p_2 = 0,7 \cdot r_2 \rightarrow r_2 = 1,75/0,7 = 2,5 \text{ [m]}$
 $N_2 = A \cdot b \cdot r_2^3$
 $A = 0,77; b = 1,65$
 $N_2 = 0,77 \cdot 1,65 \cdot 2,5^3 = 19,85 \rightarrow 20 \text{ [kg]}$
 $p_2 = 1,4 \cdot h_2 \rightarrow h_2 = 1,75/1,4 = 1,25 \text{ [m]}$

Trhaviny celkom

$$N = 3 \cdot 17 + 3 \cdot 20 = 111 [kg]$$




Dvojradové trhanie



usmernené vyhodenie horniny

- nálože radu A
 - priamka najmenšieho odporu AC
 - sú menšie ako nálože v rade B
 - odpaľujú sa o 1 až 3 sekundy skôr ako nálože v rade B
- nálože radu B
 - priamka najmenšieho odporu BE
 - ukazovateľ účinnosti podkopu "n" je o ½ väčší ako pri náložiach radu A




Usmernené vyhodenie horniny



vývrtové nálože


• vzdialenosť vývrtov rade 0,8.h až 1,5.h



Trhanie svahu




úprava zjazdu do vodnej prekážky



Trhanie hrádze





Príklad



Stanovte potrebné množstvo trhavín a ostatné parametre na vytvorenie prievalu v zemnej hrádzi. Prieval má zasahovať 1 m pod hladinu vody. Hornina hrádze – hrubý štrk s ílovým tmelom.


použije sa:

- jednoradové trhanie (nie je stanovená šírka prievalu)
- 3 nálože \rightarrow šírka výkopu = 4.r \rightarrow r = 14/4 = 3,5 [m]
- stredná nálož sa odpáli s oneskorením 2,5 [s]

výpočet krajných náloží:

$$n = 2$$

 $r_1 = 3.5 \text{ [m]}$
 $h_1 = r_1 / n = 3.5 / 2 = 1.75 \text{ [m]}$
 $p_1 = 1.4 \cdot h_1 = 1.4 \cdot 1.75 = 2.45 \text{ [m]}$
 $N_1 = A \cdot b \cdot r_1^3$
 $A = 0.74$
 $b = 1.65$
 $N_1 = 0.74 \cdot 1.65 \cdot 3.5^3 = 52.35 \approx 53 \text{ [kg]}$



výpočet strednej nálože:

 $h_2 \rightarrow určí sa graficky tak, aby nálož bola rovnako vzdialená od všetkých troch plôch <math>\rightarrow h_2 = 2,35 \text{ m}]$ n = 1,5 (aby sa zbytočne nezväčšovala hĺbka p_2) $p_2 = h_2 = 2,35 \text{ [m]}$ $r_2 = 1,5 \cdot h_2 = 1,5 \cdot 2,35 = 3,53 \text{ [m]}$ $N_2 = A \cdot b \cdot r_2^3$ b = 1,5 $N_2 = 0,74 \cdot 1,5 \cdot 3,53^3 = 48,83 \approx 49 \text{ [kg]}$

trhaviny celkom: N = 2.53 + 49 = 155 [kg]




Trhaviny a ničenie

3. ZRIAĎOVANIE OCHRANNÝCH STAVIEB TRHAVINAMI

Zriad'ovanie OS trhavinami





Výkopy, ktorých hĺbka > 2,5 m a šírka v úrovni terénu < 5 m, sa musia trhať na dvakrát (po vrstvách).

Hodnoty radových náloží



na zriaďovanie OS pre dopravnú a bojovú techniku

Druh techniky	Rozmery OS (hĺbka x šírka x dĺžka) [m]	trha	ová hmot viny v hor [kg] ažné tried	nine	Rozmery ryhy na uloženie náloží (hĺbka x šírka x dĺžka) [m]	
	[]	1.	2.	3. a 4.	[]	
Osobný automobil	2,1 x 3,0 x 4,0	20	25	35	1,5 x 0,5 x 4,5	
Nákladný automobil 3t až 7t	3,0 x 3,5 x 6,5 (5,0 x 3,0)*	70	85	100	1,7 x 0,6 x 7,0	
Nákladný automobil 10t až 12t	3,2 x 3,5 x 7,5 (6,5 x 3,5)	90	120	140	1,8 x 0,6 x 8,0	
BVP-1 (okop)	1,0 x 3,4 x 5,8 (2,5 x 3,4)	32	41	47	0,8 x 0,5 x 6,0	
T-72 (okop)	1,4 x 3,8 x 5,6 (3,0 x 3,8)	25	30	40	1,3 x 0,5 x 6,0	
T-72 (kryt)	2,8 x 4,0 x 6,0 (3,0 x 4,0)	70	80	95	1,7 x 0,5 x 6,5	

^{*}hodnoty v zátvorke uvádzajú rozmery nájazdovej rampy

Hodnoty sústredených náloží



na zriaďovanie OS pre dopravnú a bojovú techniku

Druh techniky	Rozmery okopu (krytu) v m (hlbka × šírka ×	trh	aviny v	kg ažnej	Schéma uloženia náloží a hmotnosť čiastkových náloží		
1 23-72 77	× dizka)	1.	2.	3. a 4.			
Osobný automobil	2,1 × 3,0 × 4,0	20	25	35	$N_1 = 4/5 N$ $N_2 = 1/5 N$		
					2,5		
		11.24			2 7 - 24		
Nákladný automobil 3t až 7t	3,0×3,5×6,5 (5,5×3,0)	70	90	110	$N_1 = 2/5 N_2 = 1/5 N_2$		
					3 3		
					13 2		
	Osobný automobil	Druh techniky (krytu) v m (hĺbka × šírka × × dĺžka) Osobný automobil 2,1 × 3,0 × 4,0 Nákladný automobil 3t až 7t 3,0 × 3,5 × 6,5	Druh techniky Rozmery okopu (krytu) v m (hlbka × šírka × × dlžka) 1. Osobný automobil 2,1 × 3,0 × 4,0 20 Nákladný automobil 3t až 7t 3,0 × 3,5 × 6,5 70	Druh techniky Rozmery okopu (krytu) v m (hlbka \times šírka \times × dĺžka) 1. 2. Osobný automobil $2,1\times3,0\times4,0$ 20 25	Druh techniky (krytu) v m (hĺbkaךírka× × dĺžka) v hornine ťažnej triedy 1. 2. 3. a 4.		

Hodnoty sústredených náloží



na zriaďovanie OS pre dopravnú a bojovú techniku

Por. čís.	Druh techniky	Rozmery okopu (krytu) v m (hlbkaךirka×	Celková hmotnosť trhaviny v kg v hornine ťažnej triedy			Schéma uloženia náloží a hmotnosť čiastkových náloží	
		× dĺžka)	1.	2.	3. a 4.	N-11/20000000	
9	Tank T-72 (kryt)	2,5 × 4,2 × 7,0 (5,0 × 4,2)	60	70	85	$N_1 = \frac{2}{5} \frac{N}{N_2} = \frac{1}{5} \frac{N}{N}$	
10	Tank vo vežovom postavení (okop)	1,4×3,8×5,6 (3,0×3,8)	25	30	40	N ₁ = 1/3 N	
11	Bojové vozidlo pechoty BVP-1 (okop)	1,0×3,4×5,8 (2,5×3,4)	_21	27	35	$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$	

Zriaďovanie OS



náložami uloženými do komôrok

- používa sa nárazový zemný vrták NZV 59 (Žen-21-2)
- hmotnosť a rozmiestnenie náloží ako pri sústredených náložiach



Hmotnosť vykotlávacích náloží na vytvorenie komôrok

		Pre nálože o hmotnosti (v kg)								
Druh horniny		10	15	20	25	30	35	40	50	
	je treba na vytvorenie komôrky nálož o hmotnosti (v kg)									
Ornica, hlina	0,025	0,05	0,075	0,10	0,125	0,15	0,175	0,20	0,25	
Íl, kamenitá alebo zmrznutá hlinitá a rašelinová pôda	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	




Trhaviny a ničenie

4. KLADENIE TRHAVÍN DO HORNINY

Vykotlaná komôrka





 $n = K_o . N$

- n hmotnosť vykotlávacej nálože [kg]
- N hmotnosť hlavnej nálože, pre ktorú sa zhotovuje komôrka [kg]
- K_o koeficient závislý od druhu horniny:
 - ornica. hlina 0,003 0,005
 - íl, kamenistá alebo zamrznutá hornina, rašelina 0,005 0,01
 - dolomit, žula, syenit 0,1 0,2

Postup ukladania náloží




do vývrtov zriadených NZV

Zriadenie	vývrtu nárazovým zemný	m vrtákom		Nabíjanie komôrky						
baranenie p	baranenie prebíjacej rúrky vytiahnutie			14aonaine Romorky						
do hĺbky 1,5 m	do hĺbky 1,5 až 2,2 m pomocou nástavca	prebíjacej rúrky vratidlom	Vykotlanie komôrky	Nabitie prvej polovice ko- môrky a spustenie počino- vej náložky s rozbuškou	Nabitie druhej polovice komôrky	Utesnenie				
[5m	1.5 až 2m (2,2m)		25m							
ka), prerazí sa táto	povrchu zamrznutá alebo vrstva pred baranením rú práteným baranom	kamenistá (vozov- írky priebojníkom,	Vykotlanie sa môže urobiť súčasne pri viacej vývrtoch	Pri nabíjaní prečisťovať vývr pade sa predpokladá združ nálož sa použijú dve 75g nál	Ako tesniaci materiál po- užiť najlepšie sypkú hor- ninu. Tesniť začať ubíja- ním 25 až 30 cm nad ná- ložou					

Rozšírenie vývrtu

zriadeného pomocou NZV






1 - Ča Ro Z, 2 - radová nálož zo 75 g náložiek, 3 - rozšírený vývrt

Uloženie nálože do studne

vyhĺbenej PZV






1 - tesnenie, 2 – vrece so zeminou, 3 – nálož, 4 – zariadenie na ochranu roznetového vedenia, 5 – počinová nálož

Uloženie nálože do studne




vyhĺbenej ručne



Zriadenie studne v pevnej hornine



odpálením PN-14



1 - PN-14



OTÁZKY?