keepalived lvs dr

首先、需要把下面几个概念解释清楚。

lvs: 实现负载均衡的一个解决方案(名称而已) ipvsadmin: 这个解决方案的一个具体软件、程序

ip_vs:实现lvs负载均衡所需要的模块(lsmod | grep ip_vs),至于虚地址是否有该模块来实现,

暂时不确定

keepalived:另一款用于实现lvs负载均衡的软件,用的也是ip_vs模块;还带有健康检测和主备切

换功能


lvs: 实现负载均衡, load-balance

keepalived: 实现高可用, high-availability, 具有 health-check、failover等功能

在这套架构中,lvs就是用于实现lb的,而keepalived仅仅是实现health-check以及failover的功

能。

本文涉及到的架构如图



图片来自网络,注释非本文所有,请忽略。但是整个架构就是这样的。

前端两台负载均衡器拥有一个vip, 做主备;

后端两台real_server,提供了nginx服务,通过前端的那个vip来做负载均衡。

安装keepalived

###主备负载均衡器上安装

见【keepalived 安装文档】

安装ipvsadm

###在主备负载均衡器上安装

```
cd /usr/local/src
上传ipvsadm-1.24.tar.gz
tar -xzf ipvsadm-1.24.tar.gz
cd ipvsadm-1.24
In -s /usr/src/kernels/2.6.32-71.el6.i686/ /usr/src/linux ---不能少
make
make install
```

各台服务器所需要做的配置

```
###主负载均衡器
                                   ###备负载均衡器
global_defs {
                                  global_defs {
router_id test_node1
                                   router_id test_node2
vrrp_instance Nginx {
                                   vrrp_instance Nginx {
state BACKUP
                                   state BACKUP
interface eth0
                                   interface eth0
virtual_router_id 100
                                   virtual_router_id 100
priority 200
                                   priority 190
advert_int 1
                                   advert_int 1
nopreempt
                                   track_interface {
track_interface {
                                   eth0
eth0
                                   }
}
                                   authentication {
authentication {
                                    auth_type PASS
 auth_type PASS
                                    auth_pass 123456
 auth pass 123456
                                   virtual ipaddress {
                                    192.168.223.200
virtual ipaddress {
 192.168.223.200
                                   virtual_server 192.168.223.200 80 {
virtual_server 192.168.223.200 80 {
                                   delay_loop 6
delay loop 6
                                   lb_algo wlc
                                   lb kind DR
Ib algo wlc
Ib kind DR
                                   persistence_timeout 1
persistence timeout 1
                                   protocol TCP
protocol TCP
real_server 192.168.223.102 80 {
                                   real_server 192.168.223.102 80 {
                                    weight 3
 weight 3
 TCP CHECK {
                                    TCP CHECK {
                                    nb_get_retry 3
 nb_get_retry 3
 delay_before_retry 3
                                    delay_before_retry 3
 connect_port 80
                                    connect_port 80
 connect_timeout 3
                                    connect_timeout 3
real server 192.168.223.103 80 {
                                   real server 192.168.223.103 80 {
 weight 3
                                    weight 3
 TCP_CHECK {
                                    TCP_CHECK {
 nb_get_retry 3
                                    nb_get_retry 3
 delay_before_retry 3
                                    delay_before_retry 3
```

```
connect port 80
                                   connect port 80
 connect timeout 3
                                   connect timeout 3
real server上都需要加上该脚本
第一行的虚地址根据实际情况做修改,其余不变
vi real server.sh
SNS VIP=192.168.223.200
. /etc/rc.d/init.d/functions
case "$1" in
start)
    ifconfig lo:0 $SNS_VIP netmask 255.255.255.255 broadcast $SNS_VIP
   /sbin/route add -host $SNS VIP dev lo:0
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp ignore
    echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
    echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
    sysctl -p >/dev/null 2>&1
    echo "RealServer Start OK"
stop)
   ifconfig lo:0 down
   route del $SNS_VIP >/dev/null 2>&1
    echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
    echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
    echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
    echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
    echo "RealServer Stopped"
*)
   echo "Usage: $0 {start|stop}"
esac
exit 0
chmod a+x real_server.sh --- 为脚本加上X权限
./real server.sh start
                      ---开启real server
                      ---停止real server
./real server.sh stop
```

实验现象

- ①主备负载均衡器开启keepalived服务;
- ②real_server上./real_server.sh start ,再开启我们所需要进行负载的业务,本实验中为nginx服务;

在主负载均衡器上会出现192.168.223.200的vip,通过watch ipvsadm -ln命令可以看到已经对 real_server进行了负载均衡(只有在拥有vip的负载均衡器上才可以看到ipvsadm的负载均衡信息!)

Every	/ 2.0s: ipvsadm -ln				vip以及负载均衡的一些	<u>:</u> 6
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 信息						
Prot	LocalAddress:Port Schedule	r Flags				
->	RemoteAddress:Port	Forward	Heig	ht Acti	veConn InActConn	
TCP	192.168.223.200:80 rr pers	istent 1			➡ 后端的real_serverf	È
->	192.168.223.103:80	Route	3	Ø	息の	
->	192.168.223.102:80	Route	3	0	0	

测试结果

在本地浏览器中,可以通过192.168.223.200访问到后端的两台real_server中的一台,并且关闭任意一台,依旧可以正常访问另外一台,服务不中断!

上面是操作文档,下面对实验中的一些现象以及配置进行说明。

【DR模式需要Ib和所有rs均处于同一网段】

- ①上面文档中的负载均衡器的keepalived虚地址配置项方面,没有涉及到track script、vrrp group以及多个vrrp instance,如果在生产环境中需要配置这些参数,那么请参照【keepalived 单个实例单个VIP】和【keepalived 多个实例 多个VIP】
- ②上面文档中的负载均衡器的keepalived virtual_server的配置只是一般配置而已,具体配置请根据实际情况进行修改。 可能涉及到的重要修改项有:lb_algo、persistence_timeout、TCP_CHECK(可能需要其他类型的检查方式)等
- ③上面文档中我们在两台负载均衡器上均安装了ipvsadm,这里安装ipvsadm仅仅是为了用watch ipvsadm -ln命令来对负载情况进行监控而已,即使不安装ipvsadm依旧是可以通过keepalived来实现负载均衡的
- ④由于在服务器上访问该台服务器ip列表中的ip地址,请求是不会被转发该服务器外部的。因此,我们在拥有vip的负载均衡器上curl 192.168.223.200,是不会成功的,因为该负载均衡器上80端口是没起服务的;并且我们在各台real_server上curl 192.168.223.200,永远只会访问本地的80端口,因为vip 192.168.223.200也在real_server的ip地址列表中;
- ⑤virtual_server与real_server的端口是否需要一致的问题。 经过简单的不完全测试,virtual_server 8080端口、real_server 80端口,这样的配置不可以通过virtual_server 8080端口访问到real_server 80端口的。 因此,暂时先认为两者的端口需要保持一致吧。