# nginx增加模块 平滑升级

## ①备份nginx

rsync -azv nginx/ nginx.bak/ --exclude=logs/\*

②重新进行nginx安装步骤中configuer之前的步骤

见笔记"nginx安装步骤"

③获取nginx当前的模块配置

./nginx -V

④重新进行configure

将③中获得到的nginx当前模块配置加上(不能少),另外,再加上本地升级需要添加的模块即可,如

./configure --prefix=/usr/local/nginx \

- --with-http\_stub\_status\_module \
- --with-http\_ssl\_module \
- --with-http\_gzip\_static\_module \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx\_upstream\_jvm\_route \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx upstream check module-master/ \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx-sticky-module-1.1 \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/echo-nginx-module-0.51 \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/ngx\_cache\_purge-2.1 \
- --add-module=/usr/local/src/nginx/ngx\_slowfs\_cache-1.10

⑤make,切忌不能make install(如果make install了就把nginx配置文件都覆盖了)make

#### ⑥替换新生成的nginx文件

#---先备份sbin/nginx执行文件

cp -a /mall/web/nginx/sbin/nginx{,.bak}

#---覆盖,需要在安装文件目录下执行

\cp objs/nginx /mall/web/nginx/sbin/ -f

### (7)平滑升级

#---../logs/nginx.pid为旧的nginx进程的pid文件

kill -USR2 \$(cat ../logs/nginx.pid)

#---执行完之后旧的pid文件会自动重命名为nginx.pid.oldbin

#---并且能够看到同时出现两个nginx主进程(一新一旧)以及各自的子进程

#---杀死旧的nginx进程

kill -QUIT \$(cat ../logs/nginx.pid.oldbin)

#---查看模块是否添加成功

./nginx -V

#### 8确认模块添加成功

#---这种方式也可以,但是是会造成一定时间的停机的

#---这里必须使用stop,不可以直接reload,直接reload不会生效

./nginx -s stop

./nginx

./nginx -V