

计算机操作系统

Operating Systems

李琳

第六章

设备管理

# 主要解决三个问题

#### ·设备的抽象

- ✓软件如何控制硬件的问题?
- ✓硬件架构 6.1

#### ·设备的多样性问题

- ✓OS为每一个设备写控制程序?
- ✓ 6.1 软件层次 6.3 设备独立性

#### • 速度不匹配的问题

- √与CPU之间、与其它外设之间,多样性的结果
- √6.2 缓冲 6.3 spooling

### 6.1.1 1/0系统的基本结构

- · I/O系统是用于实现数据输入、输出及数据存储的系统。
- 在I/O系统中,除了需要直接用于I/O和存储信息的设备外,还需要有相应的设备控制器和高速总线。在有的大、中型计算机系统中,还配置了I/O通道或I/O处理机。





全新高通道数扩展机箱帮助LabVIEW FPGA和C系列产品扩展I/O数

### 6.1.1 1/0系统的基本结构

#### ·I/O设备

✓定义:具体完成数据I/O的设备

√分类:

按速率分类: 低速设备(键盘),中速设备(打印机),高速设备(磁盘).

按信息交换单位分类:字符设备(键盘),块设备(磁盘)。











### 6.1.1 1/0系统的基本结构

#### ・设备控制器

✓I/O设备一般由电子和机械两部分组成,电子部分称作设备控制器或 适配器,通常做成印刷电路卡形式,可以插入计算机中,是CPU与 I/O设备之间的接口。

电路卡形式

接口形式 (显卡、声卡等) (主板上的U盘接口、串口等)

独立形式 (光驱、软驱等)








## 6.1.1 1/0系统的基本结构

- ·设备控制器
- •功能
  - ✓接受和识别命令
  - ✓数据交换
  - √标志和报告设备状态
  - ✓地址识别
  - ✓数据缓冲
  - ✓差错控制
- ·端口(I/O端口)



事实上,操作系统是处理控制器而不是处理设备!!!

# 6.1 I/O系统 6.1.1 I/O系统的基本结构


- · I/O通道
  - √是—种特殊的处理器,专门负责输入/输出
  - ✓具有自己的指令系统,一般只有数据传送指令、设备控制指令
  - √没有自己的内存,它与CPU共享内存
- 编址(I/O端口)

社原来由CPU处理的I/O任务转由通道来承担,从而把CPU从繁杂的I/O任务中解脱出来!

### 6.1.1 1/0系统的基本结构


· 单通路I/O系统

✓无冗余设备,容错性差




·多通路I/O系统

√有冗余设备,容错性佳



# 6.1 I/O系统 6.1.1 I/O系统的基本结构


#### ·总线结构




#### 6.1.2 1/0控制方式

- 设备管理的主要任务之一,是控制设备和内存或CPU之间 的数据传送,外围设备和内存之间常用的数据传送控制方 式有四种:
  - ✓程序I/O方式
  - ✓中断驱动I/O控制方式
  - ✓直接存储器存取方式-DMA
  - ✓通道控制方式

# 6.1 I/O系统 6.1.2 I/O控制方式



# 6.1 I/O系统 6.1.3 I/O软件层次





#### 6.1.4 设备驱动程序

- 统一管理
  - ✓为了隐藏不同设备的细节与特点,操作系统内核设计成使用设备驱动程序模块的接口。设备驱动由控制器厂家产生,符合特定OS的要求,OS通过调用驱动程序向控制器发送指令从而控制设备
- · 功能与作用
  - ·解释I/O进程的命令
  - 向设备传递参数、了解设备状态
  - 中断处理
  - · 检查I/O合法性并安排设备服务顺序

## Linux的设备驱动开发

- · Linux下设备基本上分为三部分:字符设备、块设备、网络设备
  - (1) 根据外设的接口协议编写相应的功能函数原型;
  - (2) 将得到的函数原型用linux的驱动程序接口封装起来;
  - (3) 将封装好的模块动态加入到linux内核中

接口函数为一个函数的集合,集合中包括了所有可能对该设备进行操作的动作,用一个struct file\_operations数据结构来表示

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>

static int hello_init(void)

{
    printk("Hello! This is the helloworld module!\n");
    return 0;

}

freturn 0;

printk("Module exit(void)

freturn;

return;

module_init(hello_init);

module_exit(hello_exit);


MODULE_LICENSE("GPL");
```

```
1  CONFIG_MODULE_SIG=n
2  KERNELDIR = /lib/modules/$(shell uname -r)/build
3  PWD := $(shell pwd)
4  
5  obj-m := hello.o
6  default:
7   $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8  clean:
9  rm -f hello.ko hello.mod.c hello.mod.o hello.o
```

```
1root# insmod model.ko//添加模块命令2root# rmmod model//删除模块命令
```

# 绒一绒

- 1、I/O指令实现的数据传送通常发生在
- A. I/O设备和I/O端口之间 B. 通用寄存器和I/O设备之间
- C. I/O端口和I/O端口之间 D. 通用寄存器和I/O端口之间
- 2、系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:
- ①DMA控制器发出中断请求②初始化DMA控制器并启动磁盘③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区④执行"DMA结束"中断服务程序。正确的执行顺序是
- A.  $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$  B.  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$
- C.  $(2) \rightarrow (1) \rightarrow (3) \rightarrow (4)$  D.  $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (4) \rightarrow (3)$
- 3、用户程序发出磁盘I/O请求后,系统的正确处理流程是( )
  - A. 用户程序—>系统调用处理程序—>中断处理程序—>设备驱动程序
  - B. 用户程序—>系统调用处理程序—>设备驱动程序—>中断处理程序
  - C. 用户程序—>设备驱动程序—>系统调用处理程序—>中断处理程序
  - D. 用户程序—>设备驱动程序—>中断处理程序—>系统调用处理程序



Device	Data rate
Keyboard	10 bytes/sec
Mouse	100 bytes/sec
56K modem	7 KB/sec
Telephone channel	8 KB/sec
Dual ISDN lines	16 KB/sec
Laser printer	100 KB/sec
Scanner	400 KB/sec
Classic Ethernet	1.25 MB/sec
USB (Universal Serial Bus)	1.5 MB/sec
Digital camcorder	4 MB/sec
IDE disk	5 MB/sec
40x CD-ROM	6 MB/sec
Fast Ethernet	12.5 MB/sec
ISA bus	16.7 MB/sec
EIDE (ATA-2) disk	16.7 MB/sec
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/sec
XGA Monitor	60 MB/sec
SONET OC-12 network	78 MB/sec
SCSI Ultra 2 disk	80 MB/sec
Gigabit Ethernet	125 MB/sec
Ultrium tape	320 MB/sec
PCI bus	528 MB/sec
Sun Gigaplane XB backplane	20 GB/sec


# I/O系统各组成速度差异很大!!

# 6.2 缓冲管理 6.2.1 缓冲的引入

- •引入缓冲的原因
  - ✓缓和CPU和I/O设备的矛盾
  - ✓减少CPU中断的频率
  - ✓提高CPU和I/O设备的并行性

# 6.2 缓冲管理 6.2.2 单缓冲

• 原理



- · 处理时间
  - √ M+T, T>C;
  - ✓ M+C, T<C;
    </p>

#### 6.2.3 双缓冲

•原理 处理时间: MAX(C,T) 用户进程 输入(T) 缓冲区1 处理(C) I/O设备 传送(M) 工作区 缓冲区2 用户进程 缓冲区 输入(T) 传送(M) 缓冲区1 处理(C) I/O设备 工作区


缓冲区2


## (34):

设系统缓冲区和用户工作区使用单缓冲,从外读入1个数据块到系统缓冲区的时间为100,从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作区的时间为5,对用户工作区中的1个数据块进行分析的时间为90(如下图所示)。进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间是多少?如果采用双缓冲区应该如何设置,如果对换时间不计,那么读入并分析2个数据块的时间又是多少?

单缓冲: 100+5+100+5+90=300

双缓冲: 100+100+5+90=295





# 6.2.5 缓冲池

空缓冲队列	
输入队列	
	$\vdash$
输出队列 	
	$\vdash$

#### 6.2.5 缓冲池

- •基本操作(对三种队列都有)
  - ✓GetBuf(); 获取一个结点操作
  - ✓PutBuf();连接一个结点操作
- 工作方式
  - ✓收容输入; 一>空队列GetBuf—>输入数据—>输入队列PutBuf
  - ✓提取输入;—>输入队列GetBuf—>提取数据给用户进程—>空队列PutBuf
  - √收容输出;—>空队列GetBuf—>输出数据—>输出队列PutBuf
  - ✓提取输出;—>输出队列GetBuf—>提取数据给设备—>空队列PutBuf

### 6.3.1 基本问题

- 设备类型对设备分配的影响
- 独占设备
  - ✓指在一段时间内只允许一个用户(进程)使用的设备
  - ✓独占设备的分配可能会引起进程死锁
- 共享设备
  - ✓指在一段时间内允许多个进程同时访问的设备
  - ✓必须是可寻址的和可随机访问的设备, 比如磁盘
- 虚拟设备
  - ✓指通过某种技术将一台独占设备变换为能供若干个用户共享的设备
  - ✓SPOOLing技术是一类典型的虚拟设备技术

## 6.3.1 基本问题

- ・设备分配算法
  - ✓ 先来先服务
  - ✓优先级算法

**√** . . . .

#### ·设备分配的安全性

- √安全方式:串行分配,一个一个分配
- √不安全方式:并行分配,可同时分配多个设备资源

#### 6.3.2 设备独立性

• 基本定义: 用户程序独立于具体使用的物理设备

• 实现方式:逻辑设备与物理设备

✓核心: 采用虚拟技术,编写应用程序时不考虑实际的物理设备

√物理设备:应用程序实际执行时,使用的特定类型设备(执行程序时)

✓逻辑设备: 是对一组具备相同功能物理设备的抽象(编写程序时)

✓基本作法:程序执行时,使用逻辑设备表完成逻辑设备到物理设备的映射

·逻辑设备表(LUT)

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口
/dev/tty	3	0x00001024
/dev/printer	5	0x00002034
•••	•••	•••


#### 6.3.2 SPOOLING技术

- Simultaneaus Periphernal Operating On-Line
- 目的:为缓和CPU的高速性与I/O设备低速性之间的矛盾
- 早期:引入脱机输入、脱机输出技术:利用专门的外围控制机,将低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上;或者相反。
- 现在:在引入多道程序技术后,可以利用系统中的进程, 来模拟外围控制机功能
  - 把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上;
  - 把数据从磁盘传送到低速输出设备上。
  - 主机控制的脱机输入、输出功能

#### 6.3.2 SPOOLING技术

- · SPOOLING的基本组成
- 输入井和输出井
- 输入缓冲区和输出缓冲区
- 输入进程和输出进程

- SPOOLing系统的典型应用
- 共享打印机
- ■邮箱系统



## 打印问题

- · 假定你打开了Word、Excel等程序进行打印,总共发出了8个文档打印任务,但打完第3个文档后就没纸了,<mark>你关闭了Word、Excel</mark>去买纸,等你将纸买来装好,打印机自动从第4个文档开始接着打印。请问这是采用的什么技术?
- · 假定你打开了Word、Excel等程序进行打印,总共发出了8个文档打印任务,但打完第3个文档后就没纸了,你只好关闭计算机系统去买纸。等你将纸买来装好,打开计算机系统,打印机会自动从第4个文档开始接着打印。请问这是采用的什么技术?
- · 假定你打开了Word、Excel等程序进行打印,总共发出了8个文档打印任务,但打完第3个文档后就没纸了,你只好关闭计算机系统去买纸。等你将纸买来装好,没有开机打印机也会自动从第4个文档开始接着打印。请问这是采用的什么技术?

# 斌一斌

- 1、程序员利用系统调用打开I/O设备时,通常使用的设备标识是() A. 逻辑设备名 B. 物理设备名 C. 主设备号 D. 从设备号
- 2、用户程序发出磁盘I/O请求后,系统的处理系统的处理流程是:用户程序→系统调用处理程序→设备骆动程序→中断处理程序。其中,计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是()
  - A. 用户程序 B. 系统调用处理程序 C. 设备驱动程序 D. 中断处理程序
- 3、下面的4个选项中,不属于设备管理的功能的是()
  - A、实现外围设备的启动 B、实现对磁盘的驱动调度
  - C、存储空间的分配与回收 D、处理外围设备的中断事件
- 4、在采用SPOOLING技术的系统中,用户作业的打印输出结果首先被送到 ()
  - A. 磁盘固定区域 B. 内存固定区域 C. 终端 D. 打印机

# 6.4.7磁盘存储管理 6.4.7磁盘工作原理






磁盘数据定位:

head

- •磁头号
- •磁道号
- •扇区号




## 6.4.1磁盘工作原理

#### 磁盘访问时间

• 寻道时间 *Ts* : *Ts* = 8 ~ 10ms

旋转延迟时间 Tr: Tr = 1/(2r)

• r: 为转速; N: 每磁道字节数; b: 传输字节数



转速(RPM)	Ts(ms)	<i>Tr</i> (ms)	Tt(ms)
5400	8-10	5.5	0.1
7200	8-10	4.3	0.07
10000	8-10	3	0.05

$$T = Ts + Tr + Tt$$
 $Ts > Tr >> Tt$ 

注: *b/N* = 1/128

## (34)

某磁盘的转速为10,000转/分,平均寻道时间是6ms,磁盘传输速率是20MB/s,磁盘控制器延迟为0.2ms,读取一个4KB的扇区所需平均时间约为多少?

60\*1000/10000/2+6+0.2+1000/ (20\*1024) \*4 =12+6+0.2+0.2 =18.4


## 6.4.2磁盘调度算法

- 磁盘是可供多个进程共享的设备,当有多个进程都要求访问磁盘时,应采用一种最佳调度算法,以使各进程对磁盘的平均访问时间最小。
- 由于在访问磁盘的时间中,主要是寻道时间,因此,磁盘 调度的目标,是使磁盘的平均寻道时间最少。

## 6.4.2磁盘调度算法

#### 先来先服务调度算法


- 根据进程请求磁盘的先后次序进行调度
- 特点:公平、简单,每个进程的请求都能依次地得到处理,不会出现某一进程的请求长期得不到满足的情况
- 磁道请求序列: 55,58,39,18,90,160,150,38,184
- 磁道访问顺序: 55,58,39,18,90,160,150,38,184



### 6.4.2磁盘调度算法

#### 最短寻道时间优先调度算法 (SSTF)

- · 要求访问的磁道,与当前磁头所在的磁道<mark>距离最近,以使</mark> 每次的寻道时间最短
- ·特点: SSTF的平均每次磁头移动距离,明显低于FCFS, 因而SSTF较FCFS有更好的寻道性能。"磁臂粘着"现象。
- 磁道请求序列:55,58,39,18,90,160,150,38,184
- 磁道访问序列: 90,58,55,39,38,18,150,160,184



# 6.4.2磁盘调度算法

#### ·FCFS和SSTF算法比较

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
55	45	
58	3	
39	19	
18	21	
90	72	
160	70	
150	10	
38	112	
184	146	
平均寻道长度: 55.3		

图	5	-23	FCFS 调度算法	
LEL	v	20	1 O1 O MI/X 7410	

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
90	10	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	
150	132	
160	10	
184	24	
平均寻道长度: 27.5		

图 5-24 SSTF 调度算法

### 6.4.2磁盘调度算法

#### 扫描算法 (SCAN)

在磁头移动方向上,与当前磁头所在的磁道距离最近,以 使每次的寻道时间最短。


•特点: 有效解决磁臂粘着现象。

- 磁道请求序列: 55,58,39,18,90,160,150,38,184

• 磁道访问序列: 150,160,184,90, 58,55,39,38,18

当前磁头所在的磁道

当前磁头移动方向: 磁道号增加。



### 6.4.2磁盘调度算法


#### 循环扫描 算法 (CSCAN)

· 单向SCAN。只在一个磁头移动方向上满足磁道访问请求。

•特点: 有效降低磁道请求最大延迟。

- 磁道请求序列: 55,58,39,18,90,160,150,38,184

- 磁道访问序列:150,160,184,18,,38,39,55,58,90



## 6.4.2磁盘调度算法

#### · SCAN和CSCAN算法比较

(从 100	向磁道号增加方向
访问)	

被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
150	50	
160	10	
184	24	
90	94	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	
平均寻道长度: 27.8		


图 5-25 SCAN 调度算法示例

(从 100<sup>#</sup> 磁道开始,向磁道号增加方向 访问)

被访问的下	移动距离		
一个磁道号	(磁道数)		
150	50		
160	10		
184	24		
18	166		
38	20		
39	1 .		
55	16		
58	3		
90	32		
平均寻道长度: 27.5			

图 5-26 CSCAN 调度算法示例

# 6.4 磁盘存储管理 6.4.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)



# 6.4 磁盘存储管理 6.4.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)

- · 数据交付
- ·置换算法:LRU
- 周期性写回

## 6.4.4提高磁盘1/0速度的其它方法

- 提前读
- 延迟写
- 优化物理块分布