第一章 热力学基础

1.1 平衡态及其描述

一、热力学系统

热力学研究的对象是**热力学系统**(简称系统). 它是宏观体系,粒子数的量级至少约 10²⁰.与系统相对应的是**外界**,也称为环境或热库.按照与外界的关系,可将系统分为三种:孤立系、封闭系和开放系,见表 1.1.

表 1.1 三种热力学体系

	孤立系	封闭系	开放系
物质交换	×	×	✓
能量交换	×	✓	✓

二、平衡态

传统热力学研究**平衡态**. 它有两个要素: 状态不随时间变化、孤立系. 若非孤立系,则称稳恒状态,如日光灯.

平衡态只是宏观性质不随时间变化,而微观态仍有变化(微观粒子不断变化). 因此称为**动态 平衡**(就微观状态而言,也称为细致平衡).

三、平衡态的描述

平衡态可以利用**状态变量**(可以测量)来描述,如 $p \times V \times T$ 等. 需注意,这些量未必互相独立. 因此需要选取独立的**状态参量**.

状态变量可分为两种: 强度量,如 $p \setminus T \setminus \rho$ 等,它们不随粒子数的增加而增加;广延量,如 $V \setminus U \setminus S$ 等,它们随粒子数的增加而增加.

当某一状态变量可以用其他状态参量来描述时,则称其为一个状态函数.

1.2 温度;状态方程

一、热平衡定律

热平衡定律(热力学第零定律) 若物体 A 分别与物体 B 和 C 处于热平衡,那么如果让 B 与 C 热接触,它们一定也处于热平衡.

第一章 热力学基础

该定律是温度测量的基础: 互为热平衡的物体存在一个属于其固有属性的物理量,即**温度**. 一切互为热平衡的物体温度相等.

具体确定温度,需要选定**温标**.除了常见的摄氏、华氏温标,还有热膨胀温标、热电阻温标、理想气体温标和热力学温标等.

二、物态方程

温度与其他状态参量[®]的函数关系称为**物态方程**:

$$T = f(p, V) \tag{1.2.1}$$

或

$$g(p, V, T) = 0.$$
 (1.2.2)

Boyle 和 Mariotte 分别于 1662 年和 1676 年各自确立了 Boyle-Mariotte 定律:

$$pV = p_0V_0$$
, $\stackrel{.}{Z}T = \text{const.};$ (1.2.3)

1802年,Gay-Lussac 确立了 Gay-Lussac 定律^②:

$$\frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0}, \quad \stackrel{\text{def}}{=} p = \text{const.}. \tag{1.2.4}$$

综合两式,可得

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \text{``const.''} = nR, \quad ^{\text{``3}}$$
 (1.2.5)

即理想气体物态方程

$$pV = nRT = Nk_{\rm B}T$$
(1.2.6)

式 (1.2.5) 推导如下. 设某气体初状态为 p_0 、 V_0 、 T_0 , 末状态为 p、V、T .

先保持温度 T_0 不变,则有

$$p_0 V_0 = p V';$$
 (1.2.7)

再假设压强 p 不变,于是

$$\frac{V'}{T_0} = \frac{V}{T},\tag{1.2.8}$$

即

$$V' = \frac{VT_0}{T} \,. \tag{1.2.9}$$

代入 (1.2.7) 式, 即有

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \text{``const.''}.$$
 (1.2.10)

除了通过统计物理推导,也可通过测量膨胀系数、压强系数和等温压缩系数(亦可简称压缩系数)来得到物态方程.

膨胀系数 α 定义为

$$\alpha \equiv \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p}, \tag{1.2.11}$$

[®]即独立的状态变量.

[®]事实上,在 1787年,Charles 就已经发现了这一定律,只是当时未发表,也未被人注意.

[®]该式中常数的值显然与物质的量 n 有关,故用带引号的 "const." 表示.

压强系数 β 定义为

$$\beta \equiv \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V}, \tag{1.2.12}$$

等温压缩系数 κ_{τ} 定义为

$$\kappa_T \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T. \tag{1.2.13}$$

可以证明,以上三个常数满足下面的关系:

$$\alpha = \beta \kappa_T p. \tag{1.2.14}$$

该式说明三者并非独立. 通常会直接测量 α 和 κ_T , 而通过计算得到 β .

先证明两个结论. 若x, y, z 满足 F(x, y, z) = const., 其中 F(x, y, z) 是一个可微函数. 那么

$$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz, \qquad (1.2.15-a)$$

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} dy.$$
 (1.2.15-b)

把第一式代入第二式,得

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_{y} dz \right] + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} dy$$

$$= \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} \right] dy + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_{y} dz.$$
(1.2.16)

于是

$$\left[1 - \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_{y}\right] dz = \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x}\right] dy. \tag{1.2.17}$$

因为y与z是独立的变量,所以dy与dz也是独立的. 这就要求上式左右两边括号内的项均为零. 由左边括号内的项, 可得到**倒数关系**:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_{y} = 1. \tag{1.2.18}$$

类似地,还有

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right) = 1. \tag{1.2.19}$$

根据 (1.2.17) 式的右侧, 有

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y}\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} = -\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x}.$$
(1.2.20)

代入式 (1.2.19), 便得到偏导数三乘积法则:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z} \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_{x} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} = -1. \tag{1.2.21}$$

然后我们利用式 (1.2.20), 用热力学中的变量将其写成

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = -\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T} \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V}.$$
(1.2.22)

代入前文中的定义,就得到了(1.2.14)式:

$$\alpha = \beta \kappa_T p. \tag{1.2.23}$$

考虑分子之间的相互作用后,对理想气体进行修正,这就是 van der Waals 气体. 其物态方程为

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT,$$
 (1.2.24)

其中 n^2a/V^2 代表分子之间吸引力所引起的修正,而 nb 则代表排斥力所引起的修正.

1.3 功;热力学第一定律

一、准静态过程的功

静态过程即平衡态.

准静态过程指过程中的每一步都是平衡态. 这就要求外界的条件变化地足够缓慢. 令 τ 为外界条件变化的特征时间, Δt 为系统趋于与外界条件对应的平衡态的特征时间(即**弛豫时间**), 那么准静态过程相当于

$$\frac{\tau}{\Delta t} \to 0 \tag{1.3.1}$$

的极限.

一个过程中,若每一步都可以在相反的方向进行而不引起外界的变化,则称为**可逆过程**. 可逆过程的实质是没有耗散.

下面举两个准静态过程的例子.

a) *pV* 系统

考虑盛于带活塞容器内的气体. 气体体积变化 dV 时, 外界对系统做功

$$dW = -\rho \, dV. \tag{1.3.2}$$

这里的 p 指外界对系统的压强. 由于是准静态过程,它又等于容器内气体对器壁的压强. 外界压力作用下体积减小, dV < 0; 而外界却对系统做正功,因此会出现负号. 如果令 W' 为系统对外界做的功,则有

$$dW' = -dW = p dV. (1.3.3)$$

体积由 V_1 变化到 V_2 , 外界对系统做的总功

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} p \, dV. \tag{1.3.4}$$




图 1.1 p-V 系统的状态空间

在 p-V 图中标出状态 1 和状态 2,则连接它们的曲线就表示一个准静态过程,曲线下的面积就等于 -W,如图 1.1 所示.显然,W与路径有关,即不是一个全微分,因此用"dW"表示微功.

b) 电介质极化系统

考虑均匀电场 E 中的均匀电介质. 电位移 D 变化 dD 时, 电场做功

$$dW = VE \cdot dD, \tag{1.3.5}$$

其中的 V 表示电介质的体积. 这里, E 是变化的外因, D 则是内果. 令 P 为极化强度, 则

$$D = \epsilon_0 E + P. \tag{1.3.6}$$

于是

$$dW = V \epsilon_0 E \cdot dE + V E \cdot dP$$

$$= V d \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2\right) + V E \cdot dP.$$
(1.3.7)

式中的第一项代表电场能量的变化, 第二项则代表极化功.

对以上两种情况进行推广,可得

$$dW = Y_1 dy_1 + Y_2 dy_2 + \dots + Y_n dy_n$$

= $\sum_{i=1}^{n} Y_i dy_i$. (1.3.8)

这里的 Y_i 是广义力,如压强 p、电场强度 E、磁场强度 H 等; y_i 是广义坐标,如体积 V、电位移 D、磁感应强度 B 等.

二、非静态过程

a) 等容过程

由于体积不变, dV = 0, 因此

$$dW = 0. (1.3.9)$$

b) 等压过程

外界压强不变,即 $p_{\text{ext}} = \text{const.}$,因此体积从 V_1 变化到 V_2 时外界对系统做功

$$W = -p_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = -p_{\text{ext}} \Delta V.$$
 (1.3.10)

若系统初、终态压强相等都处于平衡态,有

$$p_1 = p_2 = p_{\text{ext}} \equiv p. {(1.3.11)}$$

于是功

$$W = -p(V_2 - V_1) = -p \,\Delta V. \tag{1.3.12}$$

三、热力学第一定律

热力学第一定律的主要建立者有 Mayer、Joule、Helmholtz、Carnot 等. 它描述了功、热量、内能三者之间的关系,是**能量守恒定律**在宏观热现象过程中的表现形式.

能量守恒定律 自然界中的一切物质都具有能量. 能量有各种不同的形式,能够从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体。在转化和传递中,能量的总量不变.

第一章 热力学基础

a) 绝热过程

从状态1变化到状态2的过程中,只有外界做功,因此

$$U_2 - U_1 = W_a \,, \tag{1.3.13}$$

其中的 W。表示绝热功.

b) 非绝热过程

由于既有外界做功,又有热量传递,因此

$$U_2 - U_1 = W + Q. (1.3.14)$$

写成微分形式,为

$$dU = dW + dQ$$
 (1.3.15)

这实际上就是热力学第一定律最常用的表述.

设两个全同系统内能分别为 U_1 、 U_2 . 则总内能 U_{total} 除了 $U_1 + U_2$,还需包括由于界面效应所导致的 U_{12} . 但在热力学中,界面效应基本可以忽略,因此近似有

$$U_{\text{rotal}} = U_1 + U_2. \tag{1.3.16}$$

这就是说,内能也是一个广延量.

1.4 热容与焓; 理想气体的性质

一、热容与焓

对于过程 γ, 定义热容 (heat capacity)

$$C_{y} \equiv \frac{\mathrm{d}Q_{y}}{\mathrm{d}T},\tag{1.4.1}$$

式中的 dQ_y 是温度升高 dT 时系统所吸收的热量.

对于等容过程,有定容热容

$$C_V \equiv \frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}T}.\tag{1.4.2}$$

根据式 (1.3.9), 可知

$$dQ_V = dU - dW = dU - 0 = dU,$$
 (1.4.3)

因此

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \tag{1.4.4}$$

对于等压过程,有定压热容

$$C_p \equiv \frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T}.\tag{1.4.5}$$

根据式 (1.3.12), 可知

$$dQ_p = dU - dW = dU + p dV, \qquad (1.4.6)$$

因此

$$C_{p} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{p} + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}. \tag{1.4.7}$$

可以发现,

$$C_{p} = C_{V} + p \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}. \tag{1.4.8}$$

这是它们的关系之一. ^①

引入一个新的物理量——焓(enthalpy),其定义为

$$H \equiv U + pV. \tag{1.4.9}$$

由于 $U \setminus p$ 和 V 均是状态函数,因此焓也是状态函数.利用焓,可将式 (1.4.7) 改写为

$$C_{p} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p}, \qquad (1.4.10)$$

同时将式 (1.4.6) 改写为

$$dQ_p = dH. (1.4.11)$$

这就是说,在等压过程中,物体吸收的热量等于焓的增加量.

很明显,热容与焓均是广延量. 单位质量的热容称为**比热容**(specific heat capacity)或**比热**(specific heat),它是强度量.

二、理想气体的性质




图 1.2 Joule 实验的装置

先介绍 Joule 实验(1845年). 设有一容器,分为 A、B 两个相同的部分. 将它们置于水槽内,并通过带阀门的细管相连,水温可以通过温度计测量,如图 1.2 所示.

首先,在A内充满气体,而使B保持真空.然后打开阀门,气体将自由膨胀,并充满整个容器. Joule 的实验结果是前后水温不变.

由于是等容过程,因此 W=0; 水温不变,说明 Q=0. 根据热力学第一定律,有 $\Delta U=0$. 假设内能是温度和体积的函数,即

$$U = U(T, V). (1.4.12)$$

 $^{^{\}circ}\partial U/\partial T$ 的下标,在式 (1.4.4) 中是 V,而在式 (1.4.7) 中则是 p.

根据偏导数三乘积法则, 可知

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U \left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_V = -1. \tag{1.4.13}$$

于是

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U} = 0. \tag{1.4.14}$$

这就说明 U = U(T), 即内能只和温度有关.

不过, Joule 实验过于粗糙, 更精确的实验表明实际气体的内能不仅与 T 有关, 还与 V 有关. 但对于理想气体,以上结论仍然成立,因此理想气体具有如下两条性质:

$$\begin{cases} pV = nRT, \\ U = U(T). \end{cases} \tag{1.4.15-a}$$
 (1.4.15-b)

就目前而言,这两条性质彼此是独立的. 但利用热力学第二定律或统计物理,可以由 (1.4.15-a) 式推导 (1.4.15-b) 式. 「见 §2.1 第三小节中的例 2.2]

对于理想气体,根据焓的定义,可得

$$H = U + pV = U(T) + nRT = H(T),$$
 (1.4.16)

即焓也仅是温度的函数. 从而根据式 (1.4.4) 和 (1.4.10), 又有

$$C_{p} - C_{V} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} - \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V}$$

$$= \frac{dH}{dT} - \frac{dU}{dT}$$

$$= \frac{d(pV)}{dT} = \frac{d(nRT)}{dT} = nR.$$
(1.4.17)

定义热容比 (heat capacity ratio) γ ^① 为 C_{ν} 与 C_{ν} 之比:

$$\gamma \equiv \frac{C_p}{C_V} = \gamma(T). \tag{1.4.18}$$

这里 $\gamma = \gamma(T)$ 是显而易见的.

由式 (1.4.17) 和 (1.4.18), 可以解得

$$\begin{cases} C_V = \frac{1}{\gamma - 1} nR, & (1.4.19-a) \\ C_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} nR. & (1.4.19-b) \end{cases}$$

因为 γ 可以通过实验测量,由此算出热容后,就可以确定理想气体的内能与焓:

$$\begin{cases} U(T) = \int C_V(T) dT + U_0, \\ H(T) = \int C_p(T) dT + H_0, \end{cases}$$
 (1.4.20-a)

其中的 U_0 和 H_0 是积分常数. 写成微分形式, 为

$$\begin{cases}
dU = C_V(T) dT, \\
dH = C_p(T) dT.
\end{cases} (1.4.21-a)$$
(1.4.21-b)

[®]也称为**绝热指数(**adiabatic index),原因见第三小节.

三、绝热过程的过程方程

本节叙述均针对理想气体. 根据理想气体状态方程,有

$$pV = nRT. (1.4.22)$$

于是

$$dT = \frac{p \, dV + V \, dp}{nR}.$$
 (1.4.23)

对于绝热过程,根据热力学第一定律,有

$$\begin{split} \mathrm{d}Q &= \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V \\ &= C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V \\ &= C_V\,\frac{p\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}p}{nR} + p\,\mathrm{d}V \\ &= \frac{\gamma}{\gamma - 1}p\,\mathrm{d}V + \frac{1}{\gamma - 1}V\,\mathrm{d}p \qquad \qquad [见式 (1.4.19\text{-a})] \\ &= 0, \end{split}$$

因此

$$V dp + \gamma p dV = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

$$\Rightarrow \ln p + \gamma \ln V = \ln(pV^{\gamma}) = 0$$
(1.4.25)

$$\Rightarrow pV^{\gamma} = \text{const.}^{\oplus}$$
(1.4.26)

改用其他变量, 可把该式写成

$$p^{(1-\gamma)/\gamma} T = \text{const.} \tag{1.4.27}$$

或

$$TV^{\gamma-1} = \text{const.} \tag{1.4.28}$$

的形式.

例 1.1 (海拔与气温的关系) 下面推导气温垂直递减率. 首先考虑干燥空气的温度绝热递减率. 假设空气是理想气体.

因为是绝热过程,因此

$$p^{(1-\gamma)/\gamma} T = \text{const.} \tag{1.4.29}$$

两边求微分,得

$$\frac{1-\gamma}{\gamma} p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}-1} T \, \mathrm{d}p + p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}-1} \, \mathrm{d}T = 0, \qquad (1.4.30)$$

即

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p} = \frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{T}{p}.\tag{1.4.31}$$

假设大气处于平衡状态,则有

$$dp = -\rho g dz, \qquad (1.4.32)$$

[®]这一步推导假定γ为常数,因此可以直接积分.

第一章 热力学基础

其中的 ρ 是空气密度,

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{nRT/p} = \frac{pM}{RT},\tag{1.4.33}$$

这里的 M 是空气的平均摩尔质量,g 是重力加速度,m、V 分别是一定量空气的质量和体积. 代人 (1.4.31) 式,可得

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{\rho g T}{\rho} = -\frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{M g}{R}.$$
 (1.4.34)

代入空气的热容比 $\gamma = 1.4$ 、平均摩尔质量 $M = 28.8 \times 10^{-3} \,\mathrm{kg \cdot mol^{-1}}$ 等数值,可得

$$\frac{dT}{dz} = -9.7 \,\mathrm{K \cdot km}^{-1}. \tag{1.4.35}$$

若为水汽饱和的湿空气,有下面的近似公式:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -g \frac{1 + \frac{L_{\text{vap}}r}{R_{\text{s,dry}}T}}{c_{p,\text{dry}} + \frac{L_{\text{vap}}^2r}{R_{\text{s,water}}T^2}} = -g \frac{1 + \frac{L_{\text{vap}}r}{R_{\text{s,dry}}T}}{c_{p,\text{dry}} + \frac{L_{\text{vap}}^2r\epsilon}{R_{\text{s,dry}}T^2}},$$
(1.4.36)

式中的各符号见表 1.2.

表 1.2 式 (1.4.36) 中所用到的符号

符号	说明	数值
g	重力加速度	$9.8076 \mathrm{m\cdot s^{-2}}$
$L_{ m vap}$	水的汽化热	$2~257~\mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$
$c_{p,\mathrm{dry}}$	干燥空气的定压比热容	$1~003.5~J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$
$R_{ m s,dry}$	干燥空气的气体常数	$287J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$
$R_{ m s,water}$	水蒸气的气体常数	$461.5 \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$
$\epsilon = R_{\rm s,dry}/R_{\rm s,water}$	干燥空气与水蒸气的气体常数之比	0.622
e	饱和空气的水蒸气分压	
P	饱和空气的气压	
$r = \epsilon e / (p - e)$	水蒸气的质量与干燥空气质量的混合比例	
T	饱和空气的温度	

1.5 理想气体与 Carnot 循环;热力学第二定律

一、Carnot 循环

Carnot 循环分为四个过程,如图 1.3 所示.

- (I) 等温膨胀: $(T_H, V_1) \rightarrow (T_H, V_2)$,
- (II) 绝热膨胀: $(T_H, V_2) \rightarrow (T_C, V_3)$,
- (III) 等温压缩: $(T_C, V_3) \to (T_C, V_4)$,
- (IV) 绝热压缩: $(T_{\rm C}, V_4) \to (T_{\rm H}, V_1)$,




图 1.3 Carnot 循环示意图

这里的 $T_{\rm H}$ 和 $T_{\rm C}$ 分别指高温和低温,并且还有 $V_1 < V_2$, $V_4 < V_3$.

利用热力学第一定律,有

$$\oint dU = \oint dQ + \oint dW = 0,$$
(1.5.1)

其中的"6"代表沿循环过程的积分.

整个过程中对外做的净功(它等于图 1.3 中曲线包围起来的面积)

$$W' = -\oint dW = \oint dQ = Q_{\rm H} + Q_{\rm C},$$
 (1.5.2)

其中的 Q_H 和 Q_C 分别为高温和低温时吸收的热量(可以有正负).

若工作物质为理想气体,则有

$$\begin{split} Q_{\mathrm{H}} &= \Delta U_{\mathrm{I}} - W_{\mathrm{I}} \\ &= 0 - W_{\mathrm{I}} \\ &= \int_{V_{\mathrm{I}}}^{V_{2}} p \, \mathrm{d}V \\ &= nRT_{\mathrm{H}} \int_{V_{\mathrm{I}}}^{V_{2}} \frac{\mathrm{d}V}{V} \\ &= nRT_{\mathrm{H}} \ln \frac{V_{2}}{V_{\mathrm{I}}} > 0. \end{split}$$
 [根据 $pV = nRT$]

同理,还有

$$Q_{\rm C} = -nRT_{\rm C} \ln \frac{V_3}{V_4} < 0. \tag{1.5.4}$$

根据绝热过程的过程方程 (1.4.28), 有

$$\begin{cases} T_{\rm H} V_2^{\gamma - 1} = T_{\rm C} V_3^{\gamma - 1}, \\ T_{\rm H} V_1^{\gamma - 1} = T_{\rm C} V_4^{\gamma - 1}, \end{cases}$$
(1.5.5-a) (1.5.5-b)

两边分别相除,得

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}. (1.5.6)$$

第一章 热力学基础

定义热机效率

$$\eta \equiv \frac{W'}{Q_{\rm H}} = \frac{Q_{\rm H} - |Q_{\rm C}|}{Q_{\rm H}} = 1 - \frac{|Q_{\rm C}|}{Q_{\rm H}}.$$
(1.5.7)

对于理想气体,代入式(1.5.3)和(1.5.4),并利用式(1.5.6),可得

$$\begin{split} \eta &= 1 - \frac{T_{\rm C}}{T_{\rm H}} \frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)} \\ &= 1 - \frac{T_{\rm C}}{T_{\rm H}}. \end{split} \tag{1.5.8}$$

若 Carnot 循环反向进行,就成为 Carnot 制冷机. 其制冷效率定义为

$$\varepsilon = \frac{Q_{\rm C}}{W} = \frac{Q_{\rm C}}{Q_{\rm H} - Q_{\rm C}} = \frac{T_{\rm C}}{T_{\rm H} - T_{\rm C}},\tag{1.5.9}$$

它通常是大于1的.

二、热力学第二定律

热力学第二定律解决了有关过程方向性的问题,它的主要建立者有 Carnot、Clausius、Kelvin 等.

热力学第二定律(Kelvin 表述) 不可能从单一热源吸热使之完全变为有用的功而不产生其他影响,即第二类永动机不可能实现.

热力学第二定律(Clausius 表述) 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响.

Kelvin 表述 ⇒ Clausius 表述:

采用反证法,即证明¬(Clausius 表述) \Longrightarrow ¬(Kelvin 表述).

Carnot 热机 A 工作于高温热源 T_H 和低温热源 T_C 之间。它从 T_H 处吸收热量 Q_H ,向 T_C 放出热量 Q_C ,并做功 $W = Q_H - Q_C$ 。假设 Clausius 表述不成立,就可以在不产生其他影响的前提下,使低温热源获得的热量 Q_C 重新回到高温热源。净结果便是从单一热源 T_H 吸收了热量 $Q_H - Q_C$,并将其完全转化为功,这就违背了 Kelvin 表述。因此原假设不成立,即有「(Clausius 表述) \Longrightarrow 「(Kelvin 表述).

Clausius 表述 ⇒ Kelvin 表述:

同样采用反证法,即证明¬(Kelvin 表述) \Longrightarrow ¬(Clausius 表述).

假设 Kelvin 表述不成立,就可以在不产生其他影响的前提下,从单一热源 T_H 吸热 Q_H 并将其完全转化为有用功 $W=Q_H$. 它可以推动 Carnot 制冷机从低温热源 T_{CH} 吸收 Q_C 的热量并传给高温热源 Q_H+Q_C 的热量. 净结果是热量 Q_C 从低温热源传给了高温热源,却没有产生其他影响,这就违背了 Clausius 表述. 因此原假设不成立,即有一(Kelvin 表述) \Longrightarrow ¬(Clausius 表述).

热力学第二定律的核心内容可以概括为: 自然界一切热现象过程都是不可逆的.

1.6 热力学第二定律的数学解释;熵

一、Carnot 定理

Carnot 定理 工作于两个确定温度之间的所有热机中,可逆热机效率最高.

设两个热机 A、B 工作于高温热源 $\theta_{\rm H}$ 和低温热源 $\theta_{\rm C}$ 之间^①,它们分别从 $\theta_{\rm H}$ 吸收 $Q_{\rm H,A}$ 与 $Q_{\rm H,B}$ 的热量,向 $\theta_{\rm C}$ 放出 $Q_{\rm C,A}$ 与 $Q_{\rm C,B}$ 的热量,并对外做功 $W_{\rm A}$ 与 $W_{\rm B}$ ^②.根据定义,其效率分别为

$$\eta_{\rm A} = \frac{W_{\rm A}}{Q_{\rm H.A}}, \quad \eta_{\rm B} = \frac{W_{\rm B}}{Q_{\rm H.}}.$$
(1.6.1)

设 A 是一个可逆热机,因此我们把 η_A 写成 $\eta_{rev,A}$. 根据 Carnot 定理,有

$$\eta_{\text{rev}, A} \geqslant \eta_{\text{B}}.$$
(1.6.2)

下面利用反证法证明 Carnot 定理, 即假设 $\eta_{rev,A} < \eta_B$. 因此

$$\frac{W_{\rm A}}{Q_{\rm H,A}} < \frac{W_{\rm B}}{Q_{\rm H,B}}$$
 (1.6.3)

令 A、B 从高温热源 $\theta_{\rm H}$ 处吸收相同的热量,即 $Q_{\rm H,A}=Q_{\rm H,B}$,那么就有 $W_{\rm A}< W_{\rm B}$. 因为 A 是可逆热机,所以不妨让 B 热机输出功的一部分 $W_{\rm A}$ 推动 A 热机逆向运行(此时 A 就是一个制冷机). 此时,B 热机还可以输出功 $W_{\rm B}-W_{\rm A}$.

根据热力学第一定律,有

$$\begin{cases} W_{\rm A} = Q_{\rm H,A} - Q_{\rm C,A}, \\ W_{\rm B} = Q_{\rm H,B} - Q_{\rm C,B}, \end{cases}$$
 (1.6.4-a)

因此

$$W_{\rm B} - W_{\rm A} = Q_{\rm C,A} - Q_{\rm C,B} \,. \tag{1.6.5}$$

若 A、B 联合运行,其净结果便是从低温热源 $\theta_{\rm C}$ 处吸收 $Q_{\rm C,A}-Q_{\rm C,B}$ 的热量,并对外做了 $W_{\rm B}-W_{\rm A}$ 的功,即在不产生其他影响的情况下完全把热转化为了功.这显然违背了热力学第二定律的 Kelvin 表述.因此原假设不成立,于是 Carnot 定理得证.

由 Carnot 定理,可以得到如下推论:

所有工作于两个确定温度之间的可逆热机效率均相等.

二、热力学温标

温标(scale of temperature),是以量化数值,配以温度单位来表示温度的方法.它包含三个要素:

- (I) 测温质与测温参量;
- (II) 测温参量与温度的函数关系;
- (III) 温度标准点的选定.

常用的经验温标有摄氏温标、华氏温标等. 利用理想气体状态方程, 可以定义理想气体温标:

$$T \equiv \frac{1}{nR} \lim_{t \to 0} pV, \tag{1.6.6}$$

同时需要规定水的三相点温度 $T_{rr} \equiv 273.16$ K.

在 1.5 第一小节中,我们使用 T 表示温度. 实际上,那里的"温度"是用理想气体温标表示的值.

 $^{^{\}circ}$ 这里用 θ 表示温度,而不是像前文一样使用T,原因见下一小节.

 $^{^{\}circ}$ 前文用撇号表示系统(热机)对外界做功,这里方便起见直接用 W. 但需注意, W_{A} 与 W_{B} 均大于 0.

第一章 热力学基础

根据 Carnot 定理,可逆热机的效率只与两个热源的温度有关,而与工作物质的性质、吸放热多少、做功多少均无关. 因此,可逆热机的效率是两个温度 $\theta_{\rm H}$ 、 $\theta_{\rm C}$ 的普适函数. 根据定义,热机的效率

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{LI}}} = 1 - \frac{Q_{\text{C}}}{Q_{\text{LI}}}.$$
(1.6.7)

因此有

$$\frac{Q_{\rm C}}{Q_{\rm H}} = F(\theta_{\rm H}, \theta_{\rm C}),\tag{1.6.8}$$

其中的 $F(\theta_{\rm H},\theta_{\rm C})$ 是 $\theta_{\rm H}$ 与 $\theta_{\rm C}$ 的普适函数.

下面证明

$$F(\theta_{\rm H}, \theta_{\rm C}) = \frac{f(\theta_{\rm C})}{f(\theta_{\rm H})},\tag{1.6.9}$$

其中的 f 是另一个普适函数.

由式 (1.5.8), 理想气体 Carnot 热机效率为

$$1 - \frac{T_{\rm C}^*}{T_{\rm H}^*},\tag{1.6.10}$$

这里用带 * 的 T 表示理想气体温标下的温度. 这与式是相同的,即温度尺度相同. 又因为理想气体温标也规定在水的三相点处 $T_{\rm tr}^*=273.16\,{\rm K}$,因此,理想气体温标与热力学温标是相同的.

三、Clausius 不等式

根据 Carnot 定理,工作于两个确定温度之间的所有热机,其效率均满足

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \le 1 - \frac{T_2}{T_1}, \quad (1.6.11)$$

对于可逆热机,取等号;对于不可逆热机,则取小于号.

上式稍作变形,可得

$$\frac{Q_2}{Q_1} \geqslant \frac{T_2}{T_1}$$
 (1.6.12)

$$\implies \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \le 0. \tag{1.6.13}$$

约定 Q 始终表示吸收的热量,则放热应写作 -Q. 于是

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0. ag{1.6.14}$$

假设系统先后与温度分别为 T_1 , T_2 ..., T_n 的 n 个热源接触,又分别吸热 Q_1 , Q_2 ..., Q_n ,则可以证明 Clausius **不等式**:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \le 0. {(1.6.15)}$$

设有程

在 $n \to \infty$ 的极限下, Clausius 不等式过渡到积分形式:

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \le 0 \to \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \le 0. \tag{1.6.16}$$

^①以后均直接用 T 表示温度.

四、熵的定义

对于可逆循环,根据式 (1.6.16),有

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$
(1.6.17)

如图可以表示成两段路径之和:

$$\int_{\binom{P_0}{C_1}}^{\binom{P}{2}} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} + \int_{\binom{P}{C_2}}^{\binom{P_0}{2}} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = 0, \qquad (1.6.18)$$

即

$$\int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = \text{const.}$$
(1.6.19)

可以看出, dQ_{rev}/T 是一个与路径无关的量.由此,定义一个新的状态函数——熵(entropy):

$$S - S_0 = \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}.$$
 (1.6.20)

五、不可逆过程的数学表述

a) 初终态均是平衡态

根据 Clausius 不等式,有

$$\oint_{\text{irrev+rev}} \frac{dQ}{T} < 0$$

$$\Rightarrow \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{irrev}}}{T} + \int_{(P)}^{(P_0)} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} < 0$$

$$\Rightarrow S - S_0 > \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{irrev}}}{T}.$$
(1.6.21)

b) 初终态均是非平衡态

采用局域平衡近似, 仍旧可以推得

$$S - S_0 > \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ_{\text{irrev}}}{T}$$
 (1.6.22)

把对可逆过程与不可逆过程的表述合起来,就有

$$\Delta S = S - S_0 \geqslant \int_{(P_0)}^{(P)} \frac{dQ}{T};$$
 (1.6.23)

写成微分形式,为

$$dS \geqslant \frac{dQ}{T} \tag{1.6.24}$$

以上两式中,"="适用于可逆过程,">"适用于不可逆过程. 这两式实际上便是热力学第二定律的数学表述.

第一章 热力学基础

六、熵的性质

这里小结一下熵的性质.

- (I) 熵是状态函数.
- (II) 熵是广延量.
- (III) 对微小的可逆过程, dS = dQ/T. 因此有

$$dQ = T dS. (1.6.25)$$

对于绝热过程,有 dQ = 0,因此

$$dS = 0.$$
 (1.6.26)

七、热力学基本方程

热力学第一定律式 (1.3.15):

$$dU = dQ + dW; (1.6.27)$$

由热力学第二定律,得可逆过程微热量的表达式(1.6.25):

$$dQ = T dS; (1.6.28)$$

微功的一般表示式 (1.3.8):

$$dW = \sum_{i=1}^{n} Y_i \, dy_i. \qquad (1.6.29)$$

联立以上三式,可得

$$dU = T dS + \sum_{i=1}^{n} Y_{i} dy_{i}.$$
 (1.6.30)

这就是热力学基本微分方程.

对于 p-V-T 系统, 上式可简化为

$$dU = T dS - p dV. (1.6.31)$$

例 1.2 (理想气体的熵) 下面推导不同过程下理想气体的熵.

a) 等容过程

根据式 (1.4.21-a), 有

$$dU = C_V dT. (1.6.32)$$

根据热力学基本微分方程式 (1.6.31),

$$T dS = dU + p dV$$

$$\Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{p dV}{T}$$

$$\Rightarrow S = \frac{C_V}{T} dT +$$
(1.6.33)

b) 等压过程

没写

c) 等温过程

1.7 熵增加原理;最大功

一、熵增加原理

根据热力学第二定律 [式 (1.6.23)],

$$\Delta S \geqslant \int_{1}^{11} \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \tag{1.7.1}$$

对于绝热过程(或孤立体系),有 dQ = 0. 因此

$$\Delta S \geqslant 0.$$
 (1.7.2)

这就是熵增加原理,它说明绝热体系的熵永不减少.

二、不可逆过程的熵变

没写

三、最大功

根据热力学第一定律「式(1.3.15)],

$$dU = dQ + dW. (1.7.3)$$

令 dW' = -dW 为系统对外界做的功,则

$$dW' = dQ - dU. (1.7.4)$$

根据热力学第二定律 [式 (1.6.24)],

$$dQ \le T_e dS. \tag{1.7.5}$$

代入式 (1.7.4), 可得

$$dW' \le T_{\circ} dS - dU. \tag{1.7.6}$$

因此系统对外做的最大功为

$$dW'_{\text{max}} = dW'_{\text{rev}} = T dS - dU,$$
 (1.7.7)

这里的 $T = T_e$ 为系统的温度 (因为是可逆过程).

对于不可逆过程,显然有

$$dW'_{\text{irrev}} < dW'_{\text{rev}}. \tag{1.7.8}$$

例 1.3 (水的混合) 两杯等量的水初始温度分别为 T_1 、 T_2 . 在等压、绝热条件下将它们混合均匀,求该过程的熵变.

例 1.4 (制冷机所需的最小功) 两物体初始温度均为 T_1 . 一台制冷机工作于其间,使一物体温度升高至 T_2 . 假设这是一个等压过程,并且不考虑相变. 证明: 制冷机所需的最小功

$$W_{\min} = C_p \left(\frac{T_1^2}{T_2} + T_2 - 2T_1 \right). \tag{1.7.9}$$

[®]注意与(1.6.26)式对比,它还要求**可逆**过程.

1.8 自由能与 Gibbs 函数

一、自由能

考虑这样的等温过程:热源维持恒定温度 T;系统初终态温度 T_1 、 T_2 与热源温度相同,即 $T_1=T_2=T$. 对于可逆过程,在全程中系统温度均为 T;而对于不可逆过程,仅满足 $T_1=T_2=T$.

由 Clausius 不等式

$$\Delta S = S_2 - S_1 \geqslant \int_{\Gamma}^{\Pi} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{\Gamma}^{\Pi} \mathrm{d}Q = \frac{Q}{T}, \qquad (1.8.1)$$

即

$$Q \leqslant T(S_2 - S_1). \tag{1.8.2}$$

根据热力学第一定律「式(1.3.14)],

$$U_2 - U_1 = W + Q, (1.8.3)$$

因此

$$-W = (U_1 - U_2) + Q$$

$$\leq (U_1 - U_2) - T(S_2 - S_1)$$

$$= (U_1 - TS_1) - (U_2 - TS_2).$$
(1.8.4)

定义自由能 F = U - TS, 则

$$-W \leqslant F_1 - F_2. \tag{1.8.5}$$

如果该过程除了保持等温,还保持等容,即W=0,则有

$$\Delta F = F_2 - F_1 \leqslant 0, \tag{1.8.6}$$

这说明在等温等容过程中,系统向自由能减小的方向前进.

自由能具有以下的性质:

(I) 态函数

二、Gibbs 函数

考虑等温等压过程

第二章 均匀系统的平衡特性

Maxwell 关系 2.1

一、热力学函数的全微分

U 的全微分

根据热力学基本微分方程[见式 (1.6.31)]

$$dU = T dS + p dV, \qquad (2.1.1)$$

可知内能 $U \neq S$ 和 V 的函数,即

$$U = U(S, V). \tag{2.1.2}$$

因此

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S} dV. \tag{2.1.3}$$

与式 (2.1.1) 进行比较,可得

$$\left(T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}, \tag{2.1.4-a}\right)$$

$$\begin{cases} T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}, & (2.1.4-a) \\ p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S}. & (2.1.4-b) \end{cases}$$

U 的二阶偏导数与其先后次序无关,即

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \tag{2.1.5}$$

或

$$\left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V}\right]_{S} = \left[\frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S}\right]_{V}.$$
(2.1.6)

利用该式,对式 (2.1.4-a) 和式 (2.1.4-b) 两边分别求导,可得

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V}.$$
(2.1.7)

b) H 的全微分

因为

$$H \equiv U + pV, \qquad (2.1.8)$$

所以

$$dH = T dS - p dV + d(pV)$$

$$= T dS - p dV + (V dp + p dV)$$

$$= T dS + V dp.$$
(2.1.9)

第二章 均匀系统的平衡特性

这说明焓 $H \neq S$ 和 p 的函数,即

$$H = H(S, p).$$
 (2.1.10)

因此

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p} dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S} dp. \tag{2.1.11}$$

进而

$$\begin{cases}
T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p, \\
V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S.
\end{cases} (2.1.12-a)$$
(2.1.12-b)

与上文类似,对它们两边分别求导,并利用混合偏导数定理,就得到

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p}.$$
(2.1.13)

c) F 的全微分因为

$$F \equiv U - TS, \tag{2.1.14}$$

所以

$$dF = -S dT - p dV. \tag{2.1.15}$$

这说明自由能 F 是 T 和 V 的函数,即

$$F = F(T, V). (2.1.16)$$

因此

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V} dT + \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T} dV. \tag{2.1.17}$$

进而

$$\begin{cases} S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V}, & (2.1.18-a) \\ p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T}. & (2.1.18-b) \end{cases}$$

两边分别求导,得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V. \tag{2.1.19}$$

d) G 的全微分因为

$$G \equiv U - TS + pV, \qquad (2.1.20)$$

所以

$$dG = -S dT + V dp. (2.1.21)$$

这说明 Gibbs 自由能是 T 和 p 的函数,即

$$G = G(T, p).$$
 (2.1.22)

因此

$$dH = \left(\frac{\partial G}{\partial G}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T} dT. \qquad (2.1.23)$$

进而

$$\begin{cases} S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \\ V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T. \end{cases}$$
 (2.1.24-a)

两边分别求导,得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}.$$
(2.1.25)

式 (2.1.7)、(2.1.13)、(2.1.19) 和 (2.1.25) 称为 Maxwell 关系.

二、Legendre 变换

Legendre 变换是指等式

$$x \, \mathrm{d} y = \mathrm{d}(x \, y) - y \, \mathrm{d} x \,, \tag{2.1.26}$$

它把变量从x变为了 γ .

在经典力学中,Legendre 变换被用来从 Lagrange 表述导出 Hamilton 表述:

$$\mathcal{L}(q_{\alpha}, \dot{q}_{\alpha}) \rightarrow \mathcal{H}(q_{\alpha}, p_{\alpha}) = \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} p_{\alpha} - \mathcal{L}(q_{\alpha}, \dot{q}_{\alpha}). \tag{2.1.27}$$

对式 (2.1.1) 应用 Legendre 变换

$$T dS = d(TS) - S dT$$
 (2.1.28)

并移项,就得到

$$dU - d(TS) = d(U - TS) = dF = -S dT + p dV.$$
(2.1.29)

这也就是用自由能表示的热力学基本方程,即式 (2.1.15).由此,利用偏微分关系稍做计算,就得到了 Maxwell 关系 (2.1.19)式.用同样的手法,也可以得到其他几个 Maxwell 关系.

表 2.1 Maxwell 关系

基本微分方程	自然变量	Maxwell 关系
dU = T dS - p dV	(S, V)	$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_{V}$
dH = d(U + pV) = T dS + V dp	(S, p)	$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{p}$
dF = d(U - TS) = -S dT - p dV	(T, V)	$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$
dG = d(U - TS + pV) = -S dT + V dp	(T, p)	$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

表 2.1 总结了上文的推导结果. 其中的"**自然变量**"指经 Legendre 变换后的自由变量,它们直接出现在热力学基本方程中.

第二章 均匀系统的平衡特性

热力学变量(或函数)[见 §1.1 第三小节]可分为两种:可测量量和不可测量量.物态方程中 的 $p \setminus V \setminus T$, 与物态方程有关的 $\alpha \setminus \beta \setminus \kappa_T$, 以及热容, 都是可测量量; 而 $U \setminus S \setminus H \setminus F \setminus G$ 等状 态函数,以及 $(\partial S/\partial V)_T$ 、 $(\partial H/\partial p)_T$ 等偏微分,都是不可测量量. Maxwell 关系的作用,就是把不 可测量量用可测量量来表示.

三、简单应用

例 2.1 计算 $C_p - C_V$. ^①

根据 §1.4 第一小节中的推导,

$$\begin{cases} C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \end{cases}$$
 (2.1.30-a) (2.1.30-b)

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V. \tag{2.1.30-b}$$

利用 dQ = T dS, 可得

$$\begin{cases} C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p, \\ C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V. \end{cases}$$
 (2.1.31-a)

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V. \tag{2.1.31-b}$$

把 S = S(T, p) 看成复合函数的形式,即 S[T, V(T, p)],因此

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}.$$
(2.1.32)

于是

$$\begin{split} C_p - C_V &= T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p - \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \right] \\ &= T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \\ &= T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p . \end{split} \tag{Maxwell $\not \stackrel{?}{=} $\not x} \tag{2.1.33}$$

根据偏导数三乘积法则 (1.2.20) 式,有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T}; \tag{2.1.34}$$

根据倒数关系 (1.2.19) 式, 有

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{p}^{-1}.$$
(2.1.35)

把以上两式代入式 ([Maxwell 关系] (2.1.33)), 得

$$\begin{split} C_{p} - C_{V} &= T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \\ &= T \left[- \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_{T} \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} \\ &= -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p}^{2} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T}^{-1} \,. \end{split} \tag{2.1.36}$$

[◎]注意与式 (1.4.17) 对比, 那里要求理想气体

再把膨胀系数、等温压缩系数的定义

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p}, \\ \kappa_{T} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T} \end{cases}$$
 (2.1.37-a)

代入式 (2.1.36), 便得到

$$C_{p} - C_{V} = -T(V\alpha)^{2} \left(-\frac{1}{V\kappa_{T}} \right)$$

$$= TV \frac{\alpha^{2}}{\kappa_{T}}.$$
(2.1.38)

这几个量都是可测量量. 热力学稳定相中,有 $\kappa_T > 0$. 因此 C_p 始终大于 C_V . 对于理想气体,有

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{p} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial}{\partial T} \frac{nRT}{p} \right)_{p} = \frac{nR}{pV}, \\ \kappa_{T} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial}{\partial p} \frac{nRT}{p} \right)_{T} = \frac{nRT}{p^{2}V}. \end{cases}$$
(2.1.39-a)

根据式 (2.1.38), 可知

$$C_p - C_V = TV \left(\frac{nR}{pV}\right)^2 \left(\frac{p^2V}{nRT}\right) = nR, \qquad (2.1.40)$$

这与式 (1.4.17) 是一致的.

例 2.2 计算 $(\partial U/\partial V)_T$.

选取 T 和 V 作为独立变量,则

$$dU = T dS - p dV$$

$$= T \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{T} dT \right] - p dV$$

$$= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V} dT + \left[T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{T} - p \right] dV, \qquad (2.1.41)$$

因此

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} - p$$

$$= T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} - p. \tag{2.1.42}$$

这里出现的都是状态变量或是与状态方程直接相关的量,因而也是可测量量. 对于理想气体,pV = nRT,因此

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = \left(\frac{\partial}{\partial T} \frac{nRT}{V}\right)_{V} = \frac{nR}{V} = \frac{p}{T},$$
(2.1.43)

代入式 (2.1.42), 可以发现

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0. \tag{2.1.44}$$

第二章 均匀系统的平衡特性

这说明 U = U(T),即内能 U 仅是温度 T 的函数,而与体积 V 无关. 这就是 §1.4 第二小节中提到的利用状态方程来证明内能只与温度有关的方法.

对于 van der Waals 气体, 其状态方程 [式 (1.2.24)] 为

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$
 (2.1.45)

在固定 V 的条件下关于 T 求偏导,得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V}(V-nb) + \left(p + \frac{n^{2}a}{V^{2}}\right) \cdot 0 = nR, \qquad (2.1.46)$$

即

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} = \frac{nR}{V - nb}.$$
(2.1.47)

因此

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{nRT}{V - nb} - p = \frac{n^2 a}{V^2}.$$
 (2.1.48)

可见 van der Waals 气体的内能与体积有关.

例 2.3 证明绝热压缩系数与等温压缩系数之比

$$\frac{\kappa_{\rm a}}{\kappa_T} = \frac{C_V}{C_p}.\tag{2.1.49}$$

可逆的绝热过程是等熵过程,因此把 κ_a 的下标改用 "S".根据定义

$$\begin{cases} \kappa_{S} \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{S}, \\ \kappa_{T} \equiv -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_{T}. \end{cases}$$
 (2.1.50-a)

因此

$$\begin{split} \frac{\kappa_{S}}{\kappa_{T}} &= \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{S} \middle/ \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T} \\ &= \frac{\partial (V,S)}{\partial (p,S)} \middle/ \frac{\partial (V,T)}{\partial (p,T)} \\ &= \frac{\partial (V,S)}{\partial (V,T)} \middle/ \frac{\partial (p,S)}{\partial (p,T)} \\ &= \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V} \middle/ \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p} \\ &= \frac{C_{V}/T}{C_{p}/T} \\ &= \frac{C_{V}}{C}. \end{split} \tag{2.1.51}$$

这里证明几个上面用到的结论:

(I)

$$\left(\frac{\partial f}{\partial g}\right)_{L} = \frac{\partial (f, h)}{\partial (g, h)}.$$
(2.1.52)

(II)
$$\left(\frac{\partial f}{\partial g}\right)_{h} = \frac{\partial (f,h)}{\partial (x,y)} \left| \frac{\partial (g,h)}{\partial (x,y)} \right|.$$
 (2.1.53)

(III)
$$\frac{\partial(f,g)}{\partial(x,y)} = \left[\frac{\partial(x,y)}{\partial(f,g)}\right]^{-1}.$$
 (2.1.54)

2.2 Joule-Thomson 效应; 绝热膨胀与制冷

一、节流过程

为了研究气体的内能, Joule 先采用了气体自由膨胀的方法 [见 §1.4 第二小节], 但其精度不佳. 之后(1852 年), 他又与 Thomson 采取了另外的手段, 即**节流过程**.

如图,在一根绝热管中间放置一个多孔塞,使气体无法很快地通过.保持多孔塞两边的压强差,则气体将从其一边不断地流到另一边,该过程就是节流过程.

开始时,气体完全在多孔塞的一边. 设其压强、体积、内能分别为 p_1 、 V_1 和 U_1 . 让外界做功,直到气体完全流到多孔塞的另一边. 此时,气体的压强、体积、内能分别为 p_2 、 V_2 和 U_2 . 显然,外界做功

$$dW = p_1 V_1 - p_2 V_2; (2.2.1)$$

因为是绝热过程,因此 dQ = 0.根据热力学第一定律,

$$U_2 - U_1 = dW + dQ = p_1 V_1 - p_2 V_2, \qquad (2.2.2)$$

即

$$U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2. (2.2.3)$$

这说明节流过程是一个等焓过程,即 $H_1 = H_2$. ^①

定义 Joule-Thomson 系数

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{H}.\tag{2.2.4}$$

根据偏导数三乘积法则 (1.2.20) 式,可知

$$\mu = -\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_p. \tag{2.2.5}$$

二、绝热膨胀过程

对于绝热过程,选取T和p作为独立变量,则

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} dp = 0.$$
 (2.2.6)

[『]要注意该过程是一个不可逆过程.

因此

$$\begin{split} \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_{S} &= -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{p} & \left[\mathbf{\mathring{A}} \mathbf{F} \underline{\mathbf{\mathcal{Y}}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \right] \\ &= -\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} / \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{p} & \left[\mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Z}} \right] \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \mathbf{\mathcal{Z}} \\ &= -\frac{T}{C_{p}} \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T} & \left[\mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Z}} \left(2.1.31-a \right) \right] \\ &= \frac{T}{C_{p}} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p} & \left[\mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Z}} \left(2.1.31-a \right) \right] \\ &= \frac{TV\alpha}{C_{p}} > 0. & \left[\mathbf{\mathcal{Y}} \mathbf{\mathcal{Z}} \left(1.2.11 \right) \right] & \left(2.2.7 \right) \end{split}$$

随着压强的增大,分子间距离减小,相互作用力增大,因而总能量减少,分子平均动能增加,从而使得温度上升.

三、低温的实现

2.3 热力学函数的确定

2.4 特性函数

2.5 热辐射的热力学理论

这里所讲的热辐射即黑体辐射. 温度升高,电偶极子发生振荡,因而辐射出电磁场(电磁波). 这就是热辐射的来源.

本节内容说明热力学不仅适用于实物粒子,还适用于场.

一、内能密度

定义内能密度

$$u \equiv \frac{U}{V} \tag{2.5.1}$$

代表热辐射单位体积的内能. 下面证明它是温度 T 的普适函数.

设有 $A \setminus B$ 两个空腔, 其中充满了热辐射. $A \setminus B$ 具有相同的温度 T. 它们之间由一个细管连接, 细管中有一个滤波片, 它只允许频率在 ν 到 ν + $d\nu$ 之间的辐射通过.

因此

$$u_{\mathbf{A}}(\nu) = u_{\mathbf{B}}(\nu) \tag{2.5.2}$$

于是

$$u_{\mathbf{A}} = u_{\mathbf{B}}.\tag{2.5.3}$$

该结果与 $A \times B$ 两空腔的形状、大小、腔壁材质均无关,这就说明了 $u \not\in T$ 的普适函数. 因此,热辐射的内能

$$U = U(T, V) = Vu(T). (2.5.4)$$

二、压强公式

根据实验结果,辐射压强

$$p = \frac{1}{3}u. (2.5.5)$$

该结果也可以通过电磁理论证明得到.

三、热力学函数

与一般的 p-V-T 系统一样, 对于热辐射, 有

$$dU = T d - p dV. (2.5.6)$$

因此

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} - p$$

$$= T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} - p. \qquad [Maxwell \ \frac{1}{2} \tilde{\beta}] (2.5.7)$$

代入式 (2.5.4) 和式 (2.5.5), 可得

$$u = T\left(\frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}\right) - \frac{u}{3},\tag{2.5.8}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{4\,\mathrm{d}T}{T}.\tag{2.5.9}$$

积分可得

$$u = a T^4, (2.5.10)$$

其中的 a 是积分常数. 于是热辐射的内能

$$U = a T^4 V. (2.5.11)$$

显然, V=0 时也成立 U=0, 因此上式不含附加的常数. 同时, 还可以得到压强与温度的关系:

$$p = \frac{1}{3}u = \frac{1}{3}aT^4. {(2.5.12)}$$

对于熵,

$$dS = \frac{1}{T} (dU + p \, dV)$$

$$= \frac{1}{T} \left[d(uV) + \frac{1}{3} u \, dV \right]$$

$$= \frac{1}{T} d(aT^4V^2) + \frac{1}{3T} aT^4V \, dV$$

$$= d\left(\frac{4}{3} aT^3V\right). \tag{2.5.13}$$

积分得

$$S = \frac{4}{3}aT^3V + S_0, (2.5.14)$$

第二章 均匀系统的平衡特性

这里的 S_0 是积分常数. 当 $V \to 0$ 时,显然应该有 $S \to 0$. 因此 $S_0 = 0$,即

$$S = -\frac{4}{3}aT^3V. {(2.5.15)}$$

利用内能和熵的表达式,可以求出其他几个热力学函数:

$$\begin{cases} H = U + pV = \frac{4}{3}aT^4V; & (2.5.16-a) \\ F = U - TS = -\frac{1}{3}aT^4V; & (2.5.16-b) \\ G = U - TS + pV = 0. & (2.5.16-c) \end{cases}$$

$$F = U - TS = -\frac{1}{3}aT^{4}V;$$
 (2.5.16-b)

$$G = U - TS + pV = 0. (2.5.16-c)$$

这里的G=0有重要意义:热辐射的化学势为零,微观上说明光子数不守恒.

根据式 (2.5.15), 可知

$$\left(C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T \cdot 4aT^2V = 3S;\right)$$
(2.5.17-a)

$$\begin{cases} C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T \cdot 4aT^2V = 3S; \\ C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \infty. \end{cases}$$
 (2.5.17-a)

 $C_p = \infty$, 说明若 p 不变, 则 T 也将保持不变.

考虑可逆绝热过程,即 S = const...如果选取 T 和 V 作为变量,根据式 (2.5.15),则有

$$T^3V = \text{const.};$$
 (2.5.18)

若选取 p 和 V 作为变量,利用式 (2.5.12),便可得到

$$pV^{4/3} = \text{const.}$$
 (2.5.19)

该式与理想气体可逆绝热过程方程 (1.4.26) 式 ($pV^{\gamma} = \text{const.}$) 形式上很类似,故它也被称作"光子 气体". 但对于理想气体, $\gamma = C_p/C_V$, 而式 (2.5.19)中的 4/3 只是幂指数, 与 γ 无关. 对于热辐射, γ 实际上等于 ∞ .

第三章 相变的热力学理论

我们所研究的系统是逐渐复杂的. 首先是独立子体系,如理想气体、Fermi 气体、Bose 气体等; 之后是近独立子体系,如准粒子气体;本章主要探讨相互作用体系,它包含多种物态,也会有相变 的发生.

3.1 热动平衡判据; 开系热力学

在§1.7 中我们已经证明,对于孤立体系(即绝热过程),熵将不断增加,直至达到极大(平衡). 因此,熵达到极大便可以作为体系达到平衡的判据.

一、平衡判据

a) 熵判据

由上,在 $\delta U = 0$, $\delta V = 0$, $\delta N = 0$ 的前提下, $\delta S = 0$, $\delta^2 S < 0$ 即说明(孤立)体系达到了平衡. 这里的 " δ "表示虚变化,与 " δ "代表的真实变化有所不同,它与虚功原理中的虚位移是类似的.

平衡分为三种:稳定平衡、亚稳平衡和不稳定平衡.如前所述,熵的极大值对应平衡态.稳定平衡对应其中最大的极大值,而亚稳平衡对应其他较小的极大值,即对于无限小的变动是稳定的,而对于有限的变动则是不稳定的.不稳定平衡对应极小值,虽然有8S=0,但却不满足 $8^2S<0$.平衡的稳定性可以用力学类比来理解.重力势能 E_p 的极小值对应平衡.其最小值对应稳定平衡;但相对极小对于大的扰动是不稳定的,所以对应亚稳平衡.而极大值则对应不稳定平衡,稍有扰动就会偏离.

对于 $\delta S = 0$ 、 $\delta^2 S = 0$ 的临界态,将 S 围绕极值点 Taylor 作展开,可得

$$\widetilde{\Delta}S = \delta S + \frac{1}{2!} \delta^2 S + \frac{1}{3!} \delta^3 S + \frac{1}{4!} \delta^4 S + \dots < 0.$$
(3.1.1)

式中的 " $\tilde{\Delta}$ " 同样表示虚变动. 由于要满足 $S \to -S$ 的对称性, 因此 $\delta^3 S = 0$. 从而

$$\delta^4 S < 0, \tag{3.1.2}$$

这就是临界态的平衡判据.

b) 自由能判据

考虑一个系统与热库(即环境)组成的复合体系,它是一个孤立系. 显然,总内能

$$U_0 = U_{\text{sys}} + U_{\text{res}} = \text{const.},$$
 (3.1.3)

总体积

$$V_0 = V_{\text{sys}} + V_{\text{res}} = \text{const.}$$
 (3.1.4)

第三章 相变的热力学理论

设想体系发生了一个虚变动,则

$$\int \delta U_{\text{sys}} + \delta U_{\text{res}} = 0, \qquad (3.1.5-a)$$

$$\begin{cases} \delta U_{\rm sys} + \delta U_{\rm res} = 0\,, \\ \delta V_{\rm sys} + \delta V_{\rm res} = 0\,. \end{cases} \tag{3.1.5-a} \label{eq:3.1.5-b}$$

根据熵判据,

$$\begin{cases} \delta S_0 = \delta(S_{\text{sys}} + S_{\text{res}}) = 0, \\ \delta^2 S_0 = \delta^2(S_{\text{sys}} + S_{\text{res}}) < 0. \end{cases}$$
(3.1.6-a)
$$(3.1.6-b)$$

$$\delta^2 S_0 = \delta^2 (S_{\text{sys}} + S_{\text{res}}) < 0. \tag{3.1.6-b}$$

根据热力学基本微分方程 (1.6.31) 式,可得

$$\delta U_{\text{res}} = T_{\text{res}} \delta S_{\text{res}} + p_{\text{res}} \delta V_{\text{res}}. \quad (3.1.7)$$

在系统温度、体积均不变(即 $\delta T_{\rm sys}=0$ 、 $\delta V_{\rm sys}=0$)的情形下,根据式 (3.1.5-b) 可知 $\delta V_{\rm res}=0$. 由于是平衡态,又有 $T_{res} = T_{sys}$.因此

$$\delta F_{\text{sys}} = \delta (U_{\text{sys}} - T_{\text{sys}} S_{\text{sys}}) \tag{3.1.8}$$

$$=\delta U_{\text{sys}} - T_{\text{sys}} \delta S_{\text{sys}} \tag{3.1.9}$$

$$= -\delta U_{\text{res}} + T_{\text{res}} \delta S_{\text{res}} \tag{3.1.10}$$

$$=-p_{\rm res}\delta V_{\rm res} \tag{3.1.11}$$

$$=-p_{\rm res}\,\delta V_{\rm sys}=0\,,\tag{3.1.12}$$

$$\delta^2 F_{\text{sys}} = \tag{3.1.13}$$

Gibbs 函数判据 c)

内能判据 d)

二、开系热力学

所谓"开系",即开放系(open system),它指粒子数可变且有能量交换的系统. 对于封闭系,我们已经知道

$$dG = -S dT + V dp. (3.1.14)$$

而对于开放系, 需引进**化学势** μ , 其定义为

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,n}.$$
 (3.1.15)

因此,

$$dG = -S dT + V dp + \mu dn. (3.1.16)$$

利用 Legendre 变换,可得粒子数可变系统的热力学基本方程:

$$\int dU = T dS - \rho dV + \mu dn, \qquad (3.1.17-a)$$

$$\begin{cases} dU = T dS - p dV + \mu dn, \\ dH = T dS + V dp + \mu dn, \\ dF = -S dT - p dV + \mu dn. \end{cases}$$
(3.1.17-a)
$$(3.1.17-a)$$

$$(3.1.17-b)$$

$$(3.1.17-c)$$

$$dF = -S dT - p dV + \mu dn.$$
(3.1.17-c)

[®]已经把式 (1.6.31) 中的微分 "d" 改成了变分 "8" 的形式.

 $^{^{2}}$ 这里的 n 指物质的量,而非粒子数. 定义 $\mu \equiv (\partial G/\partial N)_{T,p}$ 当然也可以,不过我们只采用第一种定义.

于是可以得出 μ 的几个等价定义:

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial n}\right)_{S,p} = \left(\frac{\partial F}{\partial n}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p}.$$
(3.1.18)

Gibbs 函数 G(T, p, n) 是广延量. 因此可定义**摩尔 Gibbs 函数** G_m , 使得

$$G(T, p, n) = nG_{m}(T, p).$$
 (3.1.19)

因此,

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,p} = \left[\frac{\partial}{\partial n}(nG_{\rm m})\right]_{T,p} = G_{\rm m}. \tag{3.1.20}$$

对于1 mol 物质,有

$$d\mu = dG_m = -S_m dT + V_m dp, (3.1.21)$$

这是关于 μ 的基本微分方程.

定义巨势 (grand potential) 或巨热力学势

$$\Psi \equiv F - \mu n = F - G = -p \, \mathrm{d}V \,, \tag{3.1.22}$$

则其微分

$$d\Psi = dF - d(\mu n)$$

$$= -S dT - p dV + \mu dn - (\mu dn + n d\mu)$$

$$= -S dT - p dV - n d\mu.$$
(3.1.23)

在统计物理中, 巨势与巨配分函数有关.

3.2 平衡条件与稳定条件

一、平衡条件

对于一个单元两相(即一种组分,两种状态)的系统,其平衡条件为

$$\delta S = \delta S_1 + \delta S_2 = 0, \tag{3.2.1}$$

其中的下标"1"和"2"分别表示两个相。根据热力学基本方程,有

$$\begin{cases} \delta S_1 = \frac{1}{T_1} (\delta U_1 + p_1 \, \delta V_1 - \mu_1 \, \delta n_1), \\ \delta S_2 = \frac{1}{T_2} (\delta U_2 + p_2 \, \delta V_2 - \mu_2 \, \delta n_2). \end{cases}$$
(3.2.2-a)
$$(3.2.2-b)$$

$$-S dT - p dV - n d\mu = -S dT - p dV - n(-S_m dT + V_m dp)$$

= -S dT - p dV + S dT - V dp = -d(pV),

这是不矛盾的.

^①根据式 (3.1.22), 可知 $d\Psi = -d(pV)$. 实际上,

第三章 相变的热力学理论

设整个系统是孤立的,则

$$(\delta U_1 + \delta U_2 = 0, \tag{3.2.3-a})$$

$$\begin{cases} \delta U_1 + \delta U_2 = 0, & (3.2.3-a) \\ \delta V_1 + \delta V_2 = 0, & (3.2.3-b) \\ \delta n_1 + \delta n_2 = 0. & (3.2.3-c) \end{cases}$$

$$\delta n_1 + \delta n_2 = 0. \tag{3.2.3-c}$$

因此

$$\begin{split} &\delta S = \delta S_{1} + \delta S_{2} \\ &= \left[\frac{1}{T_{1}} (\delta U_{1} + p_{1} \, \delta V_{1} - \mu_{1} \, \delta n_{1}) \right] + \left[\frac{1}{T_{2}} (\delta U_{2} + p_{2} \, \delta V_{2} - \mu_{2} \, \delta n_{2}) \right] \\ &= \left[\frac{1}{T_{1}} (\delta U_{1} + p_{1} \, \delta V_{1} - \mu_{1} \, \delta n_{1}) \right] + \left[\frac{1}{T_{2}} (-\delta U_{2} - p_{2} \, \delta V_{2} + \mu_{2} \, \delta n_{2}) \right] \\ &= \delta U_{1} \left(\frac{1}{T_{1}} - \frac{1}{T_{2}} \right) + \delta V_{1} \left(\frac{p_{1}}{T_{1}} - \frac{p_{2}}{T_{2}} \right) - \delta n_{1} \left(\frac{\mu_{1}}{T_{1}} - \frac{\mu_{2}}{T_{2}} \right) = 0. \end{split}$$
(3.2.4)

由于 $U_1 \, {\it V}_1$ 和 n_1 是相互独立的,所以它们的系数都应该等于零,即

$$(T_1 = T_2, \quad (\text{热平衡条件})$$
 (3.2.5-a)

$$\begin{cases} T_1 = T_2, & \text{(热平衡条件)} \\ p_1 = p_2, & \text{(力学平衡条件)} \\ \mu_1 = \mu_2, & \text{(化学平衡条件)} \end{cases}$$
 (3.2.5-a) (3.2.5-b) (3.2.5-c)

$$\mu_1 = \mu_2$$
. (化学平衡条件) (3.2.5-c)

若 T 不等,则仍有能量流动; p 不等,则两相界面可以移动; μ 不等,则每一相中的粒子数仍在变 化, 因此都不是平衡.

二、稳定条件

计算熵的二级变分:

$$\delta^2 S_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 S_1}{\partial U_1^2} \right) \tag{3.2.6}$$

3.3 单元系的复相平衡

一、单元系的相图

设单元系中有两个相 (α 和 β),根据 $\S 3.2$ 第一小节,其平衡条件为

$$\int T^{\alpha} = T^{\beta},$$
(3.3.1-a)

$$\begin{cases} T^{\alpha} = T^{\beta}, & (3.3.1-a) \\ p^{\alpha} = p^{\beta}, & (3.3.1-b) \end{cases}$$

$$\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}. \tag{3.3.1-c}$$

令 T、p分别为两相共同的温度和压强,并取它们为独立变量,则相变的平衡条件为

$$\mu^{\alpha}(T, p) = \mu^{\beta}(T, p). \tag{3.3.2}$$

这实际上就是 p-T 平面内一条曲线的方程.

图 3.1 水的相图

如果存在三个相 $(\alpha, \beta, \alpha, \gamma)$ 并且同时达到平衡,则有

$$\mu^{\alpha}(T, p) = \mu^{\beta}(T, p) = \mu^{\gamma}(T, p). \tag{3.3.3}$$

这表示 p-T 平面内的一个点, 即三相点.

单元系的平衡性质利用相图可以清楚地表示. 图显示的是水的相图. 在三相点处, 水的固、液、 气三相共存. 该点对应的温度为 273.16 K, 压强为 611.657 Pa. 另一个值得注意的点是临界点, 气液 两相的平衡曲线终结于此处.对于水,该点对应的温度为647K,压强为22.064MPa.

二、Clausius-Clapeyron 方程

由式 (3.3.2),单元系中两相平衡的条件为

$$\mu^{\alpha}(T, p) = \mu^{\beta}(T, p).$$
 (3.3.4)

设 (T+dT, p+dp) 为平衡曲线上邻近 (T, p) 的一点. 当 T 和 p 沿平衡曲线变化到 (T+dT, p+dp)时, μ^{α} 和 μ^{β} 仍将满足平衡条件, 即

$$\mu^{\alpha}(T + dT, p + dp) = \mu^{\beta}(T + dT, p + dp). \tag{3.3.5}$$

两边都在点 (T, p) 处作 Taylor 展开,可得

$$\mu^{\alpha}(T, p) + d\mu^{\alpha} = \mu^{\beta}(T, p) + d\mu^{\beta}. \tag{3.3.6}$$

因此有

$$\mathrm{d}\mu^{\alpha} = \mathrm{d}\mu^{\beta}.\tag{3.3.7}$$

根据关于 μ 的基本微分方程 (3.1.21) 式,可知

$$\begin{cases}
d\mu^{\alpha} = -S_{\rm m}^{\alpha} dT + V_{\rm m}^{\alpha} dp, \\
d\mu^{\beta} = -S_{\rm m}^{\beta} dT + V_{\rm m}^{\beta} dp.
\end{cases}$$
(3.3.8-a)
$$(3.3.8-b)$$

$$d\mu^{\beta} = -S_{\rm m}^{\beta} dT + V_{\rm m}^{\beta} dp. \qquad (3.3.8-b)$$

将其代入式 (3.3.7), 便有

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_{\mathrm{m}}^{\alpha} - S_{\mathrm{m}}^{\beta}}{V_{\mathrm{m}}^{\alpha} - V_{\mathrm{m}}^{\beta}}.$$
(3.3.9)

定义相变潜热

$$L_{\alpha\beta} = T\left(S_{\rm m}^{\alpha} - S_{\rm m}^{\beta}\right),\tag{3.3.10}$$

它表示 1 mol 物质在保持温度、压强不变的条件下由 α 相转变为 β 相所吸收的热量. 这样, (3.3.9) 就可以表述为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L_{\alpha\beta}}{T\left(V_{\mathrm{m}}^{\alpha} - V_{\mathrm{m}}^{\beta}\right)},\tag{3.3.11}$$

此即 Clausius-Clapeyron 方程.

通常情况下,液体到气体的相变满足 dp/dT > 0; 而液体到固体的相变满足 dp/dT < 0. 需注 意,水是一个常见的例外.液态的水变成冰,dp/dT > 0.

三、相变的分类

根据 Ehrenfest 的分类方案,n 级相变对应 Gibbs 函数 n 阶导数的不连续变化. 相变点处,化学势连续,而化学势一阶导数不连续的相变称为**一级相变**;化学势及其一阶导数均连续,而二阶导数不连续的相变称为**二级相变**.

Fisher 推广了 Ehrenfest 的分类方案. 在他的方案中, 化学势及其一阶导数均连续, 而二阶导数或者不连续、或者发散的相变称为二级相变.

• • • • •

四、Ehrenfest 方程

Clausius-Clapeyron 方程的一种形式是 (3.3.9) 式:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_{\mathrm{m}}^{\beta} - S_{\mathrm{m}}^{\gamma}}{V_{\mathrm{m}}^{\beta} - V_{\mathrm{m}}^{\gamma}} = \frac{\Delta S_{\mathrm{m}}}{\Delta V_{\mathrm{m}}}.$$
(3.3.12)

对于二级相变(按照 Ehrenfest 的分类方案), $\Delta S_{\rm m}=0$ 且 $\Delta V_{\rm m}=0$,因而上式成为 0/0 的不定式. 这时,按照 l'Hôpital 法则处理,即将分子分母同时对 T 求偏导,可得

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta \left(\frac{\partial S_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_{p}}{\Delta \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_{p}} = \frac{\Delta \left(C_{\mathrm{m,p}}/T\right)}{\Delta \left(V_{\mathrm{m}}\alpha\right)} = \frac{\Delta C_{\mathrm{m,p}}}{T V_{\mathrm{m}} \Delta \alpha},$$
(3.3.13)

其中的 α 为膨胀系数,而 $V_{\rm m} = V_{\rm m}^{\beta} = V_{\rm m}^{\gamma}$.

若是将式 (3.3.12) 的分子分母同时对 p 求偏导,则将得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta \left(\frac{\partial S_{\mathrm{m}}}{\partial p}\right)_{T}}{\Delta \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial p}\right)_{T}} = \frac{-\Delta \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_{p}}{\Delta \left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial p}\right)_{T}} = \frac{-\Delta (V_{\mathrm{m}}\alpha)}{\Delta (-V_{\mathrm{m}}\kappa_{T})} = \frac{\alpha}{\Delta \kappa_{T}},$$
(3.3.14)

其中的 κ_T 为等温压缩系数. 另外,这里的推导用到了 Maxwell 关系(2.1.25) 式.

式 (3.3.13) 和 (3.3.14) 都称为 Ehrenfest 方程. 要使其自治,显然应该有

$$\frac{\Delta C_{\text{m,}p}}{TV_{\text{m}}\Delta\alpha} = \frac{\alpha}{\Delta\kappa_T},\tag{3.3.15}$$

即

$$\Delta C_{\text{m,}p} = T V_{\text{m}} \frac{(\Delta \alpha)^2}{\Delta \kappa_T}.$$
(3.3.16)

- 3.4 气液相变;临界点行为
 - 3.5 临界指数;普适性
 - 3.6 Landau 平均场理论

统计物理学基本概念 第四章

微观态的经典及量子描述 4.1

一、单粒子的经典描述

微观态的经典描述以经典力学为基础,通常采用广义坐标与广义动量的形式.

对于一个有r个自由度的系统,需要用2r个变量来描述其运动状态,即r个广义坐标和r个 广义动量:

$$(q_i, p_i)$$
 $(i = 1, 2, \dots, r).$ (4.1.1)

系统的 Hamilton 量为

$$H = H(q_1, q_2, \dots, q_r; p_1, p_2, \dots, p_r; t), \tag{4.1.2}$$

正则方程为

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \end{cases}$$
 (4.1.3-a) (4.1.3-b)

$$\oint \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$
(4.1.3-b)

坐标和动量 $(q_1, q_2, \cdots, q_r; p_1, p_2, \cdots, p_r)$ 张成了一个 2r 维空间,称为 μ **空间**,每一组坐标和动 量描述的点称为代表点.

例 4.1 (自由粒子) 对于一个 r=3 的自由粒子,有

$$\left(p_x = m\dot{x},\right) \tag{4.1.4-a}$$

$$\begin{cases} p_x = m\dot{x} , & (4.1.4-a) \\ p_y = m\dot{y} , & (4.1.4-b) \end{cases}$$

$$\left(p_z = m\dot{z} \right).$$
(4.1.4-c)

其 μ 空间由 $(x, y, z; p_x, p_y, p_z)$ 张成. Hamilton 量

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right). \tag{4.1.5}$$

例 4.2 (一维谐振子) 质量为 m 的物体受力 F = -Ax 的作用做简谐运动, 其角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{A}{m}},\tag{4.1.6}$$

则其 Hamilton 量

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{A}{2}x^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \tag{4.1.7}$$

第四章 统计物理学基本概念

若总能量一定,即H=E,则

$$\frac{p^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/m\omega^2} = 1,$$
(4.1.8)

这在 μ 空间中表示一个椭圆 (见图), 其面积

$$S_{\text{Mig}} = \pi ab = \pi \cdot \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \cdot \sqrt{2mE} = \frac{2\pi E}{\omega}. \tag{4.1.9}$$




图 4.1 μ空间中的一维谐振子

例 4.3 (转子) 如图 4.2 所示,质量为 m 的物体被轻杆连接在 O 点处,可绕 O 点运动. 其 Hamilton 量为

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \right). \tag{4.1.10}$$

取球坐标系,则

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \end{cases}$$
 (4.1.11-a)
(4.1.11-b)

$$\begin{cases} y = r \sin \theta \sin \varphi, \qquad (4.1.11-b) \end{cases}$$

$$\begin{cases}
z = r \cos \theta.
\end{cases}
\tag{4.1.11-c}$$

求导,则有

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{r} \sin \theta \cos \varphi + r \dot{\theta} \cos \theta \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi & (4.1.12-a) \\ \dot{y} = \dot{r} \sin \theta \sin \varphi + r \dot{\theta} \cos \theta \sin \varphi + r \dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi & (4.1.12-b) \\ \dot{z} = \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta . & (4.1.12-c) \end{cases}$$

$$\dot{y} = \dot{r}\sin\theta\sin\varphi + r\dot{\theta}\cos\theta\sin\varphi + r\dot{\varphi}\sin\theta\cos\varphi \qquad (4.1.12-b)$$

$$\dot{z} = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta. \tag{4.1.12-c}$$

因此

$$\begin{split} \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 &= \left[\dot{r}^2 \sin^2 \theta + \left(r \dot{\theta} \right)^2 \cos^2 \theta + \left(r \dot{\phi} \right)^2 \sin^2 \theta \right] \\ &+ \left[2r \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi - 2r \dot{r} \dot{\varphi} \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi - 2r^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \right] \left[\dot{x}^2 \ \dot{\Sigma} \ \mathcal{Z} \ \ddot{\eta} \right] \\ &+ \left[2r \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi + 2r \dot{r} \dot{\varphi} \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi + 2r^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \right] \left[\dot{y}^2 \ \dot{\Sigma} \ \mathcal{Z} \ \ddot{\eta} \right] \\ &+ \left[\dot{r}^2 \cos^2 \theta - 2r \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta \cos \theta + \left(r \dot{\theta} \right)^2 \sin^2 \theta \right] \\ &= \dot{r}^2 + \left(r \dot{\theta} \right)^2 + \left(r \dot{\varphi} \right)^2 \sin^2 \theta \,. \end{split} \tag{4.1.13}$$

代入 (4.1.10) 式, 得

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta . \right)$$
 (4.1.14)




图 4.2 转子的示意图

由于物体已被轻杆连接在了O点,因而r不变,r=0.

引入共轭动量

$$\begin{cases} p_{\theta} = mr^2 \dot{\theta}, \\ p_{\varphi} = mr^2 \dot{\varphi} \sin^2 \theta, \end{cases}$$
 (4.1.15-a) (4.1.15-b)

则系统的 Hamilton 量可写为

$$H = \frac{1}{2I} \left(p_{\theta}^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} p_{\varphi}^2 \right), \tag{4.1.16}$$

其中的 $I = mr^2$ 是物体对 O 点的**转动惯量**.

在本例中, μ 空间由广义坐标和广义动量 $(\theta, \varphi; p_{\theta}, p_{\varphi})$ 张成,它是四维的.

二、单粒子的量子描述

微观态的量子描述以量子力学为基础. 粒子的动量 p、能量 E 满足 de Broglie 关系:

$$\oint p = \hbar k \,, \tag{4.1.17-a}$$

$$E = \hbar \omega, \tag{4.1.17-b}$$

其中的 ħ 称为 (约化) Planck 常数, 其值为

$$hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.0545718 \times 10^{-34} \,\text{J} \cdot \text{s}.$$
(4.1.18)

式中的 b 也是 Planck 常数.

de Broglie 关系说明微观粒子具有**波粒二象性**. 这就引出了另一个重要结果——**不确定关系**^①:

$$\Delta p \, \Delta q \gtrsim h$$
. (4.1.19)

由此,粒子的动量和坐标不可能被同时精确测量,因而其运动也就无法用经典的轨道概念描述,必 须改用波函数来描述.

^①更精确的表述为 $\Delta_p \Delta_q \ge \hbar/2$.

粒子波函数 Ψ 满足的方程即 Schrödinger 方程:

$$i\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi, \qquad (4.1.20)$$

式中的 \hat{H} 是 Hamilton 算符. 在定态情况 (即将时间变量分离后), Schrödinger 方程化为

$$\hat{H}\Psi = E\Psi. \tag{4.1.21}$$

例 4.4 (立方体容器内的自由粒子) 设粒子在边长为 L 的立方体容器内运动,则其量子态(即波函数)有平面波的形式:

$$\Psi_{n_1, n_2, n_3}(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}/\hbar}, \qquad n_i = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots.$$
 (4.1.22)

求解 Schrödinger 方程,可以发现动量与能量的本征值都是量子化的:

$$\begin{cases} \boldsymbol{p} = p_x \boldsymbol{i} + p_y \boldsymbol{j} + p_z \boldsymbol{k} = \frac{2\pi \hbar}{L} n_1 \boldsymbol{i} + n_2 \boldsymbol{j} + n_3 \boldsymbol{k} , \\ E = \frac{1}{2m} \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right) = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2} \left(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \right) . \end{cases}$$
(4.1.23-b)

量子化的能量也成为能级. 对于能级

$$E = \frac{2\pi^2 \, \hbar^2}{mL^2} \,, \tag{4.1.24}$$

它对应 6 种量子态:

$$(\pm 1, 0, 0), (0, \pm 1, 0), (0, 0, \pm 1).$$
 (4.1.25)

这种现象称为能级**简并**.同一能级对应量子态的数目称为**简并度**.显然,这里的简并度为 6. 而能量更高的一个能级

$$E = \frac{2\pi^2 \, \hbar^2}{mL^2} \times 3 = \frac{2\pi^2 \, \hbar^2}{mL^2} \times (1+1+1) \tag{4.1.26}$$

则对应 $2^3 = 8$ 个量子态,它的简并度为 8.

例 4.5 (一维谐振子) 频率为 v 的谐振子, 其能量为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu, \qquad n = 0, 1, 2, \cdots.$$
 (4.1.27)

可见该系统的简并度 g=1.

根据式 (4.1.9), μ空间中的椭圆面积为

$$S_n = \frac{2\pi E_n}{\omega} = \frac{E_n}{v} = \left(n + \frac{1}{2}\right)h.$$
 (4.1.28)

例 4.6 (转子) blablabla

三、多粒子体系的描述

对于 N 个粒子组成的体系,设每个粒子的自由度为 r,则每个粒子可用 2r 个变量 $(q_1,q_2,\cdots,q_r;p_1,p_2,\cdots,p_r)$ 来描述.此时,系统的总自由度

$$f = Nr, (4.1.29)$$

因而系统的运动需要用 2f 个变量来刻画. 它们张成了一个 2f 维空间,称为 Γ 空间,也叫相空间.