# 1. 接收个推SDK广播

- 第三方应用可以注册BroadcastReceiver用于接收CID信息以及服务端推送的透传消息。应用服务器可以 通过服务端API或者个推控制台向App发送透传消息,透传消息可以是类似json的文本命令,也可以是加 密后的二进制数据,需要由第三方应用解析透传消息,并执行相应的功能。
- 为了在第三方应用中接收个推SDK广播,您需要新建一个BroadcastReceiver,并进行正常配置。比如创建包名类名全路径为com.getui.demo.PushDemoReceiver的BroadcastReceiver,则在
   AndroidManifest.xml中配置该类的完整路径,如下所示:

```
<!-- 配置第三方Receiver -->
<receiver
    android:name="com.getui.demo.PushDemoReceiver"
    android:exported="false">
        <intent-filter>
        <!-- APPID需要替换为相应的个推应用ID -->
              <action android:name="com.igexin.sdk.action.你的APPID" />
        </intent-filter>
    </receiver>
```

#### BroadcastReceiver子类PushDemoReceiver示例代码如下:

```
package com.getui.demo;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import com.igexin.sdk.PushConsts;
public class <u>PushDemoReceiver</u> extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        Bundle bundle = intent.getExtras();
        switch (bundle.getInt(PushConsts.CMD_ACTION)) {
        case PushConsts.GET CLIENTID:
            String cid = bundle.getString("clientid");
            // TODO:处理cid返回
            break;
        case PushConsts.GET MSG DATA:
            String taskid = bundle.getString("taskid");
            String messageid = bundle.getString("messageid");
```

```
byte[] payload = bundle.getByteArray("payload");
    if (payload != null) {
        String data = new String(payload);
        // TODO:接收处理透传 (payload) 数据
    }
    break;
    default:
        break;
}
```

#### 注:完整代码可参照Demo工程中的com.getui.demo.PushDemoReceiver类

● 第三方通常需要将<应用UID,CID>映射关系保存到第三方应用服务器,推送时使用pushMessageToSingle等接口指定CID进行推送即可,详见服务端API文档

# 2. 自定义事件

• 自定义事件分析可以全面统计推送任务各功能的使用情况,如用户点击推送通知后的后续操作、是否进行 交易、互动等,以便第三方开发者跟踪推送任务的效果,并且采取响应的优化方案。

###操作步骤:

第一步: 登陆进入个推控制台, 点击自定义事件:

用户点击事件	编辑   删除
用户界面点击	编辑   删除
	用户界面点击

第二步:点击添加自定义事件按钮,添加事件ID、名称以及自定义时间描述内容,即可完成登记。

事件ID 无法更改,与代码中"actionid"字段保持一致 事件ID 从90001-90999中挑选,每个应用最多可以自定义200个事件;



注:您可以在需要跟踪的代码中埋点,使用sendFeedbackMessage(Context context,String taskid,String messageid,int actionid)接口上传对应自定义事件的回执即可。taskid和messageid在接收透传消息时获取,参见上节。

## 3. 展开式通知栏

个推Android SDK2.6.0.0新增了展开式通知栏样式。

Google官方文档介绍: Google官方文档

#### 样式介绍

• 文本+展开式大图模式,未展开时是标准的文本通知模式,双指下拉展开文本+图片的样式;



• 图片通知+展开式大图通知,未展开时是标准的图片通知,展开后是大图通知;



• 文本+长文本模式,未展开时是标准的文本通知,双指展开后是长文本格式的通知;




### 浮动通知


个推Android SDK2.6.0.0提供了 浮动通知 样式

Google 官方文档链接: Google官方文档

# 样式说明

• 浮动通知如图所示,该通知不会打断用户当前的操作,浮动在屏幕顶端,与传统通知栏保持一样的高宽





- 浮动通知支持以下手势动作:
  - 。 点击该浮动通知则执行打开通知的操作;
  - 。 左右滑动可以删除该条通知 (同时在下拉通知栏中也会删掉该通知);
  - 。 未展开时上滑可以折叠该通知(在通知栏中依然存在);
  - 。 单指下拉该通知可以展开通知(如大图模式或长文字模式,展开后可以单指上滑折叠);

### 如何使用

- 集成个推Android SDK2.6.0.0及以上版本;
- 正确配置最新的getui\_notification.xml布局文件;
- 正确配置最新的AndroidManifest.xml相关服务及权限;
- 使用个推控制台或服务器端API进行相关功能的调用;