# 程序的机器级表示

- 程序的机器级表示
  - 数据格式 & 访问信息
    - 数据格式
    - 访问信息
    - 操作数指示符
  - 指令 & 算术和逻辑操作 & 控制
    - 数据传送指令
      - 数据传送之于指针
      - 数据传送之于转型
    - 压栈与出栈
    - 算术和逻辑操作

## 数据格式 & 访问信息

## 数据格式

下面我们给出 x86-64 指令集中关于数据大小的指令

C声明 	Intel数据类型	汇编代码后缀	大小(字节)
char	字节	b	1
short	字	W	2
int	双字	1	4
long	四字	q	8
char*	四字	q	8
float	单精度	S	4
double	双精度	1	8

这当中,字 word 表示 2 个字节;双字 double word \long word 表示 4 个字节;四字 quad word 表示 8 个字节

需要说明的是,汇编代码用 1 表示双字与双精度,这并不会造成歧义,因为整数与浮点数使用的是不同的两套指令和寄存器

## 访问信息

一个 x86-64 的 CPU 包含一组 16 个存储 64 位的通用目的寄存器,以下为这 16 个寄存器的名称及其作用

表中从左往右依次为: 64 位、32 位、16 位、8 位

Register Functione Register Function

Register	Functione	Register	Function
%rax %eax %ax %al	保存返回值	%rbx %ebx %bx %bl	被调用者保存
%rcx %ecx %cx %cl	第4个参数	%rdx %edx %dx %dl	第 3 个参数
%rsi %esi %si %sil	第2个参数	%rdi %edi %di %dil	第1个参数
%rbp %ebp %bp %bpl	被调用者保存	%rsp %esp %sp %spl	栈指针
%r8 %r8d %r8w %r8b	第5个参数	%r9 %r9d %r9w %r9b	第6个参数
%r10 %r10d %r10w %r10b	调用者保存	%r11 %r11d %r11w %r11b	调用者保存
%r12 %r12d %r12w %r12b	被调用者保存	%r13 %r13d %r13w %r13b	被调用者保存
%r14 %r14d %r14w %r14b	被调用者保存	%r15 %r15d %r15w %r15b	被调用者保存

不同的指令可以对单个寄存器中不同大小的数据进行操作:

- 字节级操作可以访问最低的字节
- 16 位操作可以访问最低的 2 个字节
- 32 位操作可以访问最低的 4 个字节
- 64 位操作可以访问整个寄存器

如果某条指令以这些寄存器为目标,对于生成小于 8 字节结果的指令,寄存器中剩余字节由以下两条规则指定:

- 生成1字节或2字节结果的指令会保持剩下的字节不变
- 生成 4 字节结果的指令,会使高位 4 字节全部清零

#### 操作数指示符

大多数指令有一个或多个操作数 operand ,用以表示该操作中**要使用的源数据值**和**放置目标结果的位置** 源数据值可以是**常数**给出或者从**寄存器**或**内存**当中读出,其结果可以存放在**寄存器**或**内存** 

因此,操作数可以被分为三种类型:

- 立即数 immediate,用以表示常数值,通常用 \$ 后面跟一个 C 标准的整数
- 寄存器 register ,用以表示寄存器的**内容**,我们用  $r_a$  来表示任意寄存器 a ,而引用  $R[r_a]$  则可以表示该寄存器的值
- 内存引用 memory ,它会根据**计算出来的地址来访问某个内存位置**,我们用  $M_b[Addr]$  表示从地址 Addr 开始的连续 b 个字节的引用(通常我们省去下标 b)

关于在内存当中的寻址模式,在这里我们给出一种最通用的:

$$Imm(r_b,r_i,s) = M[Imm + R[r_b] + s \cdot R[r_i]]$$

在这里,Imm 为**立即数偏移**, $r_b$  为**基址寄存器**, $r_i$  为**变址寄存器**,s 为比例因子,必须是 1,2,4,8 需要注意的是,当采用**基址与变址**寄存器来进行内存寻址时,二者**都必须要是** 64 **位寄存器** 

## 指令 & 算术和逻辑操作 & 控制

## 数据传送指令

MOV 类指令可以将数据从源位置**复制**目的位置,此过程中不做任何改变。MOV 类由四条基本指令构成,它们的区别仅仅在于操作数据的大小不同,分别是 1,2,4,8 字节

	Command	Effect	Description	
	MOV  S, D	S  o D	传送	
movb\movw\movl\movq			分别传送字、字节、二字、四字 (从补码角度看待)	
movabsq			———————————————————— 传送四字(从无符号的角度看待)	

下面用 movx 来表示 movb\movw\mov1\movq

源操作数要么是立即数、寄存器或者内存引用,目的操作数要么是寄存器或者内存引用,这里有一条限制是:**两个操作数不能都是内存引用** 

这些指令的操作数可以是 16 个寄存器当中有标号部分的任意一个,但需要注意的是,**寄存器的大小必须与指令所指示的大小相一致** 

无论操作数当中有几个寄存器 (一个或两个) , 它们的大小都需要与指令所指示的相一致

例如: mov1 %eax %rdx 这是错误的, 因为源寄存器为 32 位, 目的寄存器为 64 位, 二者并不相同

需要额外说明的是,不能以两个内存引用作为操作数的原因在于,内存引用是**无法确定大小的**,但寄存器或立即数却可以确定大小。因此对于内存到内存的复制,需要先从内存到寄存器,再从寄存器到内存

MOV 指令只会更新**目的操作数**指定的寄存器字节或内存,其他位置不会发生改变,唯一的例外是使用 mov1 且目的地为寄存器时,这会使得高位的 4 字节全部清零

常规的 movx 指令只能以 32 位**补码**立即数作为源操作数,然后将该数字**符号拓展**得到 64 位的值(也就是前面写的从补码的角度考虑),而 movabsq 则可以以任意 64 位立即数作为源操作数,并且**只能以寄存器作为目的地** 

上面的指令如果是以 1,2 为字节单位的指令,则不会对高位进行填充,例如:

可以看到,以 b 和 w 为大小指定的指令不会对高位进行修改,下面两个 MOV 的拓展类可以实现**对剩余字节的填充** 

- MOVZ 通过**零拓展**进行填充,将剩余字节填充为 0
- MOVS 通过符号拓展进行填充,将剩余字节填充为源操作数的最高位

Command	Effect	Description
MOVZ $S,R$	零拓展 $(S) o R$	以零拓展进行传送

movzbw\movzbl\movzwl\movzbq\movzwq

指令	效果	描述
MOVS $S,R$	符号拓展 $(S)  o R$	以符号拓展进行传送
movsbw\movsbl\movswl\movsbq\movswq\movslq		
cltq	符号拓展(	将 %eax 符号拓展后的结果放 到 %rax 中

#### MOVZ 与 MOVS 均以寄存器或内存作为源,以寄存器作为目的地

正如上面指令所指示的那样,最后两个字符用以表示大小,第一个指示源操作数的大小,第二个指示目的操作数的大小

需要说明的是,这里面没有 movz1q ,这是因为对于以 4 字节为操作数的 MOV 指令,会将高位全部置零,因此这条指令没有必要出现

ctlq 指令**没有操作数**,它以 %eax 作为源,将其**符号拓展**后的结果放到 %rax 中,本质上与 movslq %eax, %rax 完全一致

#### 数据传送之于指针

#### C 语言代码:

```
long wxchange(long* xp, long y)
{
    long x = *xp;
    *xp = y;
    return x;
}
```

#### 对应汇编代码为:

```
xp in %rdi, y in %rsi
movq (%rdi), %rax
movq %rsi, (%rdi)
ret
```

#### 注意到两点:

- 局部变量均保存在寄存器中,而不是在内存当中。这是显而易见的,因为访问寄存器比访问内存要快
- 由于 xp 传入的是指针,因此**寄存器当中保存的是一个内存引用**,而不是直接将该指针所指对象的值直接 放到寄存器中(xp 是从内存当中读取出来的)

## 数据传送之于转型

#### 有如下代码

```
//声明
src_t *sp;
dest_t *dp;
//sp in %rdi, dp in %rsi
//转型
*dp = (dest_t)*sp;
```

其中 src\_t 和 dest\_t 均为 typedef 声明的不同数据类型,我们考虑的是不同数据大小之间的转型是如何进行的

### 把握两个原则:

- 从小到大需要拓展
  - $\circ$  有符号数需要做**符号拓展**,使用MOVS类指令
  - $\circ$  无符号数需要做**零拓展**,使用 MOVZ 类指令
- 从大到小直接截断

## 具体如下表:

src_t	dest_t	Command
long	long	movq (%rai), %rax; movq %rax, (%rsi)
char	int	movsbl; movl
char	unsigned	movzbl; movl
unsigned char	int	movzbl; movl
int	char	movl; movb
unsigned	unsigned char	movl; movb

## 压栈与出栈

在 x86-64 中,栈是**向下增长**的,因此**栈顶元素的地址是栈中所有元素当中最低的** 

### 压栈与出栈主要涉及两条指令:

Command	Effect	Description
$\overline{\;pushq\;\;\;S\;\;}$	(R[	将 quad word 压入栈
popq $D$	M[R[	将 quad word 弾出桟

pushq %rbp 等价于:

```
subq $8, %rsp
movq %rbp, (%rsp)
```

## popq %rax 等价于:

movq (%rsp), %rax
addq \$8, %rsp

#### 注意到:

- push 指令是先将**栈指针减小**,然后再将**寄存器**的值压入栈中,且减少的数值是固定的
- pop 指令会先将**内存**当中的值传递到**寄存器**中,然后再**增加栈指针**

## 算术和逻辑操作

下面我们直接给出 x86-64 的一些整数与逻辑操作。这里面当中,除了 leaq 以外,其余的都代表一个指令 类,用以对**不同大小的数据进行操作**。例如,ADD 类由 addb; addw; addl; addq 四种组成

Command	Effect	Description
$  \phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$	D\\gets\&S	加载有效地址
INC $D$	$D \leftarrow D+1$	加 1
DEC $D$	$D \leftarrow D-1$	减 1
NEG  D	$D \leftarrow -D$	取负
NOR $D$	$D \leftarrow \ \sim D$	取补
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$D \leftarrow D + S$	巾
SUB $S, D$	$D \leftarrow D - S$	减
$\boxed{IMUL \;\; S, D}$	$D \leftarrow D  imes S$	乘
XOR $S, D$	$D \leftarrow D \oplus S$	异或
OR $S$ , $D$	$D \leftarrow D   S$	或
AND $S, D$	D\ \gets\ D\ &\ S	与
SAL $k, D$	$D \leftarrow D << k$	左移
SHL $k, D$	$D \leftarrow D << k$	左移,等同于 $SAL$
SAR $k, D$	$D \leftarrow D >>_A k$	算术右移
SHR $k, D$	$D \leftarrow D >>_L k$	逻辑右移