L

Panduan Penggunaan Leca

Cost model, tender & quotation gudang — dari input sampai Excel ber-rumus

Untuk: Super Admin · Manager · Solution Design · Business Development · Procurement · IT · HR · Operational
Alamat aplikasi: costmodel.esapanghegar.my.id
Versi 20 Oktober 2026

by esapanghegar

DAFTAR ISI

Isi panduan

Bab	Topik
1	Mengenal Leca & alur kerja
2	Akun: daftar, ACC, role & hak akses
3	Profil: data diri, logo & tanda tangan, email & password
4	Membuat tender baru
5	Mengisi tender langkah demi langkah (tab 1–8)
6	Membaca Hasil: KPI, rate card, kategori biaya, revisi
7	Quotation: nomor, approval, pratinjau, print & unduh
8	Export Excel ber-rumus
9	Price Inquiry & Productivity
10	Menu Super Admin & Manager
11	Tips & pertanyaan umum

BAB 1

Mengenal Leca & alur kerja

Leca menghitung **cost model gudang** (manpower, space, MHE, IT, biaya lain, interest) lalu menyusun **rate card** dan **quotation** PDF. Semua angka bisa ditelusuri: dari input di web sampai rumus di file Excel.

1	2	3	4	5	6	7
Daftar akun baru	**ACC** oleh Admin	**Profil** logo & TTD	**Tender** isi 8 tab	**Hasil** cek & revisi	**Quotation** approval	**Export** Excel

Navigasi utama

Menu	Isi
Dashboard	Ringkasan pipeline, status project, heatmap backlog
Tender	New Tender · Draft Tender · Comparation Tender · Riwayat Tender · Approval quotation (Manager/Super Admin) · Implementation
Price Inquiry	Database harga: MHE, racking, office, gudang, IT, utilities, gudang sewa, HR (UMK, jabatan, payroll) · Comparation Price (vendor)
Productivity	Database produktivitas per aktivitas & UoM
Menu akun (kanan atas)	Pengguna & role · Approval akun · Master data · Profil & password · Keluar
Pemilih bahasa (ikon bola dunia)	Indonesia · English · Korea · Jepang
Baca saya sebelum mulai	Tombol di halaman New Tender untuk membuka panduan ini

Navigasi tender
Di halaman tender, menu tab (Key assumption, Volume, Aktivitas & manpower, …) tetap menempel di atas saat halaman di-scroll, dan bar **Undo · Redo · Simpan input · Hitung** menempel di bawah layar.

BAB 2

Akun: daftar, ACC, role & hak akses

Mendaftar

1. Buka halaman login → **Buat akun**. Isi nama lengkap, email, password (min. 8 karakter).
2. Buka email dan klik link konfirmasi dari Leca/Supabase.
3. Login. Akun berstatus **Menunggu persetujuan** — belum bisa membuka data apa pun.
4. Admin meng-**ACC** dan memberi role. Setelah itu muat ulang halaman; menu terbuka sesuai role.

Menunggu ACC
Butuh dipercepat? Hubungi CP 088291919234 / Niuleca@gmail.com.

Hirarki role & hak akses

Role	Tender & quotation	Approval quotation	Input harga (Price Inquiry)	Productivity	Export Excel
Super Admin	Ya	Ya (approve sendiri)	Ya	Ya	Ya
Manager	Ya	Ya — approve pekerjaan SD & BD	Ya	Ya	Ya
Solution Design	Ya — unduh/print/kirim setelah di-approve	Ajukan	Ya	Ya	—
Business Development	Ya — unduh/print/kirim setelah di-approve	Ajukan	Ya	Ya	—
Procurement · IT · HR	—	—	Ya	—	—
Operational	—	—	—	Ya	—

Keamanan
Password tidak bisa dilihat siapa pun (disimpan terenkripsi). Kalau lupa: minta Super Admin **Atur password** (password baru ditampilkan sekali) atau pakai **Lupa password** di halaman login.

BAB 3

Profil: data diri, logo & tanda tangan

Buka menu akun (kanan atas) → **Profil & password**.

Isian	Keterangan
Nama lengkap	Dipakai di tanda tangan PDF & inisial nomor quotation (mis. Muhammad esa panghegar → MEP)
User ID	Unik, huruf kecil/angka/titik/_/- (3–30 karakter)
Nomor telepon	Opsional
Email · Role	Baca saja. Email diganti lewat bagian **Ganti email**; role diatur Admin
Perusahaan	Dipakai di kop PDF & inisial nomor quotation (PT Kamadjaja Logistics → PKL)
Jabatan	Dipakai di tanda tangan PDF

Logo perusahaan & tanda tangan (wajib)

Role yang membuat quotation (Super Admin, Manager, SD, BD, Finance) **wajib** mengunggah logo dan TTD. Sebelum lengkap, muncul pengingat di setiap halaman dan tombol *Buat quotation* serta unduh PDF terkunci.

- Format PNG/JPG/WEBP, maks. 2 MB; PNG latar transparan paling rapi.
- Satu logo + satu TTD per akun — unggah baru menggantikan yang lama.
- Quotation otomatis memakai logo & TTD milik akun yang sedang login.

Ganti email & password

- **Ganti email**: isi email baru → klik link konfirmasi di email baru (dan email lama bila diminta).
- **Ganti password**: isi password baru (min. 8 karakter) → Simpan password.

BAB 4

Membuat tender baru

Menu **Tender → New Tender**.

Isian	Cara isi
Customer	Nama perusahaan customer (dipakai di nomor quotation: PT Otsuka Indonesia → POI)
Industri	Untuk benchmark produktivitas
Tipe gudang	Ambient / cold / dll.
Provinsi · Kab/Kota	Menentukan UMK (upah minimum berlaku tampil otomatis)
Durasi kontrak	Bulan — dasar depresiasi, amortisasi, interest & kenaikan upah
Rencana go-live	Dasar kalender & mulai kontrak
Jumlah shift · Payment term · Skenario aset	Rental / Own Asset / Built-to-Suit

Tekan **Buat tender & lanjut isi asumsi**. Tender tersimpan sebagai draft dan hanya bisa diedit pembuatnya, Manager, atau Super Admin.

Kebiasaan baik
Tombol **Simpan input** dan **Hitung** ada di atas dan di bar bawah setiap tab. **Hitung** tidak memindahkan Anda ke tab Hasil — Anda tetap di tab yang sedang dibuka. **Undo/Redo** (Ctrl+Z / Ctrl+Y) membatalkan perubahan input. Simpan sesering mungkin.

Isi otomatis pada tender baru

- Tab Aktivitas langsung berisi **skema default VSM** (22 aktivitas prosedur gudang standar) — tinggal disesuaikan.
- Peran tetap kosong; supervisor dihitung otomatis dari span of control.
- Angka di kolom angka boleh dikosongkan dulu saat mengetik. **Koma dibaca sebagai desimal** — tulis 20369, bukan 20,369.

BAB 5

Mengisi tender langkah demi langkah

1 **Asumsi** key assumption	2 **Volume** palet/order	3 **Aktivitas** & manpower	4 **Gudang** space & MHE	5 **Interest** pinjaman	6 **IT** sistem	7 **Biaya lain** opex/capex	8 **Hasil** cek

1 · Key assumption

- Customer, industri, provinsi & area (UMK), skema, skenario aset, kontrak, go-live, shift, hari & jam kerja, payment term, cuti, faktor produktivitas & efisiensi.
- **Workload palletize vs loose** per proses — isi % palletize, loose = sisanya. Aktivitas yang "Ikut porsi" otomatis memakai angka ini.
- **Process Design**: working day (hari kerja, cuti, libur, jam efektif) untuk Man Power & MHE, dan **workload per shift terpisah Inbound / Outbound / Storage-VAS** (mis. inbound 70/30/0, outbound 0/40/60). Kolom Gabungan = rata-rata tertimbang man hour.

Proses	Palletize	Loose	Catatan
Unloading	forklift CB	TKBM curah + palletize	default 50 / 50
Putaway	reach truck ke rak	loose case ke shelving	default 100 / 0
Replenishment	reach truck turun palet	loose case manual	dari volume case picking saja
Picking	full palet (RT)	case picking (picker)	default 50 / 50
Loading	paletan (forklift CB)	curah / case (TKBM)	default 50 / 50

2 · Volume

- Isi per arus (storage, inbound, outbound): **rata-rata, peak, komitmen (MGV)**. Peak & komitmen otomatis mengikuti rata-rata selama masih kosong; bila 0, hitungan memakai rata-rata dan muncul peringatan + tombol *Isi yang kosong = rata-rata/bln*.
- UoM **palet**: 1 palet = N case, 1 case = N pcs. UoM **case/karton**: dibalik — **1 palet = N karton** (jumlah palet/bln tampil langsung) dan 1 karton = N pcs. Ganti UoM palet ↔ case membawa isi per paletnya.
- **Ringkasan order**: per hari / bulan / tahun dalam UoM, palet, dan pcs.
- **Parameter muatan**: kg & CBM per palet / per case. Pastikan isi case/palet × CBM per case ≈ CBM per palet.

Profil order (kontainer & land transport)

- Moda: **Kontainer 20ft / 40ft / 40HC** atau **Land transport** (19 jenis kendaraan: blind van, pick up, CDE/CDD bak & box, reefer, Fuso, Tronton, Trinton, trailer). Inbound & outbound, tidak hanya import/export. Kendaraan bisa diubah kapasitasnya atau ditambah sendiri.
- Cara muat: **palletize** (dibatasi palet, CBM, berat) atau **loose case / pcs** (dibatasi CBM & berat).
- **Pemakaian ruang muat** default 90% (toleransi 10%): CBM efektif = CBM kendaraan × 90%; **kapasitas = FLOOR(CBM efektif ÷ CBM per case)** case per mobil; mobil/bln = case/bln ÷ kapasitas (dibulatkan ke atas).
- Klik **Lihat rumus baris ini** untuk rincian angka. Mobil/hari × input admin per mobil = volume order admin.

Contoh	Rumus	Hasil
CBM efektif Tronton wingbox	55 m³ × 90%	49,5 m³
Kapasitas per mobil	FLOOR(49,5 ÷ 0,04)	1.237 case
Mobil per bulan	1.222.150 case ÷ 1.237	988 mobil

3 · Aktivitas & manpower

- **Skema default VSM**: unloading → receiving admin → checker & tally → staging → input putaway → putaway RT → cycle count → input inventory & replenishment → replenishment RT → input picking → picking case / palet → staging outbound → checker outbound → loading curah / paletan → goods issue & print HO → checker serahkan HO. Tombol *Ganti dengan skema default* / *Tambahkan di bawah*.
- Urutan baris digeser dengan ▲ ▼ atau seret nomor baris.
- Kolom **% volume**: *% manual* atau *Porsi … · palletize/loose* (mengikuti Key assumption). Pengali UoM "auto ÷60" = dibagi isi per palet.
- Bila data di database Productivity diubah (mis. role Checker → Checker IB/OB), muncul tombol **Sinkronkan dengan database**.
- Process Design: workload → RfR → man hour → **FTE** → headcount (multi-skill pooling per shift). **Man Power Summary** menampilkan jumlah orang **per shift**.
- **Indirect & peran tetap**: role supervisor hanya role SPV/Leader/Manager; span < 5 diberi peringatan. Peran tetap berbasis **per shift** (Security 1/shift × 3 = 3) atau **total** (1 SPV untuk gudang = non-shift).
- **Matriks rangkap** (di tab Aktivitas): siapa boleh merangkap siapa. TKBM & Helper tidak bisa rangkap.
- **Biaya manpower**: gaji = UMK × level jabatan, BPJS, THR, kompensasi, management fee, Dedicated/Sharing; kenaikan upah tiap Januari (default 5%).

4 · Gudang, space & MHE

- Pilih gudang dari database (per m² atau sewa utuh). Space dari volume palet ekuivalen (karton dikonversi ke palet).
- MHE: sewa atau beli, umur, % spare.

5 · Interest cost

- Bunga **tidak dihitung otomatis**. Pilih capex yang dibiayai pinjaman atau tambah baris manual; isi bunga %/thn, metode, pokok & tenor.

6 · IT & 7 · Biaya lain

- IT: tombol **Isi default IT** menghitung qty dari luas gudang, transaksi, user kantor, RF/PC/laptop (CCTV 1/200 m² min. 8, NVR 1/32 kamera, printer 1/5.000 m², HHT = unit RF, lisensi per user, WMS per transaksi). Dasar qty tercatat di kolom Catatan; semua bisa diubah atau dihapus.
- Biaya lain: office, HSE, consumable, asuransi, pest control, startup & implementation otomatis (% OPEX / % manpower).

BAB 6

Membaca Hasil

Tab **Hasil** selalu dihitung ulang dari input terbaru saat dibuka. Bila hasil berbeda dengan versi tersimpan, muncul pesan *belum disimpan* — tekan **Simpan hasil sebagai versi baru** agar quotation & export memakai angka ini.

Bagian	Isi & cara pakai
KPI	Cost, selling (bersih PPh), profit, GP %, jumlah manpower, luas gudang
Red flag	Peringatan (kritis/peringatan/info). Bisa disembunyikan/ditampilkan. Red flag kritis harus diselesaikan sebelum quotation
Rate card & margin	Tarif per layanan; ubah GP manual, PPh/PPN, satuan tarif (palet, case, m², CBM, kg…)
Porsi biaya per kategori	Klik kategori → terbuka di tab baru; harga tiap baris bisa **direvisi** dan disimpan sebagai versi baru
Opex vs capex	Porsi biaya operasional, depresiasi/amortisasi investasi, dan interest cost
Kebutuhan manpower & MHE	Jumlah orang/unit & utilisasi (biayanya ada di rincian biaya)
Rincian biaya per bulan	Dikelompokkan per kategori, baris yang direvisi diberi label

BAB 7

Quotation & approval

Nomor quotation otomatis

Bagian	Sumber	Contoh
Tanggal	ddmmyy	191026
Perusahaan Anda	Profil → Perusahaan	PKL
Customer	Isian Kepada	POI
Akun	Nama profil	MEP
Pembuatan ke-	001 = pertama, 002 = revisi 1	001
Urutan hari ini	Semua tender	001

Contoh lengkap: **191026/PKL/POI/MEP/001/001**

Alur approval

Status	Artinya	Yang bisa dilakukan
Draft	Baru dibuat	SD/BD: Ajukan approval · Manager/Super Admin: Approve sendiri / Revisi / Tolak
Menunggu approval	Diajukan SD/BD	Manager/Super Admin: Approve · Revisi (catatan wajib) · Tolak (catatan wajib)
Perlu revisi	Diminta perbaikan	Pembuat: Edit → Ajukan approval lagi
Ditolak	Tidak disetujui	Edit ulang atau hapus
Approved	Disetujui	Pratinjau → **Print / Unduh PDF** · Tandai terkirim · Buat revisi · **Batalkan approve**
Terkirim	Sudah dikirim ke customer	Buat revisi

Penting
Print dan unduh PDF hanya ada di dalam **Pratinjau** dan hanya setelah **Approved**. Di bawah status tertulis siapa yang approve (dan "approval sendiri" bila pembuatnya sendiri). **Batalkan approve** mengembalikan ke Menunggu approval.

Manager / Super Admin melihat antrean di **Tender → Approval quotation**.

BAB 8

Export Excel ber-rumus

Tab **Export** (hanya Super Admin & Manager): tekan **Siapkan review** → periksa tiap sheet → centang sheet yang diperlukan → **Unduh**. Nama file: **Leca_Costmodel_191026_PKL_POI_MEP_001_001.xlsx**.

Sheet	Isi (semua angka hasil = rumus Excel)
0 Ringkasan	KPI, rate card, porsi biaya, opex vs capex — merujuk sheet perhitungan
1 Key Assumption	Kontrak, shift, kalender, jam tersedia MP/MHE, keuangan, margin, UMK
2 Volume	Rata-rata, peak, komitmen → volume desain per hari/shift
3 Process Design	Workload → RfR → man hour → FTE · Man Power & MHE Summary
4 Biaya Manpower	Gaji, BPJS, THR, kompensasi, fee, eskalasi
5 Space & MHE	Luas, sewa, racking, MHE, listrik
6 Interest cost	Pokok × bunga × tenor ÷ kontrak
7 IT & Biaya lain	Bulanan, depresiasi, amortisasi, startup
8 Rincian Biaya	Semua baris + alokasi ke layanan
9 Rate Card	Margin, PPh gross-up, pembulatan tarif, simulasi pendapatan
Master Data · Data Mentah	Data master & seluruh isi untuk audit

Warna sel

Warna	Arti
Silver (header)	Header rumus / hasil
Abu-abu muda (header)	Header input
Putih tulang	Sel input — boleh diubah untuk simulasi
Abu-abu	Sel hasil rumus — jangan ditimpa

Batasan
Headcount di sheet 3 adalah hasil pooling multi-skill dari web (input). Bila volume berubah besar, hitung ulang di web lalu export lagi.

BAB 9

Price Inquiry & Productivity

- **Price Inquiry**: tambah/ubah harga (MHE, racking, office, gudang, IT, utilities, gudang sewa, HR). Harga baru berstatus draft dan perlu di-approve (Solution Design / Manager / Super Admin). Harga kedaluwarsa muncul sebagai red flag di tender.
- Kolom **Vendor** di sebelah Sumber; unggah **quotation vendor** per item (PDF/gambar) untuk pratinjau, ganti, atau hapus.
- **Comparation Price (vendor)**: barang yang sama dari beberapa vendor diurutkan termurah → termahal, dengan selisih % dan pratinjau quotation.
- Gudang sewa memiliki kolom Nama PIC & No. telepon.
- Tabel master: setelah mengubah isi, baris ditandai warna dan muncul bar **Simpan perubahan** di bawah layar (simpan semua sekaligus) atau Batalkan.
- **Productivity**: produktivitas per aktivitas & UoM. Perubahan di sini tidak otomatis mengubah tender lama — pakai tombol Sinkronkan di tab Aktivitas.
- Role baru di Productivity sebaiknya juga ditambahkan di master **Jabatan** agar faktor UMK & tunjangan benar.
- Siapa yang mengubah: lihat tabel hak akses di Bab 2.

BAB 10

Menu Super Admin & Manager

Menu	Fungsi
Approval akun	ACC + pilih role, Tolak, Jadikan / Cabut Super Admin (akun pemilik tidak bisa dicabut)
Pengguna & role	Ubah role, Atur password (tampil sekali), Kirim link reset, Hapus akun (data kerjanya dialihkan, tidak hilang)
Approval quotation	Antrean quotation menunggu + riwayat keputusan
Master data	Kalender libur, parameter keuangan, margin per risiko, template T&C;

BAB 11

Tips & pertanyaan umum

Pertanyaan	Jawaban
Angka di Hasil berbeda dengan quotation?	Simpan hasil sebagai versi baru, lalu buat quotation / revisi dari hasil tersimpan
Tombol Buat quotation tidak aktif	Lengkapi logo & TTD di Profil; selesaikan red flag kritis; simpan hasil dulu
Tidak bisa unduh / print PDF	Quotation harus Approved; unduh & print ada di dalam Pratinjau
Akun baru tidak bisa membuka menu	Menunggu ACC Admin — hubungi CP 088291919234 / Niuleca@gmail.com
Lupa password	Lupa password di halaman login, atau minta Super Admin Atur password
Perubahan tidak muncul setelah update aplikasi	Muat ulang (refresh) halaman
Excel menampilkan angka beda setelah saya ubah	Wajar bila Anda mengubah sel input — itu simulasi. Sel abu-abu jangan ditimpa
Angka saya jadi kecil sekali (mis. 20,369)	Koma = desimal. Tulis 20369 tanpa titik/koma
Hasil manpower / ringkasan 0	Peak/komitmen masih 0 atau % aktivitas 0 — cek tab Volume & kolom % volume
Security / supervisor terhitung terlalu banyak	Role supervisor harus role SPV/Leader; Security masukkan di peran tetap (per shift)
Role di tender tidak ikut perubahan Productivity	Tab Aktivitas → Sinkronkan dengan database
Jumlah mobil terlalu banyak / sedikit	Cek CBM per case, isi per palet, pemakaian ruang muat (90%), dan kapasitas kendaraan; lihat "Lihat rumus baris ini"
Tombol simpan di tabel master tidak terlihat	Gunakan bar Simpan perubahan di bawah layar
Bahasa	Pilih di pemilih bahasa (ikon bola dunia) di menu atas: ID / EN / KO / JA

Butuh bantuan?
CP 088291919234 · Email Niuleca@gmail.com