Assembleur x86-64

P. Ezéquel

Table des matières

1	Inti	roduction	3								
2	Ana 2.1 2.2 2.3 2.4	Registres généraux Registres de base de segments Registre d'état Compteur ordinal	3 4 4 4								
3	Inst 3.1	tructions	4 5								
	5.1	Instructions arithmétiques	5 6								
	3.2	3.1.2 Opérations unaires	6								
	3.3	Transfert d'information	6								
	3.4	Instructions de contrôle de l'exécution	6								
		3.4.1 Comparaisons	6 6								
		3.4.2 Sauts	7								
4	Mo	des d'adressages	7								
5	Ass	Assembleur as et éditeur de liens 1d									
	5.1	Assembleur as	7								
		5.1.1 Segment data	7 8								
		5.1.2 Segment text	8								
	5.2	Éditeur de liens 1d	8								
6	Inte	erface avec UNIX	8								
	6.1	Arguments de la ligne de commande	8								
	6.2	Appels système	9								
		6.2.2 Utilisation de write	9								
7	Deı	ux programmes	10								
	7.1	Somme des éléments d'un tableau	10								
		7.1.1 Algorithme	10								
		7.1.2 Programme	10								
	7.2	7.1.3 Module	11 12								
	1.2	Affichage des arguments de la ligne de commande	$\frac{12}{12}$								
		7.2.1 Module d'allichage d'une chame de caractères	13								

1 INTRODUCTION 3

1 Introduction

AVERTISSEMENT: ce document est incomplet, mais correct. Il présente le minimum pour programmer des applications simples en assembleur x86-64.

- 1. Contexte : rappels architecture, langage machine, registres, mémoire
- 2. Algo du processeur : indéfiniment
 - (a) lire l'opération en MC
 - (b) lire les opérandes éventuelles, éventuellement en MC
 - (c) exécuter l'opération
 - (d) écrire les résultats éventuels, éventuellement en MC
 - (e) mettre à jour CO
 - (f) voir si interruptions

3. Assembleur:

- traducteur d'un langage simple vers un langage encore plus simple
- masque les atrocités de bas niveau : calculs d'occupation mémoire, d'adresses, réservation de mémoire, gestion de pile d'exécution,...
- pas de structure de contrôle : seulement des GOTO (préhistoire de la prog...)
- programmation sans filet : si ça ne marche pas, au mieux Seg Fault, au pire rien
- nécessite d'avoir les idées claires : algorithme préalable indispensable
- aucun intérêt pour la programmation de haut niveau avec les compilateurs modernes
- indispensable pour les utilitaires de très bas niveau : boot, drivers,...
- très grand intérêt pédagogique : montre l'envers du décor (pas très joli pour x86), oblige les étudiants à réfléchir et à utiliser les bons outils (ddd)
- 4. outil utilisé en TP: x86-64 en Linux avec emacs, as et ddd
- 5. rappel cycle de compilation de C avec gcc :
 - (a) analyse lexicale : suite de caractères \Longrightarrow suite de tokens
 - (b) analyse syntaxique : suite de tokens \Longrightarrow arbre syntaxique
 - (c) génération de code : arbre syntaxique ⇒ programme
 - (d) édition des liens : ensemble de programmes ⇒ exécutable

En assembleur on n'a pas les étapes 5a et 5b.

2 Anatomie du x86-64

Différence RISC/CISC : RISC peu d'opérations, beaucoup de registres, CISC beaucoup d'opérations, peu de registres. x86-64 CISC : plusieurs centaines d'opérations, 64 registres en tout. SPARC propose (norme) de 64 à 528 registres entiers 64 bits et 80 registres flottants ¹, et quelques dizaines d'opérations. Sur la 60aine de registres du x86, seuls 24 nous intéressent.

2.1 Registres généraux

Ils sont 16. Dits généraux car le programmeur peut les utiliser (presque) comme il veut, sauf le pointeur de sommet de pile. Presque car ils ont une utilisation implicite dans certaines opérations.

Ils font 64 bits, cad 8 octets. Liste:

- RAX (Accumulateur): seul registre vraiment général. EAX désigne les 4 premiers octets (sur 32 bits),
 AX désigne les 2 octets de poids faibles (sur 16 bits),
 AH le 2ème,
 AL le premier.
- RBX (Base): pointeur vers la MC. Autres noms comme RAX.
- RCX (Compteur) : sert aux instructions de rotation/décalage et dans les boucles. Autres noms comme RAX.
- RDX (Données): sert pour l'arithmétique et les E/S. Autres noms comme RAX.
- RSP (Sommet de Pile) : comme son nom l'indique. La largeur de la pile est de 8 octets (64 bits), cad que le processeur empile et dépile par paquets de 8 octets : on ne peut pas empiler ou dépiler seulement 1, 2 ou 4 octets.

^{1.} soit au moins 144 registres seulement pour les données

3 INSTRUCTIONS 4

- RBP (Base de Pile) : pointe à la base de la pile, utilisé comme borne pour explorer la pile.
- RSI (Source Index): pointeur de début de zone source dans les opérations de transferts.
- RDI (Destination Index): pointeur de début de zone destination dans les opérations de transferts.
- 8 autres registres, de R8 à R15.

2.2 Registres de base de segments

Autrefois il n'y avait que 20 bits sur le bus d'adresse, soit seulement 2 MO adressables directement. Intel a utilisé la segmentation : une adresse est un couple (Base de segment, Offset), ce qui permet d'adresser (théoriquement) 4 TO avec 20 bits pour chaque valeur. De nos jours les bus font 64 ou 128 bits de large, la segmentation est devenue inutile, et ces registres de base de segments aussi. D'ailleurs Linux, MacOS, Windows les font pointer sur la même adresse (modèle de mémoire plate, Flat Memory Model). On les garde pour la compatibilité ascendante. Il y en a 6 :

- SS: Stack Segment (pile)
- CS : Code Segment (programme)
- DS: Data Segment (données du programme)
- ES : Extra segment, pour plus de données
- FS: encore plus de données Segment (F vient après E, quelle imagination chez Intel...)
- GS: encore encore plus de données Segment (G vient après F, quelle imagination chez Intel (bis))

Leur utilisation supposée est la suivante :

- toute instruction est lue dans CS
- tout accès indirect se fait dans DS
- tout accès basé sur R?X se fait dans DS
- tout accès basé sur R?P se fait dans SS
- toute fonction de chaîne se fait dans ES
- on ne peut pas écrire dans CS (!)

Aujourd'hui mode *Flat*, la mémoire est accessible globalement, linéairement, sans utilisation des segments : on peut donc oublier ce qui précède (sauf si on programme sans OS!)

2.3 Registre d'état

De longueur 64 bits, seuls les 32 premiers sont utilisés (les 32 derniers sont "réservés", d'après la documentation INTEL). Chaque bit porte une information sur l'état du processeur, ou sur le résultat de la dernière opération. Parmi les bits qui nous intéressent :

- CF, bit 0 (*Carry Flag*) : positionné par une opération arithmétique (addition, soustraction) qui a propagé une retenue (en fait c'est cette retenue). Utilisé par les opérations arithmétiques avec retenue.
- ZF, bit 6 (Zero Flag) : positionné si le résultat de la dernière opération a été 0.
- SF, bit 7 (Sign Flag): positionné si le résultat de la dernière opération est négatif.
- DF, bit 10 (*Direction Flag*): à 1, les opérations sur les chaînes vont aller dans le sens des adresses décroissantes, à 0 dans le sens des adresses croissantes.
- OF, bit 11 (Overflow Flag) : positionné si le résultat de la dernière opération **signée** est trop gros pour un registre.

2.4 Compteur ordinal

Nommé RIP, il contient l'adresse de la prochaine instruction. Ne peut pas être explicitement modifié par le programmeur, il y a des instructions de saut pour ça.

3 Instructions

Un programme, c'est essentiellement une suite d'instructions, à raison d'une par ligne. L'assembleur (en fait le langage d'assemblage) comprend des intructions à 0, 1, 2 ou 3 arguments. Il y a deux formats d'instruction :

- 1. le format as, qui est celui que nous utiliserons puisque c'est celui de l'assembleur as;
- 2. le format Intel, qui est utilisé par Intel bien sûr dans ses manuels, mais aussi par d'autres assembleurs.

3 INSTRUCTIONS 5

On a les conventions d'écriture suivantes :

— une instruction à 0 arguments est notée

instr

— une instruction à 1 argument est notée

instr arg

— une instruction à 2 arguments est notée

instr source, destination

— une instruction à 3 arguments est notée

instr aux, source, destination

Dans le format as, on peut spécifier quelle est la taille des arguments. Ceci se fait en ajoutant une lettre à la fin du nom de l'instruction, sur le format suivant :

- arguments sur un octet : b comme byte (octet)
- arguments sur 2 octets : w comme word (mot)
- arguments sur 4 octets : 1 comme long (long)
- arguments sur 8 octets : q comme quad (4 mots)

Un argument peut être (voir section 4)

- un registre,
- une adresse mémoire.
- une valeur.

3.1 Instructions arithmétiques

3.1.1 Opérations binaires

Elles prennent deux opérandes, qui ne peuvent pas être toutes deux des adresses mémoires. Une instruction de type

Op src, dest

est équivalente à dest = dest Op src.

- 1. addition: add src, dest.
- 2. addition avec retenue : adc src, dest. Comme l'addition, on ajoute le CF en plus (pour enchaîner des additions).
- 3. soustraction: sub src, dest
- 4. soustraction avec retenue : sbb src, dest. Comme la soustraction, on enlève le CF en plus (pour enchaîner des soustractions).
- 5. multiplication : mul arg. L'autre opérande et la destination dépendent de la taille de arg, voir le tableau ci-dessous. imul est la multiplication signée.

Taille en octets	1	2	4	8
Autre opérande	AL	AX	EAX	RAX
Moitié haute du résultat	AH	DX	EDX	RDX
Moitié basse du résultat	AL	AX	EAX	RAX

6. division : div arg. arg est le diviseur. Le dividende et la destination dépendent de la taille de arg, voir le tableau ci-dessous. idiv est la division signée.

Taille en octets	1	2	4	8
Dividende	AX	DX:AX	EDX:EAX	RDX:RAX
Reste	AH	DX	EDX	RDX
Quotient	AL	AX	EAX	RAX

EDX: EAX veut dire concaténation des 2 registres. Il faut propager à EDX le signe de EAX, au moyen de l'instruction cdq (Convert Double to Quad).

7. décalages arithmétiques : sal n, arg et sar n, arg. sal est le décalage à gauche de n bits (cad une multiplication par 2^n), sar est le décalage à droite de n bits (cad une division par 2^n). Le décalage à droite est dit arithmétique car le signe est conservé. Le dernier bit à disparaître est placé dans CF. n peut être un entier entre 1 et 64, ou le registre C (seuls les 6 derniers bits du registre C sont utilisés). arg est soit un registre soit une adresse mémoire.

3 INSTRUCTIONS 6

3.1.2 Opérations unaires

Elles prennent 1 seule opérande, qui peut être un registre ou une adresse mémoire.

- 1. opposé: neg arg. Remplace arg par son opposé.
- 2. incrément : inc arg. Équivalent à arg++
- 3. décrément : dec arg. Équivalent à arg--

3.2 Instructions logiques

Équivalentes à dest = dest OP src (sauf la négation bien sûr). Mêmes limitations que pour les opérations arithmétiques.

- 1. and src, dest
- 2. or src, dest
- 3. xor src, dest (souvent utilisé avec src et dest identiques, pour mettre un registre à 0 rapidement : xorl %eax, %eax met EAX à 0)
- 4. not arg
- 5. décalages logiques : shl n, arg et shr n, arg. shl est le décalage à gauche de n bits (cad une multiplication par 2^n), shr est le décalage à droite de n bits (cad une division par 2^n). Le bit de signe n'est pas conservé dans le cas d'un décalage à droite. Le dernier bit à disparaître est placé dans CF. n peut être un entier entre 1 et 63, ou le registre C (seuls les 6 derniers bits du registre C sont utilisés). arg est soit un registre soit une adresse mémoire. (NB : sal et shl sont les mêmes opérations...)

3.3 Transfert d'information

- 1. mov src, dest affecte la valeur désignée par src à dest. dest est soit un registre soit une adresse mémoire, src peut aussi être une constante. Les deux ne peuvent pas être des adresses mémoires.
- 2. push src empile src, et met RSP à jour.
- 3. pop dest dépile dans dest, et met RSP à jour.
- 4. movsb copie l'octet d'adresse DS:RSI à l'adresse DS:RDI, incrémente RSI et RDI si DF est nul, les décrémente sinon. Avec rep devant, copie RCX octets. C'est la seule opération de transfert qui déplace de la mémoire vers la mémoire.

3.4 Instructions de contrôle de l'exécution

3.4.1 Comparaisons

- 1. test arg1, arg2 (arg1 ne peut pas être une constante, arg2 ne peut pas être en mémoire) : calcule le ET des deux arguments, met ZF à 1 s'il est égal à 0, met le résultat à la poubelle (utilisé en fait dans test arg, arg, pour faire le test arg==0, puisque le résultat de arg ET arg ne sera égal à 0 que si arg l'est)
- 2. cmp arg1, arg2: soustrait arg1 de arg2, positionne le registre d'état. Comme il s'agit, finalement, d'une opération arithmétique, les 2 arguments ne peuvent pas être 2 adresses mémoires.

3.4.2 Sauts

- 1. JMP adr: saut inconditionnel à l'adresse adr.
- 2. JE adr : saut à l'adresse adr si la dernière comparaison a donné une égalité
- 3. JNE adr: saut à l'adresse adr si la dernière comparaison a donné une inégalité
- 4. JZ adr : saut à l'adresse adr si la dernière opération a donné 0 comme résultat
- 5. JNZ adr : saut à l'adresse adr si la dernière opération a donné un résultat non nul
- 6. JL adr: saut à l'adresse adr si la dernière comparaison a donné arg2 plus petit que arg1 (et il y a aussi JG, JLE, JGE...)

3.4.3 Appel de sous-programmes

L'appel se fait avec call adr où adr est l'adresse du sous-programme. RIP est empilé (c'est l'instruction qui suit l'appel du sous-programme), et le contrôle passe à l'adresse adr. Le sous-programme rend la main en exécutant ret, qui dépile le sommet de pile dans RIP. On peut nettoyer automatiquement la pile des arguments qu'on a passé au sous-programme (fonctionnement normal des fonctions C) en ajoutant un argument numérique à ret, qui est le nombre d'octets à dépiler après avoir dépilé l'adresse de retour.

4 Modes d'adressages

On nomme $mode\ d'adressage$ une façon de spécifier un argument d'une instruction. Un argument peut être

- 1. une constante (numérique) : \$97 (en base 10) ou \$0x61 (en base 16) (adressage **immédiat**)
- 2. le contenu d'un registre : %rax (adressage par registre)
- 3. une adresse mémoire : il y a 3 possibilités
 - (a) une étiquette du programme : toto (soit une donnée, soit une instruction du programme) (adressage direct)
 - (b) l'adresse d'une donnée : \$compteur (adressage indirect)
 - (c) une référence à la mémoire :

déplacement (base, index, multiplicateur)

calcule l'adresse base+index*multiplicateur+déplacement. On peut omettre index, multiplicateur ou déplacement. Les usages les plus fréquents sont :

- (base), pointeur sur la mémoire : (%rcx) désigne l'octet dont l'adresse est dans RCX (adressage indirect);
- (base,index): (%rcx, %rax) désigne l'octet dont l'adresse est RCX + RAX (adressage indirect indexé);
- déplacement(base): -8(%rbp) désigne l'octet situé 8 octets au-dessous de RBP (donc l'entier en fond de pile...).
- base et index peuvent être un des registres RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RSI, RDI.
- déplacement et multiplicateur sont des constantes.

5 Assembleur as et éditeur de liens 1d

Nous utiliserons l'assembleur as et l'éditeur de liens 1d dans les TP:

- as prend en entrée un fichier source, et produit un fichier objet relogeable;
- 1d prend en entrée un ou plusieurs fichiers relogeables et produit un fichier exécutable.

5.1 Assembleur as

Un programme as est divisé en sections. Deux sont fréquentes :

- .data contient les données initialisées du programme (équivalentes aux variables globales d'un programme C);
- .text contient le programme (il ne pourra pas être modifié à l'exécution).

Un programme comporte (au moins) une référence globale, signalée par .globl ou .global dans le texte du programme : il s'agit de l'adresse où va commencer l'exécution du programme. C'est cette adresse qui est utilisée par l'éditeur de liens pour élaborer un exécutable à partir de divers sous-programmes. Le programme principal doit avoir comme référence globale _start (valeur par défaut attendue par ld; on peut en proposer une autre, c'est l'option -e <symbole> de ld).

5.1.1 Segment data

Commençant par le mot clé .data, c'est une suite de lignes

[étiquette:] .<type> <expression>

où type est l'une des valeurs (liste non exhaustive)

```
byte (octet, cad caractère),
word (entier court sur 2 octets),
long (entier sur 4 octets),
quad (entier sur 8 octets),
string (chaîne de caractères, que l'assembleur terminera par \0) étiquette est le nom de la donnée (donc son adresse...).
```

expression est optionnelle : la déclaration des données sert en fait à réserver suffisamment de mémoire pour les ranger. Si rien n'est spécifié, rien n'est réservé : il y a donc intérêt à initialiser les variables locales...

5.1.2 Segment text

Commençant par le mot clé .text, c'est une suite de lignes

```
[étiquette:] <instruction>
```

Au moins une étiquette doit être présente, c'est celle qui indique la première instruction du programme. Les étiquettes sont les arguments symboliques des sauts (instructions jmp, jz,...).

5.1.3 Invocation et résultat

Pour lancer l'assemblage du programme contenu dans le fichier fichier.s et obtenir le module objet relogeable dans le fichier fichier.o, il suffit de donner en ligne de commmande

```
> as -a --gstabs -o fichier.o fichier.s
```

L'option -a demande un affichage de tout l'assemblage (code lu, code généré, tables des symboles) : souvent un problème lors de l'assemblage se traduit par des symboles non définis (sauf bien sûr en cas d'assemblage séparé). L'option --gstabs demande l'insertion de points d'arrêt qui seront exploités par le debugger (pour nous ddd).

5.2 Éditeur de liens 1d

1d prend en entrée un ensemble de fichiers objets (issus de l'assemblage avec as ou de la compilation avec gcc) et produit un exécutable. On l'invoque par la ligne de commande

```
> ld [-e <symbole>] <fichier1> ... <fichierN> -o <exécutable>
```

où <fichier1>,..., <fichierN> sont les fichiers objets et <exécutable> le fichier où le programme sera écrit. L'option -e <symbole> doit être présente si l'étiquette du programme principal n'est pas l'étiquette standard _start.

Attention, l'ordre des arguments a de l'importance : 1d est vraiment de très bas niveau².

6 Interface avec UNIX

Les programmes x86 reçoivent les arguments de la ligne de commande, et peuvent invoquer des appels système.

6.1 Arguments de la ligne de commande

Au lancement d'un programme, la pile d'exécution n'est pas vide, elle contient, du haut vers le bas de la pile :

```
argc, le nombre d'arguments sur la ligne de commande,
argv[0],
argv[1],
:
argv[argc - 1],
```

Un programme a donc accès à la ligne de commande qui l'a invoqué, il suffit de la lire dans la pile...

 $^{2.\,}$ ce qui est normal dans la mesure où il n'est pas censé être utilisé par des êtres humains. . .

6.2 Appels système

Il est possible d'invoquer les appels systèmes d'UNIX depuis un programme x86, de la façon suivante :

- chaque appel système possède un numéro, qui est placé dans RAX.
- Le passage des paramètres se fait au moyen des registres : ils sont placés, dans l'ordre, dans RDI, puis RSI, puis RDX, puis R10, puis R8 et enfin R9. Si l'appel système a besoin de n < 6 arguments, seuls les n premiers registres sont utilisés. À ma connaissance il n'y a pas d'appel système POSIX comportant plus de 6 arguments.
- Il suffit alors d'exécuter l'appel système : syscall
- La valeur de retour de l'appel système est placée dans RAX.
- Le système utilise sa propre pile, la pile du processus appelant n'est pas modifiée.
- Les registres sont inchangés, sauf peut-être RCX et R11.

Dans le cadre de ce cours, nous n'utiliserons que les appels exit et write, de numéros 60 et 1 respectivement.

6.2.1 Utilisation de exit

Exemple de codage de l'instruction exit(0):

```
movq $60, %rax  # rax <- 60 (numero de exit)
xorq %rdi, %rdi  # rdi <- 0
syscall  # appel systeme</pre>
```

6.2.2 Utilisation de write

L'appel système write (que nous verrons beaucoup plus en détail en L3) a pour prototype

```
int write(int fd, void *buf, size_t longueur);
```

OÚ

- fd est le numéro du descripteur de fichier considéré (stdout a le numéro 1),
- buf est l'adresse du premier octet à afficher,
- longueur est le nombre d'octets à afficher à partir de l'adresse buf.

Si on écrit sur stdout, les octets sont interprétés par le pilote de stdout comme des codes ASCII. Attention, il y a des codes ASCII dont l'affichage par stdout produit des résultats vraiment bizarres, il faudra donc veiller dans vos programmes à ne passer à write que des chaînes contenant des caractères affichables, en gros les lettres, les chiffres, les ponctuations, et les caractères spéciaux classiques de C, à savoir \n, \t, \b,....

Supposons qu'à l'adresse \$message se trouve la chaîne de caractères

```
"Bonjour tout le monde!\n"
```

de longueur 23. Pour l'afficher, il suffit d'écrire le bout de code suivant :

7 Deux programmes

7.1 Somme des éléments d'un tableau

7.1.1 Algorithme

```
7.1.2 Programme
.data # début du segment de données
tableau:
     .quad
            1
     .quad 5
     .quad 2
     .quad 18
somme:
     .quad 0
.text # début du segment de code
.global _start
_start:
     mov $tableau, %rcx # RCX = tableau
tant_que:
     cmp $4, %rax
ie fin
                            \# RAX == 4 ?
     je fin
                            # alors fini
     add (%rcx, %rax,8), %rbx # RBX += RCX[RAX]
     inc %rax
                            # RAX++
     jmp tant_que
fin:
     mov %rbx, somme
                            # fini, résultat dans somme
     mov $60, %rax
                            # RAX = 60 (code de l'AS exit)
     xor %rdi, %rdi
                            # RDI = 0
                            # appel systeme
     syscall
```

7.1.3 Module

On va faire un module réutilisable du programme précédent, qui contiendra le sous-programme de somme d'un tableau. Le sous-programme attend le tableau (cad l'adresse de son premier octet) et le nombre d'éléments du tableau sur la pile, dans cet ordre. Le résultat sera placé dans RAX.

```
.text
. \verb|global somme_tableau|
somme_tableau:
     tant_que:
     cmp 16(%rsp), %rbx
                           # RBX == N ?
     je fin
                           # si oui fini
     add (%rcx,%rbx,8), %rax # RAX += RCX[RBX]
     inc %rbx
                           # RBX++
     jmp tant_que
fin:
     ret $16
                            # retour, et dépiler les arguments
```

7.2 Affichage des arguments de la ligne de commande

On se propose d'écrire un programme qui affiche ses arguments, à raison d'un par ligne, sur la sortie standard. Le programme va utiliser un module d'affichage de chaîne de caractéres.

7.2.1 Module d'affichage d'une chaîne de caractères

Le sous-programme affiche sur stdout la chaîne de caractères dont l'adresse de début est dans RSI. L'algorithme est le suivant :

```
lgr_chaine = 0;
p = chaine;
tantque *p != 0 faire
   p ++;
   lgr_chaine ++;
ftq
write(1,p,lgr_chaine);
```

D'où le programme, où on utilise RBX pour le pointeur p et RDX pour lgr_chaine :

```
.global affiche_chaine
affiche_chaine:
        xor %rdx, %rdx # RDX = 0
        mov %rsi, %rbx # RBX = RSI
boucle:
        movb (%rbx), %al # AL = *RBX
        test %al, %al
                          # AL == 0 ?
        jz fin
                          # alors fini
        inc %rdx
                         # RDX ++
        inc %rbx
                          # RBX ++
        jmp boucle
fin:
                          # write(1,RSI,RDX)
        movl $1, %rax
                         # RAX = 1 (code de l'AS write)
        movl $1, %rdi
                         \# RDI = 1
        syscall
                         # appel au noyau UNIX
                          # retour
        ret
```

7.2.2 Programme

Enfin le programme, utilisant le module d'affichage de chaîne. Comme la pile contient argc en sommet de pile, il faut commencer par le dépiler. Ensuite, on affiche chacune des chaînes de argv jusqu'à arriver à NULL. Le programme est donc le suivant :

```
.text
.global debut
debut:
      pop %rsi
                               # RSI = argc
boucle:
      pop %rsi
                               # RSI = argv suivant
       test %rsi,%rsi
                               # RSI == 0 ?
                               # alors aller a EXIT
           exit
                               # afficher la chaine dans RSI
       call affiche_chaine
       jmp boucle
                               # exit(0)
exit:
      mov $60, %rax
                               # RAX = 60 (code de l'AS exit)
       mov $0, %rdi
                               \# RDI = 0
       syscall
                               # appel au noyau UNIX
```

Après assemblage, édition de liens et première exécution, on notera que le programme n'affiche pas les arguments à raison d'un par ligne, comme prévu : je laisse le soin au lecteur de le modifier en conséquence...