Exp 3: 地址解析协议 (ARP)

目的: 学习地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol) 的基本原理。

摘要:本实验可以使用 ITS101 和 MDDL 语言发出 ARP Request 帧,让学生了解 ARP 协议的执行方式。另一方面也可将 ITS101 与 PC 直接联机,观察并

学习 PC 上的 ARP 列表(ARP Table)的功能。

时间: 3 hrs。

一、网络拓扑

A: Single LAN




图 3.1

B:




图 3.2

二、技术背景

地址解析协议(ARP),是属于英特网协议(IP)中的一种协议,主要功能为对应 IP 地址和物理地址(MAC address),此协议工作在网络层(Internet Layer),更具体一点来说,就是当 IP 要被使用在以太网络时的一种沟通机制。图 3.3 为 ARP 的运行机制。说明了计算机 X 要如何连接在同局域网络中的计算机 Y,并传送 IP 报文(IP datagram)。

如果用自然语言来说明ARP请求(ARP Request)的报文内容,大致上就像: 「谁是 Y.Y.Y.Y? 请告诉 X.X.X.X 」。其中 X.X.X.X 和 Y.Y.Y.Y 分别代表了计算机 X 与 Y 的 IP 地址。

ARP的运作,是在以太网广播传送,见图3.3(a),即ARP请求是被加在以太网广播帧 (Ethernet broadcast frame)内传送出去的,ARP帧的类型值是 0x0806。广播之后,所有同一个局域网络内的主机系统都会收到这个请求帧,此时只有其中一个主机,也就是计算机 Y 会响应一个 ARP 回复(ARP Reply)帧,而其它系统将会忽略不予响应。目标系统计算机 Y 通过 ARP回应帧会告诉计算机 X: 「我是 hh:hh:hh:hh:hh, YYYY 就是我。」其中的hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh 为计算机 Y 的MAC地址。如此一来计算机 X 就可以透过ARP,用计算机Y的IP地址找寻到实体的计算机 Y 的MAC地址,如图 3.3(b)所示。





图 3.3

ARP 被加入在以太网帧(Ethernet frame)的图示如下:



ARP 协议结构图如下:

8		16	24	31
HARDWARE TYPE		PROTOCOL TYPE		
HLEN	PLEN	OPERATION		
SENDER HA (octets 0~3)				
SENDER HA(octets 4~5)		SENDER IP(octets 0~1)		
SENDER IP(octets 2~3)		TARGET HA (octets 0~1)		
TARGET HA(octets 2~5)				
TARGET IP(octets 0~3)				

图3.5

硬件类型(Hardware Type): 0x0001 表示该帧的实体层走的是以太网络(Ethernet),协议类型(Protocol Type): 0x0800 表示归属于因特网协议(IP), 硬件地址长度(HLen): 6 表示 MAC 地址长度为 6 bytes,协议地址长度(PLen): 4表 IP 地址长度为 4 bytes (IPv4),操作类型(Operation): 0x0001 表示 ARP 询问 0x0002 表示 ARP 回复。图 3.6 提供一个ARP 询问(request)帧的范例。





图 3.6

三、实验步骤

1、网络拓扑连线

1) 在 Hubox 上将网络连线如图 3.7 所示。本实验可让 6 台 ITS 连接为一个完整的实验网络。6 台 ITS 分别指定名称为 Member1 到 Member6。






图 3.7

我们需要将六台 ITS 分成三个小组(两两配对): Member1 与 Member2 一组; Member3 与 Member4 一组; Member5 与 Member6 一组。

2、发送 ARP 查询帧

A. 状态设定

- 1) 执行 XCLIENT.BAT, 打开 KCodes Network Explorer.
- 2) 从 **Tool menu** 里找到 **Network Configuration** ,如图 3.8 所示,**ITS** 会打开一个可进行网络功能设定(Network Configuration)的窗口。
- 3) 参照网络拓扑 A (Single LAN),将自己的 IP 地址输入到 IP Setting Address of Interface 1 的对话框中,并输入"255.255.255.0"到 Subnet Mask 文本框中。
- 4) 选择 Host 模式, 并单击 Set & Close 按钮。




图 3.8

- B. 发送 ARP 请求帧给搭挡 (Partner)
 - 5) 勾选 Listening On。
 - 6) 从 Listen menu 中选择监听等级 (Listening Level),将 Interface Frames 打勾。
 - 7) 再从 Listen menu 中点击 New Memorized Message Brower 。 网络信息浏览器(Network Message Browser)将会被打开,开始及时监听整个网络上的信息传输。
 - 8) 从 **Send menu** 里, 单击 **Send Interface Frame** , 打开 Network Message Sender 对话框。
 - 9)参考图 3.6,编辑一个标准的 ARP 请求帧,并传送给你配对同组的搭档,然后在机会同一时间,你应该会收到一个从搭档那里反馈的标准 ARP 回复帧。

3、利用 MDDL 发送与接收 ARP

- A. 调用 ArpServer.mddl 程序
 - 10) 打开一个新的网络信息浏览器并将 Listening On 打勾。
 - 11) 从 **Reactor menu** 中找到并运行 **MDDL Reactor Panel** , 打开 **MDDL** 编辑 平台。

- 12) 在 MDDL 编辑平台中,单击 **Load** 按钮。调用 ArpServer.mddl 程序(路径为 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex03 \ArpServer.mddl),最后按下 **Upld** 按钮,载入到 ITS 中。
- 13)载入程序后,你可以再次发送一个 ARP 请求帧给你的搭挡,几乎同时你会收到一个从你搭挡那边反馈回来的 ARP 回应帧(MDDL 程序判断后发送的ARP 回应帧)。
- 14)如图 3.5 所示,使用双反斜线"//"屏蔽 ArpServer.mddl 程序代码中的 **DISCARD_MESSAGE** 这行程序。然后再重新载入该程序至 ITS 中(单击 Upld 按钮),如果一切无误,当所有 Member 在发送 ARP 请求帧给搭挡后,将会收到两个一摸一样的 ARP 回应帧,其中一个是来自于 MDDL 程序,另一来自原本系统的自动回复。

```
ETHER IN HANDLER ANY
   IF( S.ETHER_TYPE!=CNST_ETHER_TYPE_ARP ||
    S.ETHER_ARP_OP!=CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREQ ||
    S.ETHER_ARP_IPADDRTRGT!=MYIP(INTERFACE()))
   RETURN;
   SEND_OUT_ETHER_FROM_INTERFACE INTERFACE() WITH_DATA
                               = S
      T.ETHER_MACADDRDST
                               = S.ETHER_MACADDRSRC
      T.ETHER_MACADDRSRC
                               = MYMAC(INTERFACE())
      T.ETHER_ARP_OP
                              = CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREPLY,
      T.ETHER_ARP_MACADDRSNDR = MYMAC(INTERFACE())
      T.ETHER ARP IPADDRSNDR = MYIP(INTERFACE())
      T.ETHER_ARP_MACADDRTRGT = S.ETHER_ARP_MACADDRSNDR
      T.ETHER ARP IPADDRTRGT = S.ETHER ARP IPADDRSNDR
     DISCARD_MESSAGE;
```

图 3.9

- B. 调用 ArpRequest.mddl 程序
 - 15) 按 Reset 按钮, 重置网络信息浏览器。
 - 16) 打开 MDDL 程序编辑平台。
 - 17) 在编辑界面中,单击 Load 按钮,调用 ArpRequest.mddl 程序(路径为 C:

\XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex03 \ArpRequest.mddl),最后单击 **Upld** 按钮。

18) 所有 Members 可以自行发送 IP 给你的搭挡,如果系统还不知道你搭挡的 MAC 地址,就会发送 ARP 询问帧。

4、观察 PC 上的 ARP 列表

19) 见图 3.10, 我们在 PC 端使用 RS-232 线连接 ITS, 并从 ITS 端的 LAN1 接口用 一条交叉线连接 PC 的网卡,整个拓扑结构请参考网络拓扑 B。




图 3.10

- 20) 确定所有的 Member 的操作系统是 Windows XP。
- 21)从 XP 系统中找到"控制面板",再找到"网络连接",如图 3.11 所示。




图 3.11

22) 打开其中的本地连接界面,进入本地连接属性对话框,如图 3.12 所示。




图 3.12

23) 在众多选项里找到 Internet Protocol (TCP/IP) ,并点击属性按钮。此时,将会打开一个视窗界面如图 3.13 所示。选择"使用下面的 IP 地址"自定义 IP 地址和子网掩码。 在本范例中,我们可以输入 "192.168.1.101" 到 IP 地址栏,输入 "255.255.255.0"到子网掩码栏,设定完成后点击确定按钮。

nternet Protocol (TCP/IP) Propertie	es ?		
General			
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.			
O Obtain an IP address automaticall	у		
── Use the following IP address: ──			
IP address:	192 . 168 . 1 . 101		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:			
C Obtain DNS server address autor	natically		
── Use the following DNS server add	lresses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
	Advanced		
	OK Cancel		

图 3.13

24) 再从 XP 系统的附件中,运行 Command Prompt. (All Programs >> Accessories >> Command Prompt)。然后输入指令 ipconfig. 我们将会看见 PC 上的 windows IP 设定值。如图 3.14 所示,我们再输入指令 arp -a,将可以看见 PC 中的 ARP 列表,目前是空的。

图 3.14

- 25) 进一步我们再用另一个指令 **ping** <**your** ITS IP address>,运行后每一位 Members 都会收到 4 次成功回应帧,如图 3.15 所示。
- 26) 再重新输入指令 **arp** -**a** ,我们可以看到 ARP 列表里,已经多加了一项每个人自己的 ITS IP 地址。



图 3.15

四、实验讨论

1、在实验步骤 15 中,当我们加载 ArpServer.mddl 并且将 DISCARD_MESSAGE 这行程序 disable 后,如何判断哪一个 ARP 回复封包是来自于 MDDL 程序? 提示:

T.ETHER_MACADDRSRC= MYMAC(INTERFACE()),

T.ETHER_TYPE= {0xAA,0xAA},

T.ETHER_ARP_OP= CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREPLY,

T.ETHER_ARP_MACADDRSNDR = MYMAC(INTERFACE()),

2、请讨论下列的程序所含的功能,为什么我们需要它?

- 3. What is the dynamic type in your PC's ARP table?
- 4. How to show your ARP table in ITS?

提示:

```
GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
{
    TARGET = "Hi I am here"
}
```

REACTOR PROGRAMS

1, ArpRequest.mddl

```
IP_OUT_HANDLER
{
    IF(ISMYIP(S.IP\_ADDRDST) \parallel S.IP\_ADDRDST == CNST\_IP\_ADDR\_BROADCAST)
        RETURN;
    IF
           (S.IP\_ADDRDST.[0,2] == MYIPADDR(1).[0,2])
    {
        VAR1[0,3]
                               = S.IP_ADDRDST;
        VAR2[0]
                               = 1;
        S.IP_ADDRSRC
                                 = MYIP(1);
    }
    ELSE IF(S.IP\_ADDRDST.[0,2] == MYIPADDR(2).[0,2])
    {
                               = S.IP_ADDRDST;
        VAR1[0,3]
        VAR2[0]
                               = 2;
        S.IP_ADDRSRC
                                 = MYIP(2);
    }
    ELSE
    {
        VAR1[0,3]
                           = {192, 168, 0, 201}; // Default gateway.
                                       // Interface corresponding to the default gateway.
        VAR2[0]
                           = 1;
        S.IP_ADDRSRC
                                 = MYIP(1);
    }
    S.IP_LEN
                      = LENGTH(S)
    S.IP\_HEADERCHKSUM = \{0, 0\}
    S.IP_HEADERCHKSUM = CHECKSUM(S.IP_HEADER)
```

```
LOOK_FOR_ONE_ELEMENT_IN_POOL 20 WITH_CONDITION
(VAR1[0,3]==PE[0,3])
   {
       SEND_OUT_ETHER_FROM_INTERFACE PE[20,20] WITH_DATA
          T.ETHER_MACADDRDST
                                 = PE[4,9]
          T.ETHER_MACADDRSRC
                                  = MYMAC(PE[20,20])
          T.ETHER_TYPE
                                  = CNST_ETHER_TYPE_IP
          T.ETHER DATA
                                  = S
       }
       PE[21, 22]
                          = 20000;
       DISCARD_MESSAGE;
   }
   ELSE
   {
       ADD_TO_POOL 2 WITH_LIFETIME 20000 WITH_DATA
          T.[0,]
                              = VAR1[0, 3],
          T.[LENGTH(T),]
                                = S
       }
       SEND OUT ETHER FROM INTERFACE VAR2[0] WITH DATA
          T.ETHER\_MACADDRDST = CNST\_MACADDR\_BROADCAST
          T.ETHER\_MACADDRSRC = MYMAC(VAR2[0])
          T.ETHER_TYPE = CNST_ETHER_TYPE_ARP
          T.ETHER_ARP_HARDTYPE = CNST_ETHER_ARP_HARDTYPE_ETHER ,
          T.ETHER_ARP_PROTTYPE = CNST_ETHER_ARP_PROTTYPE_IP
          T.ETHER_ARP_HARDSIZE = CNST_ETHER_ARP_HARDSIZE_ETHER
```


```
T.ETHER_ARP_PROTSIZE = CNST_ETHER_ARP_PROTSIZE_IP
                                          T.ETHER_ARP_OP
                                                                                                                              = CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREQ
                                          T.ETHER\_ARP\_MACADDRSNDR = MYMAC(VAR2[0])
                                          T.ETHER\_ARP\_IPADDRSNDR = MYIP(VAR2[0])
                                          T.ETHER_ARP_MACADDRTRGT = \{0x00, 0x00, 0
                                          T.ETHER_ARP_IPADDRTRGT =
VAR1[0,3]
                                          T.[LENGTH(T),]
                                                                                                                                   = "test"
                             }
                             DISCARD_MESSAGE;
              }
}
ETHER_IN_HANDLER ANY
{
              IF( S.ETHER_TYPE==CNST_ETHER_TYPE_ARP &&
                         S.ETHER_ARP_OP==CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREPLY &&
                         ISMYMAC(S.ETHER_MACADDRDST))
              {
                            ADD_TO_POOL 20 WITH_DATA
                             {
                                          T[0,3]
                                                                                                                         = S.ETHER_ARP_IPADDRSNDR,
                                          T[4,9]
                                                                                                                         = S.ETHER ARP MACADDRSNDR,
                                          T[10,13]
                                                                                                                         = S.ETHER_ARP_IPADDRTRGT,
                                          T[14,19]
                                                                                                                         = S.ETHER_ARP_MACADDRTRGT,
                                          T[20,20]
                                                                                                                         = INTERFACE()
                                                                                                                         = 20000
                                          T[21,22]
                             }
```

FOR_EVERY_ELEMENT_IN_POOL 2 WITH_CONDITION


```
(S.ETHER_ARP_IPADDRSNDR==PE[0, 3])
   {
      SEND_OUT_ETHER_FROM_INTERFACE INTERFACE() WITH_DATA
          T.ETHER_MACADDRDST = .ETHER_ARP_MACADDRSNDR
          T.ETHER\_MACADDRSRC = YMAC(INTERFACE())
          T.ETHER_TYPE
                               = NST_ETHER_TYPE_IP
          T.ETHER_DATA
                               = PE[4,]
       }
      REMOVE_CURRENT_POOL_ELEMENT;
   }
   DISCARD_MESSAGE;
}
ELSE IF( S.ETHER_TYPE==CNST_ETHER_TYPE_ARP &&
       S.ETHER_ARP_OP==CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREQ)
{
   LOOK_FOR_ONE_ELEMENT_IN_POOL 20 WITH_CONDITION
   (S.ETHER_ARP_IPADDRSNDR==PE[0, 3])
   {
                          = S.ETHER_ARP_MACADDRSNDR;
      PE[4,9]
      PE[21, 22]
                          = 20000;
   }
   ELSE
   {
      ADD_TO_POOL 20 WITH_DATA
       {
          T[0,3]
                             = S.ETHER_ARP_IPADDRSNDR,
          T[4,9]
                             = S.ETHER_ARP_MACADDRSNDR,
```

```
T[10,13]
                                    = S.ETHER_ARP_IPADDRTRGT,
               T[14,19]
                                   = S.ETHER_ARP_MACADDRTRGT,
               T[20,20]
                                   = INTERFACE()
                                   = 20000
               T[21,22]
           }
       }
    }
   ELSE IF( S.ETHER_TYPE==CNST_ETHER_TYPE_IP )
    {
       LOOK_FOR_ONE_ELEMENT_IN_POOL 20 WITH_CONDITION
       (S.ETHER_DATA.IP_ADDRSRC==PE[0, 3])
       {
           PE[4,9]
                                 = S.ETHER_MACADDRSRC;
           PE[21, 22]
                                = 20000;
       }
       ELSE
       {
           ADD_TO_POOL 20 WITH_DATA
           {
               T[0,3]
                                    = S.ETHER_DATA.IP_ADDRSRC,
               T[4,9]
                                    = S.ETHER_MACADDRSRC
               T[20,20]
                                   = INTERFACE()
               T[21,22]
                                    = 20000
           }
       }
    }
}
TIMER_WITH_PERIOD 200
{
```



提示:ARP Mechanism



IP OUT HANDLER



ETHER IN HANDLER



2. ArpServer.mddl

```
ETHER_IN_HANDLER ANY
{
   IF( S.ETHER_TYPE!=CNST_ETHER_TYPE_ARP ||
      S.ETHER\_ARP\_OP! = CNST\_ETHER\_ARP\_OP\_ARPREQ \parallel
      S.ETHER\_ARP\_IPADDRTRGT! = MYIP(INTERFACE()))
       RETURN;
   SEND_OUT_ETHER_FROM_INTERFACE INTERFACE() WITH_DATA
   {
      T
                           = S
       T.ETHER\_MACADDRDST = S.ETHER\_MACADDRSRC
      T.ETHER\_MACADDRSRC = MYMAC(INTERFACE())
      T.ETHER_ARP_OP = CNST_ETHER_ARP_OP_ARPREPLY,
       T.ETHER_ARP_MACADDRSNDR = MYMAC(INTERFACE())
       T.ETHER\_ARP\_IPADDRSNDR = MYIP(INTERFACE())
       T.ETHER_ARP_MACADDRTRGT = S.ETHER_ARP_MACADDRSNDR
       T.ETHER\_ARP\_IPADDRTRGT = S.ETHER\_ARP\_IPADDRSNDR
   }
   DISCARD_MESSAGE;
```

}