Exp 12: Sliding Window 滑动窗口

目的: 让学生了解滑动窗口(sliding window)机制在TCP 中的工作原理。

摘要:本实验主要介绍sliding window机制如何调节网络数据包的流量,实验中

并通过MDDL 程序语言, 让学生进一步了解其算法及运作流程。

时间: 3 hrs。

一、网络拓扑




图12.1

二、技术背景

1、流动控制(Flow Control)

- 1) Idle-RQ
 - 非常没有效率。

2) Continuous-RQ

• 发送端连续传送数据包给接收端。

比较下来Continuous-RQ 会是比较好的方案,但万一当接收端已塞满了一堆尚未回应的报文时,就必须有一个机制来通知发送端停止继续传送,sliding window flow control 正是为了解决此问题而发展的机制。

2、滑动窗口(Sliding Window)

- 1) 设定unacknowledged frames的最大允许量: Send Window Size。
- 2) 追踪UWE (Upper Window Edge) 及LWE (Lower Window Edge) 的位置。

- 3) UWE: 每执行一次报文传送时UWE 值就加一。
- 4) LWE: 每执行一次报文回应(ACK) 时LWE值就减一。
- 5) 其中发送端要设定(UWE LWE) Send Window Size。
- 6) 如果当(UWE LWE) = Send Window Size时,发送端就自动停止传送封包给接收端。




图12.2

3. Sliding Window Control with Variable Window Size

当接收端送出确认报文(ACK)时,会同时告知发送端其接收端window size的大小(即接收端尚可接收的封包量),而此window size正意谓着接收端目前缓冲区的大小。当接收端回应增加其window size时,发送端会增大其sliding window 的值,且继续传出其尚未接获回应确认的报文,相对的如果接收端响应欲减小其window size 时,发送端会减低其sliding window 的值,且停止传出其尚未接获响应确认的报文。

三、实验步骤

1、了解网络拓扑

1) 在Hubox 上将网络连接如图12.3所示。




图12.3

2、设置 Host 和 Gateway

- 2) 执行 **XCLIENT.BAT**,打开 ITS 应用软件 KCodes Network Explorer。
- 3) 打开网络封包浏览器 Network Message Browser。

ITS1 (Host) 设置如下:

- 4)根据拓扑结构. 定义 Interface 1 的 IP 地址为"**192.168.1.1**" 子网掩码设为 "255.255.255.0"MTU 设为"1500"。然后点击"**Add new routing entry"按钮**见(图 12.4)
- 5)定义 Destination 为"**192.168.2.0**", MASK 为"**255.255.255.0**", Gateway 为"**192.168.1.2**"(见图 12.5)最后点击 **Update** 按钮。
- 6) 模式选择"Host", 之后点击"Set & Close"按钮。




图 12.4




图 12.5

ITS3 (Host) 设置如下:

- 7)根据拓扑结构. 定义 Interface 1 的 IP 地址为"**192.168.2.2**"子网掩码设为 "255.255.255.0"MTU 设为"1500"。然后点击"**Add new routing entry"按钮。**
- 8) 定义 Destination 为"**192.168.1.0**", MASK 为"**255.255.255.0**" into Mask, Gateway 为"**192.168.2.1**"最后点击 **Update** 按钮。
- 9) 模式选择"**Host**", 之后点击"**Set & Close**"按钮。

ITS2 (Gateway) 设置如下:

10)根据拓扑结构 A 定义 Interface 1 的 IP 地址为"**192.168.1.2**", 并且定义 Interface

- 2的 IP 地址为"192.168.2.1" (见图 12.6)
- 11)模式选择"Gateway"之后点击"Set & Close"按钮。现在,我们已经设置好了路由表,下面可以开始实验。




图 12.6

ITS2 操作如下:

- 12) 打开网络封包浏览器(Network Message Browser)界面,同时主意是否打开了监听状态。(**Listening On**)
- 13) 在 Reactor menu 下面点击 MDDL Reactor Panel 打开 MDDL 平台(MDDL Editor)。
- 14) 点击 **Load** 按钮,调用 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex10 \PktLost4.mddl 程序,最后点击 **Upld** 按钮。(Pktlost4 程序的定义如下:每发送 5 个封包会自动丢弃第四个封包)

ITS3 操作如下:

- 15) 打开网络封包浏览器(Network Message Browser)界面,同时主意是否打开了监听状态。(Listening On)
- 16) 在 Reactor menu 下面点击 **MDDL Reactor Panel** 打开 **MDDL** 平台(**MDDL** Editor)。
- 17)点击 **Load** 按钮,调用 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex12 \SlidingWindowReceiver.mddl, 最后点击 **Upld** 按钮。

ITS1 操作如下:

- 18) 打开网络包浏览器(Network Message Browser)界面,同时主意是否打开了监听状态。(**Listening On**)
- 19) 在 Reactor menu 下面点击 **MDDL Reactor Panel** 打开 **MDDL** 平台(**MDDL** Editor)。
- 20)点击 **Load** 按钮,调用 C: \XClient \Data \Mddl \Tutorial \Ex12 \SlidingWindowSender.mddl, 最后点击 **Upld** 按钮。
- 21) 打开 IP 封包的发送界面 (IP Datagram Sender)。在 Protocol 部分定义"**7**",输入 Destination IP 为 "**192.168.2.2**",数据段部分输入 "**check**"(见图 12.7)。




图 12.7

22)最后,点击"**Send"按钮。** ITS1 机将会发送一个 IP 包给 ITS3, ITS3 会回馈一个 ACK 给 ITS1。见图 12.8,打开 ITS1 的网络封包浏览器,我们可以发现widow size 的大小为 3。当 IP 封包被丢弃后,处于重发状态,此时再手动发一个新的 IP 封包,window size 变为 1;如果在重发状态中发送了两个新的 IP 封包,window size 变为 0 (即可用的窗口以满)见图 12.9(Usable Window Size = SND.UNA + SND.WND – SND.NXT)。

4	45,42,00,42	۵		100			402400.2.2	10040044	/27	254	40	0	00.00.04.04.00.00
2	15:42:09.46	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	16	0	00.00.00.00.63.68
3	15:42:09.46	0	/1	ARP	00:94:02:14:01:35	FF:FF:FF:FF:FF			60				00.01.08.00.06.04
4	15:42:09.46	I	1	ARP	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35			60				00.01.08.00.06.04
5	15:42:09.52		1	<usr></usr>									ACK 01
6	15:42:09.51	L	1	IP/C8	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35	192.168.2.2	192.168.1.1	60/27	254	13	0	00.01.01.04.00.00
7	15:42:09.53			<usr></usr>									NXT 01
8	15:42:09.54			<usr></usr>									UWND03
•	15.12.10.70	0		100			102.100.1.1	102.100.2.2	120	255		0	00.01.00.00.00.00
10	15:42:10.80	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	17	0	00.01.00.00.63.68
11	15:42:10.87			<usr></usr>					8				ACK 02
12	15:42:10.86	ı	1	IP/C8	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35	192.168.2.2	192.168.1.1	60/27	254	14	0	00.02.01.04.00.00
13	15:42:10.88			<usr></usr>									NXT 02
14	15:42:10.89		ī	<usr></usr>									UWND03
15	15-10-11 70	Δ		10.1			1 17 100 100	1 3 0 1 4 0	/2040	0	1,540	2	02 14 01 25 00 00
16	15:42:11.82	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	18	0	00.02.00.00.63.68
17	15:42:11.88			<usr></usr>									ACK 03
18	15:42:11.87	1	1	IP/C8	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35	192.168.2.2	192.168.1.1	60/27	254	15	0	00.03.01.04.00.00
19	15:42:11.89			<usr></usr>									NXT 03
20	15:42:11.90			<usr></usr>					J				UWND03
24	45 40 40 00	0	-	100			102:100:1:1	102.100.2.2	120	255	+7	-8	80.01.00.00.00.00
2	10.12.10.20												
22	15:42:13.25	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	19	0	00.03.00.00.63.68
22	15:42:13.25	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1 192.199.1.1	192.168.2.2 192.199.2.2	60/29 /20	255 255	19	0	00.03.00.00.63.68
20	15:42:13.25 15:42:14.89 15:42:14.40	0		100		00:94:02:14:01:11	102.100.1.1	192.168.2.2 192.168.2.2 192.168.2.2	120	255	19 18 20	0	00.03.00.00.63.68 00.00.00.00.00.00.00 00.04.00.00.63.68
20 24	15.12.11.00	0		100			102.100.1.1	102:100:2:2	120	255	10	0	00.00.00.00.00.00
24 25	15:42:14:40 15:42:14:40	0		/00 IP/C8			102.100.1.1	102:100:2:2	120	255	10	0	00.04.00.00.63.68
24 25 26	15:42:14:40 15:42:14:46	0		IPIC8 <usr> <usr></usr></usr>	00:94:02:14:01:35		192.168.1.1 192.168.1.1	192.168.2.2 192.168.2.2	/28 60/29	255 255	10	0	00.04.00.00.63.68 SACK04
24 25 26 27	15:42:14.40 15:42:14.46 15:42:14.47	0		IPIC8 <usr> <usr></usr></usr>	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1 192.168.1.1	192.168.2.2 192.168.2.2	/28 60/29	255 255	20	0	00.04.00.00.63.68 90.04.00 90.04.00 90.04.00 90.04.00 90.04.00 90.04.00

图 12.8

20	45-40-44-00	٥		/00			10046044	100 160 00	/20	255	10	0	00.00.00.00.60.60
31	15:42:14.95	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	21	0	00.05.00.00.63.68
32	15:42:15.02	- 4	Y	<usr></usr>									SACK05
33	15:42:15.03			<usr></usr>									ACK 03
34	15:42:15.01	1	1	IP/C8	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35	192.168.2.2	192.168.1.1	60/27	254	17	0	00.03.01.02.00.00
35	15:42:15.04			<usr></usr>									NXT 06
36	15:42:15.05			<usr></usr>									UWND00
37	15:42:18.61	0	/1	IP/C8	00:94:02:14:01:35	00:94:02:14:01:11	192.168.1.1	192.168.2.2	60/29	255	22	0	00.03.00.00.63.68
38	15:42:18.69			<usr></usr>						- 6			ACK 06
39	15:42:18.68	1	1	IP/C8	00:94:02:14:01:11	00:94:02:14:01:35	192.168.2.2	192.168.1.1	60/27	254	18	0	00.06.01.04.00.00
40	15:42:18.70	- 4	1	<usr></usr>									NXT 06
41	15:42:18.72			<usr></usr>									UWND03

图 12.9

四、实验讨论

- 1、在实验中,如果报文在传输时我们将连接ITS 的网络线拔除,会发生什么状况?
- 2、改写PkLost4.mddl 程序让连续两个IP datagram 都会lost,如果在ITS 1 尚未 retransmission 之前,再多送一个IP datagram,此时的window size 大小为何?

REACTOR PROGRAMS

1, SlidingWindowSender.mddl

```
VAR1.SND_UNA
                   = 0W;
                                           // SND_UNA initialization.
VAR1.SND_NXT
                  = VAR1.SND_UNA;
                                             // SND_NXT initialization.
VAR1.SND_WND
                                            // SND_WND initialization.
                   =3W;
               = {192, 168, 1, 1}; // SRC Address.
VAR2[0, 3]
VAR2[4, 7]
               = {192, 168, 2, 2}; // DST Address.
VAR4[0,1]
                = 0W;
                             // SACK (Selective Acknowledgment)
IP_OUT_HANDLER
{
    IF( S.IP\_ADDRDST != VAR2[4, 7] \parallel S.IP\_PROT == CNST\_IP\_PROT\_KDP )
        RETURN;
    DISCARD MESSAGE;
//
   IF(VAR1.SND\_NXT - (VAR1.SND\_UNA + VAR1.SND\_WND) < \phantom{VAR1.SND} 2768W \ )
    IF(VAR1.SND_NXT - (VAR1.SND_UNA + 3) < 32768W)
        RETURN;
    ADD_TO_POOL 20 WITH_DATA
 {
        T.[0]
                                 = 6
        T.[1]
                                 =5
        T.[2,].KDP_ID
                               = VAR1.SND_NXT
        T.[2,].KDP_ACK
                                  =0
        T.[2,].KDP_WINDOW_SIZE
                                    =0
        T.[2,].KDP_DATA
                                  = S.IP\_DATA
```

```
}
   SEND_OUT_IP WITH_DATA
    T.IP_PROT
                            = CNST_IP_PROT_KDP ,
    T.IP_ADDRDST
                             = VAR2[4, 7]
    T.IP_DATA.KDP_ID
                            = VAR1.SND_NXT
       T.IP_DATA.KDP_ACK
                                 =0
       T.IP\_DATA.KDP\_WINDOW\_SIZE = 0
       T.IP\_DATA.KDP\_DATA = S.IP\_DATA
   }
   VAR1.SND_NXT = VAR1.SND_NXT + 1W;
}
TIMER_WITH_PERIOD 1000
{
FOR_EVERY_ELEMENT_IN_POOL 20
{
    PE[0] = PE[0] - 1;
       IF(PE[0] == 0)
       {
           PE[1] = PE[1] - 1;
           IF(PE[1] == 0)
           {
               GENERATE_USER_SYSMSG WITH_DATA
               {
                  TARGET = "Communication Aborted!"
               }
              REMOVE_CURRENT_POOL_ELEMENT;
```

```
}
            ELSE
            {
                PE[0] = 6;
                SEND_OUT_IP WITH_DATA
                    T.IP_PROT
                                               = CNST_IP_PROT_KDP
                    T.IP_ADDRDST
                                                 = VAR2[4, 7]
                    T.IP_DATA
                                                = PE.[2,]
                }
            }
        }
 }
IP_IN_HANDLER
{
IF(\ S.IP\_ADDRSRC\ !=\ VAR2[4,7]\ ||\ S.IP\_PROT\ !=\ CNST\_IP\_PROT\_KDP\ ||
   S.IP_DATA.KDP_ACK != 1)
 RETURN;
IF (S.IP_DATA.[5,6] != VAR1.SND_UNA)
{
GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
    {
        T.[4] = ((S.IP_DATA.[5,6])/10)+0X30,
        T.[5] = ((S.IP_DATA.[5,6])\%10) + 0X30,
        TARGET = "SACK"
```

```
}
    VAR4[0,1] = S.IP_DATA.[5,6];
}
   GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
    {
       T.[4] = ((S.IP\_DATA.KDP\_ID)/10)+0X30,
       T.[5] = ((S.IP\_DATA.KDP\_ID)\%10)+0X30,
       TARGET = "ACK "
    }
   GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
    {
        T.[4] = ((VAR1.SND_NXT)/10)+0X30,
        T.[5] = ((VAR1.SND_NXT)\%10)+0X30,
        TARGET = "NXT "
    }
IF(S.IP\_DATA.KDP\_ID - VAR1.SND\_UNA >= 32768W)
    RETURN;
IF(VAR1.SND_NXT - S.IP_DATA.KDP_ID >= 32768W)
    RETURN;
DISCARD_MESSAGE;
FOR_EVERY_ELEMENT_IN_POOL 20
    {
       IF(PE[2,].IP\_DATA.KDP\_ID - S.IP\_DATA.KDP\_ID >= 32768W)
```

```
REMOVE_CURRENT_POOL_ELEMENT;
    }
    VAR1.SND_UNA = S.IP_DATA.KDP_ID;
    VAR1.SND_WND = S.IP_DATA.KDP_WINDOW_SIZE;
       GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
       {
            T.[4] = ((VAR1.SND_UNA + 3 - VAR1.SND_NXT)/10) + 0X30,
            T.[5] = ((VAR1.SND_UNA + 3 - VAR1.SND_NXT)\%10) + 0X30,
            TARGET = "UWND"
       }
   }
2. SlidingWindowReceiver.mddl
   VAR1.RCV_NXT
                      = 0W;
                                             // RCV_NXT initialization.
   VAR1.RCV_WND
                      =4W;
                                              // RCV_WND initialization.
   VAR2[0, 3]
                  = \{192, 168, 2, 2\};
                                     // SRC Address.
                                     // DST Address.
   VAR2[4, 7]
                  = {192, 168, 1, 1};
                                         // Some pointer.
   VAR3[4, 5] = 0W;
   IP IN HANDLER
       IF( S.IP_ADDRSRC != VAR2[4, 7] || S.IP_PROT != CNST_IP_PROT_KDP ||
          S.IP_DATA.KDP_ACK != 0W)
           RETURN;
       DISCARD_MESSAGE;
```

```
IF(S.IP_DATA.KDP_ID - VAR1.RCV_NXT >= 32768W)
    RETURN;
IF(S.IP_DATA.KDP_ID - (VAR1.RCV_NXT + VAR1.RCV_WND) < 32768W)
    RETURN;
LOOK_FOR_ONE_ELEMENT_IN_POOL 21 WITH_CONDITION (PE.IP_DATA.KDP_ID ==
 S.IP_DATA.KDP_ID)
    RETURN;
VAR1.RCV_WND = VAR1.RCV_WND - 1W;
 GENERATE_USER_MSG WITH_DATA
{
    TARGET = VAR1.RCV_WND
}
ADD_TO_POOL 21 WITH_CONDITION (S.IP_DATA.KDP_ID - PE.IP_DATA.KDP_ID < 32768W)
 WITH_DATA
    T = S
FOR(VAR3[4, 5] = VAR1.RCV_NXT;;VAR3[4, 5] = VAR3[4, 5] + 1W)
{
    LOOK\_FOR\_ONE\_ELEMENT\_IN\_POOL\ 21\ WITH\_CONDITION\ (PE.IP\_DATA.KDP\_ID ==
     VAR3[4, 5])
        VAR1.RCV_WND = VAR1.RCV_WND + 1W;
```

{

}

{

}

```
CONTINUE;
   }
   ELSE
      BREAK;
}
VAR1.RCV_NXT = VAR3[4, 5];
FOR_EVERY_ELEMENT_IN_POOL 21 WITH_CONDITION(PE.IP_DATA.KDP_ID -
VAR1.RCV_NXT >= 32768W
   REMOVE_CURRENT_POOL_ELEMENT;
SEND_OUT_IP WITH_DATA
   T.IP_PROT
                         = CNST_IP_PROT_KDP,
   T.IP_ADDRDST
                            = VAR2[4, 7]
   T.IP_DATA.KDP_ID
                            = VAR1.RCV_NXT ,
   T.IP_DATA.KDP_ACK
                           = 1
   T.IP\_DATA.KDP\_WINDOW\_SIZE = VAR1.RCV\_WND
}
```