## Глубокое обучение

Бекезин Никита


14 июля 2022

Лекция 14: Автоэнкодеры


## Agenda

- Autoencoders
- Manifold learning


- Когда данных много, мы хотим понизить их размерность. Классическое машинное обучение позволяте делать это с помощью метода главных компонент, tsne и других методов. Нейросети также позволяют решать подобную задачу сжатия с минимальными потерями.
- Понижение размерности задача обучения без учителя
- Давайте превратим её в обучение с учителем!



latent vector/variables



## Пример сжатия



#### Как используют

- Для предобучения сетей. Именно так в 2005 началась революция.
- Скрытое представление признаков можно использовать в других моделях в качестве фичей.
- Конструкцию автокодировшика можно немного модернизировать для решения других задач, например для генерирования подписи по картинке (про это позже)

## Типы автокодировщиков

## Обычный автокодировщик

В обычном автокодировщике восстанавливаем следующую последовательность: x=f(g(x)), изменяя 2 функции f(x) и g(x). Loss в нашем случае - L(x,f(g(x))) Тождественно не можем выучить из-за искусственного ограничения количества нейронов в середине.

- Однослойной автокодировщик по своему действию совпадает с РСА
- Если задаем многослойный автокодировщик может находить достаточно сложные особенности в данных (по сути, правильной архитектуре любые)
- Можно делать и сверточные, если работаем с изображениями

#### Denoise autoencoder

Мы пытаемся не просто восстановить выход по входу, но и ещё искусствено добавляем шум к входным данным.

Посутимыпытаемрешитьследующуюзадачу  $x=f(g(\hat{x}))$ , где  $\hat{x}$  зашумленные входные данные. Для изображений шум можно задавать 2-мя способами - затемнять какую-часть изображения или добавлять шум к каждому пикселю. Весь остальной процесс обучения совпадает с обычным автокодировщиком.

## Разреженный автокодировщик

Разреженный автокодировшик Теперь мы к нашему лосу добавляем регуляризатор.  $L(x, g(f(x))) + \omega(h)$ , где g(h) - выход декодера, h = f(x)-выход энкодера, и ограничение накладывается на энкодер. Как ограничения обычно использую L1 или L2 норму. Такой автокодировщик не сможет полностью выучить картинку из-за штрафа при любой архитектуре. Он может расширяться к выходу, пытаясь разложить сигнал на множество статистически независимых сигналов. Используют его также как и обычный автокодировщик, если требуется чтобы получающиеся латентные векторы были более линейно-независимые. Из-за того, что он пытается разложить один сигнал на множество, иногда его для разложения сигнала на составляющие - аналог вайвлет преобразований для аудио.

## Собираем свои автокодировщики