#### Глубокое обучение

Бекезин Никита


14 июля 2022

Лекция 14: Автоэнкодеры


## Agenda

- Autoencoders
- Manifold learning


- Когда данных много, мы хотим понизить их размерность. Классическое машинное обучение позволяте делать это с помощью метода главных компонент, tsne и других методов. Нейросети также позволяют решать подобную задачу сжатия с минимальными потерями.
- Понижение размерности задача обучения без учителя
- Давайте превратим её в обучение с учителем!



latent vector/variables



#### Пример сжатия




#### Как используют


- Для предобучения сетей. Именно так в 2005 началась революция.
- Скрытое представление признаков можно использовать в других моделях в качестве фичей.
- Конструкцию автокодировшика можно немного модернизировать для решения других задач, например для генерирования подписи по картинке (про это позже)

## Сверточные слои декодера


### Nearest neighbor unpooling



### Max unpooling




#### Learnable unpooling: Transpose convolution




- Каждую клетку надо распаковать в 4 клетки  $\Rightarrow$  свёртка 3 imes 3 со сдвигом 2

### Пример:



#### Почему называется Transpose convolution:



#### Source of a picture

### Почему называется Transpose convolution:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ y & x & 0 & 0 \\ z & y & x & 0 \\ 0 & z & y & x \\ 0 & 0 & z & y \\ 0 & 0 & 0 & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ ay + bx \\ az + by + cx \\ bz + cy + dx \\ cz + dy \\ dz \end{bmatrix}$$

Source of a picture

#### Почему называется Transpose convolution:

$$\vec{x} * \vec{a} = X \vec{a}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ b \\ c \\ d \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ay + bz \\ bx + cy + dz \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} *^T \vec{a} = X^T \vec{a}$$

$$\begin{bmatrix} x & 0 \\ y & 0 \\ z & x \\ 0 & y \\ 0 & z \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ ay \\ az + bx \\ by \\ bz \\ 0 \end{bmatrix}$$

#### Source of a picture

## Типы автокодировщиков

#### Обычный автокодировщик

В обычном автокодировщике восстанавливаем следующую последовательность: x=f(g(x)), изменяя 2 функции f(x) и g(x). Loss в нашем случае - L(x,f(g(x))) Тождественно не можем выучить из-за искусственного ограничения количества нейронов в середине.

- Однослойной автокодировщик по своему действию совпадает с РСА
- Если задаем многослойный автокодировщик может находить достаточно сложные особенности в данных (по сути, правильной архитектуре любые)
- Можно делать и сверточные, если работаем с изображениями

#### Denoise autoencoder

Мы пытаемся не просто восстановить выход по входу, но и ещё искусствено добавляем шум к входным данным.

Посутимыпытаемрешитьследующуюзадачу  $x=f(g(\hat{x}))$ , где  $\hat{x}$  зашумленные входные данные. Для изображений шум можно задавать 2-мя способами - затемнять какую-часть изображения или добавлять шум к каждому пикселю. Весь остальной процесс обучения совпадает с обычным автокодировщиком.

#### Разреженный автокодировщик

Разреженный автокодировшик Теперь мы к нашему лосу добавляем регуляризатор.  $L(x, g(f(x))) + \omega(h)$ , где g(h) - выход декодера, h = f(x)-выход энкодера, и ограничение накладывается на энкодер. Как ограничения обычно использую L1 или L2 норму. Такой автокодировщик не сможет полностью выучить картинку из-за штрафа при любой архитектуре. Он может расширяться к выходу, пытаясь разложить сигнал на множество статистически независимых сигналов. Используют его также как и обычный автокодировщик, если требуется чтобы получающиеся латентные векторы были более линейно-независимые. Из-за того, что он пытается разложить один сигнал на множество, иногда его для разложения сигнала на составляющие - аналог вайвлет преобразований для аудио.

# Собираем свои автокодировщики