概述

Cargo 用于 Rust 的包管理。Cargo 下载 Rust 包的依赖项,编译包,制作可分发的包,并将它们上传到 crates. io--Rust 社区的包注册表。

安装

在 linux 上使用以下命令进行安装:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

在 windows 上在 https://win.rustup.rs/下载 rustup-init.exe, 进行安装。

General Commands

cargo

Rust 语言的包管理器和构建工具。

使用

cargo 的使用方式有如下一些:

- cargo [options] command [args]
- cargo [options] --version
- cargo [options] —list
- cargo [options] --help
- cargo [options] --explain code

选项

有以下一些选项:

- -V, --version: 打印版本信息并退出。 如果与--verbose 一起使用,则打印额外信息。
- -v, --verbose: 尽可能详细的输出。
- --list: 列出所有已安装的 Cargo 子命令。 如果与--verbose 一起使用,则打印额外信息。
- --explain code: 打印出错误消息的详细解释(例如,E0004)。
- -q, --quiet: 没有输出打印到标准输出。
- --color when: 控制何时使用彩色输出。 有效值:
 - auto (默认): 自动检测终端是否支持颜色。
 - always: 始终显示颜色。
 - never: 从不显示颜色。
- --frozen, --locked: 要求 Cargo.lock 文件是最新的。如果锁文件丢失,或者需要更新, Cargo 会报错退出。
- --offline: 防止 Cargo 出于任何原因访问网络。
- +toolchain: 如果 Cargo 的第一个参数以 + 开头,它将被解释为 rustup 工具链名称(例如 +stable 或 +nightly)。
- -h, --help: 打印帮助信息。
- -Z flag: 不稳定(仅限+nightly)标志。 运行 cargo -Z help 了解详情。

示例

cargo help

打印给定子命令的帮助消息。

使用

cargo help [subcommand]

选项

见 cargo 选项。

示例

获取 build 命令的帮助信息: cargo help build

cargo version

显示 Cargo 的版本。

使用

cargo version [options]

选项

见 cargo 选项。

示例

显示版本信息: cargo version

Package Commands

cargo init

在现有目录中创建一个新的 Cargo 包。

使用

cargo init [options] [path]

选项

有以下一些选项:

- --bin: 创建一个带有二进制目标的包 (src/main.rs)。 这是默认行为。
- --lib: 创建一个带有库目标 (src/lib.rs) 的包。
- --edition edition: 指定要使用的 Rust 版本。 默认值为 2018。可能的值: 2015、2018、2021。
- --name name: 设置包名。 默认为目录名称。
- --vcs vcs: 为给定的版本控制系统初始化一个新的 VCS 存储库,或者根本不初始化任何版本控制。如果未指定,则默认为 git。
- --registry registry: 将 Cargo. toml 中的 package. publish 字段设置为给定的注册表名称,这将限制仅发布到该注册表。

示例

在当前目录下创建一个二进制的 Cargo 包: cargo init

cargo new

创建一个新的目录,并在其中创建新的 Cargo package。

使用

cargo new [options] path

选项

有以下一些选项:

- --bin: 创建一个带有二进制目标的包 (src/main.rs)。 这是默认行为。
- --lib: 创建一个带有库目标(src/lib.rs)的包。
- --edition edition: 指定要使用的 Rust 版本。 默认值为 2018。可能的值: 2015、2018、2021。
- --name name:设置包名。 默认为目录名称。
- --vcs vcs: 为给定的版本控制系统初始化一个新的 VCS 存储库,或者根本不初始化任何版本控制。如果未指定,则默认为 git。
- --registry registry:将 Cargo.toml 中的 package.publish 字段设置为给定的注册表名称,这将限制仅发布到该注册表。

示例

在当前目录下创建一个二进制的 Cargo 包: cargo new helloworld

cargo install

管理 Cargo 的本地安装的二进制包。 只能安装具有可执行文件 [[bin]] 或 [[example]] 目标的软件包,并且所有可执行文件都安装到安装根目录的 bin 文件夹中。安装根目录选择如下:

- 选项--root
- 环境变量 CARGO_INSTALL_ROOT
- Cargo 配置值 install.root
- 环境变量 CARGO_HOME
- \$HOME/.cargo

使用

```
cargo install [options] crate...
cargo install [options] --path path
cargo install [options] --git url [crate...]
cargo install [options] --list
```

选项

有以下一些选项:

- --vers version, --version version: 指定要安装的版本。支持语义化版本,例如~1.2。
- --git url: 用于安装指定 crate 的 Git URL。
- --branch branch: 从 git 安装时使用的分支。
- --tag tag: 从 git 安装时使用的 tag。
- --rev sha: 从 git 安装时使用的修订版本号。
- --path path: 要安装的本地 crate 的文件系统路径。
- --list:列出所有已安装的软件包及其版本。
- -f, --force: 强制覆盖现有的 crate 或二进制文件。
- --no-track: 默认情况下, Cargo 使用存储在安装根目录中的元数据文件跟踪已安装的包。该标志告诉 Cargo 不要使用或创建该文件。
- --bin name...: 仅安装指定的二进制文件。
- --bins: 仅安装二进制文件。
- --example name...: 仅安装指定的示例文件。
- --examples: 仅安装示例文件。
- --root dir: 指定包安装到的目录。
- --registry registry: 要使用的注册表的名称。
- --index index: 要使用的注册表索引的 URL。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构安装。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --debug: 使用开发配置文件而不是发布配置文件进行构建。

示例

从 crates.io 安装或升级包: cargo install ripgrep

在当前目录安装或重新安装包: cargo install --path.

查看已安装的软件包列表: cargo install --list

cargo uninstall

删除使用 cargo install 安装的包。默认情况下,删除所有安装的二进制文件。

使用

cargo uninstall [options] [spec...]

选项

有以下一些选项:

• -p, --package spec...: 需要卸载的包。

- --bin name...: 只卸载指定的二进制。
- --root dir: 卸载软件包的目录。

卸载以前安装的软件包: cargo uninstall ripgrep

cargo search

在 https://crates.io 上对 crates 执行搜索。

使用

cargo search [options] [query...]

选项

有以下一些选项:

- --limit limit: 限制结果数量(默认: 10, 最大: 100)。
- --index index: 要使用的注册表索引的 URL。
- --registry registry: 要使用的注册表的名称。

示例

从 crates. io 搜索包: cargo search serde

Build Commands

cargo build

编译本地包及其所有依赖项。

使用

cargo build [options]

选项

- -p spec..., --package spec...: 仅构建指定的包。
- --workspace: 构建工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 构建库。
- --bin name...: 构建指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 构建所有二进制文件。
- --example name...: 构建指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 构建所有示例。
- --test name...: 构建指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 构建在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- --bench name...: 构建指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 构建在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 构建所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构构建。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行构建。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --out-dir directory: 将最终编译文件复制到此目录。
- --build-plan: 将一系列 JSON 消息输出到 stdout,指示运行构建的命令。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

构建本地包及其所有依赖项:

cargo build

使用优化构建:

cargo build --release

cargo run

运行本地包的二进制文件或示例,并传递额外的运行参数给运行的文件。

使用

cargo run [options] [-- run_args]

选项

有以下一些选项:

- -p spec..., --package spec...: 仅运行指定的包。
- --bin name: 运行指定的二进制文件。
- --example name: 运行指定的示例。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构运行。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行构建。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下,Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

构建本地包并运行其主要目标(假设只有一个二进制文件): cargo run

运行带有额外参数的示例:

cargo run --example exname -- --exoption exarg1 exarg2

cargo rustc

编译当前包,并将额外的选项传递给编译器

使用

cargo rustc [options] [-- args]

选项

- -p spec..., --package spec...: 仅构建指定的包。
- --lib: 构建库。
- --bin name...: 构建指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 构建所有二进制文件。
- --example name...: 构建指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 构建所有示例。
- --test name...: 构建指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 构建在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- --bench name...: 构建指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 构建在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 构建所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构构建。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行构建。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。

• --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

检查包(不包括依赖项)是否使用了不安全的代码:

cargo rustc --lib -- -D unsafe-code

在夜间频道编译器上尝试一个实验性标志,例如打印每种类型的大小:

cargo rustc --lib -- -Z print-type-sizes

cargo test

编译并执行包的单元和集成测试。

使用

cargo test [options] [testname] [-- test-options]

选项

有以下一些选项:

- --no-run: 编译, 但不运行测试。
- --no-fail-fast: 无论是否失败,都运行所有测试。 如果没有这个标志, Cargo 将在第一个可执行文件失败后退出。
- -p spec..., --package spec...: 仅测试指定的包。
- --workspace: 测试工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 测试库。
- --bin name...: 测试指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 测试所有二进制文件。
- --example name...:测试指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 测试所有示例。
- --test name...: 测试指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 测试在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- --bench name...:测试指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 测试在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 测试所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --doc: 仅测试库的文档。 这不能与其他目标选项混合使用。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构测试 。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行测试。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

执行当前包的所有单元和集成测试:

cargo test

仅运行名称与过滤器字符串匹配的测试:

cargo test name filter

仅在特定集成测试中运行特定测试:

 $cargo \ test \ -\!-test \ int_test_name \ -\!- \ modname::test_name$

cargo bench

编译并执行基准测试。

使用

cargo bench [options] [benchname] [-- bench-options]

选项

有以下一些选项:

- --no-run: 编译, 但不运行基准测试。
- --no-fail-fast: 无论是否失败,都运行所有基准测试。如果没有这个标志,Cargo将在第一个可执行文件失败后退出。
- -p spec..., --package spec...: 仅测试指定的包。
- --workspace: 测试工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 测试库。
- --bin name...:测试指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 测试所有二进制文件。
- --example name...:测试指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 测试所有示例。
- --test name...:测试指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 测试在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- --bench name...:测试指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 测试在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 测试所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构测试 。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

构建并执行当前包的所有基准测试:

cargo bench

仅在特定基准目标内运行特定基准:

cargo bench --bench bench_name -- modname::some_benchmark

cargo check

检查本地包及其所有依赖项是否有错误。

使用

cargo check [options]

选项

- -p spec..., --package spec...: 仅检查指定的包。
- --workspace: 检查工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 检查库。
- --bin name...: 检查指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 检查所有二进制文件。
- --example name...: 检查指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 检查所有示例。
- --test name...: 检查指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 检查在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- --bench name...: 检查指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 检查在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 检查所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构检查。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行检查。
- --profile name: 更改检查行为。目前仅支持测试,这将在启用 #[cfg(test)] 属性的情况下进行检查。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下,Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

检查本地包是否有错误:

cargo check

检查所有目标,包括单元测试:

cargo check --all-targets --profile=test

cargo fix

自动从警告等诊断中获取 rustc 的建议,并将它们应用到您的源代码中。

使用

cargo fix [options]

选项

有以下一些选项:

- --broken-code: 修复代码,即使存在有编译器错误。
- --edition: 应用会将代码更新到下一版本的更改。
- --edition-idioms: 应用会将代码更新为当前版本的首选样式的建议。
- --allow-no-vcs: 即使未检测到 VCS, 也要修复代码。
- --allow-dirty: 即使工作目录发生变化,也要修复代码。
- --allow-staged:即使工作目录已暂存更改,也要修复代码。
- -p spec..., --package spec...: 仅修复指定的包。
- --workspace: 修复工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 修复库。
- --bin name...: 修复指定的二进制文件。该标志可以多次指定。
- --bins: 修复所有二进制文件。
- --example name...: 修复指定的示例。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 修复所有示例。
- --test name...: 修复指定的集成测试。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 修复在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试,以及集成测试。
- · --bench name...: 修复指定的基准测试。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 修复在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试。
- --all-targets: 修复所有目标。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构修复。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- -release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行修复。
- --profile name: 更改修复行为。目前仅支持测试,这将在启用 #[cfg(test)] 属性的情况下进行检查。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

将编译器建议应用于本地包:

cargo fix

更新一个包,为下一个版本做准备:

cargo fix --edition

为当前版本应用建议:

cargo fix --edition-idioms

cargo fetch

下载包的依赖项。如果 Cargo. lock 文件可用,此命令将确保所有 git 依赖项和/或注册表依赖项都已下载并在本地可用。如果 Cargo. lock 文件不可用,则此命令将在获取依赖项之前生成 Cargo. lock 文件。

使用

cargo fetch [options]

选项

有以下一些选项:

- --target triple: 为给定的架构拉取依赖。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下,Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

获取所有依赖项: cargo fetch

cargo clean

删除生成的文件。

使用

cargo clean [options]

选项

有以下一些选项:

- -p spec..., --package spec...: 仅移除指定的包的生成的文件。
- --doc: 此选项将导致 cargo clean 仅删除目标目录中的 doc 目录。
- --release: 清除使用 release 或 benchmark profile 构建的所有文件。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --target triple: 为给定的架构清除。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是<arch><sub>-<vendor>-<sys>-<abi>。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

删除整个目标目录:

cargo clean

仅删除使用 release 或 benchmark profile 构建的文件:

argo clean --release

cargo doc

构建包的文档

使用

cargo doc [options]

选项

- --open: 构建后在浏览器中打开文档。 这将使用您的默认浏览器,除非您在 BROWSER 环境变量中定义另一个浏览器。
- --no-deps: 不要为依赖构建文档。
- --document-private-items: 在文档中包含非公开项目。
- -p spec..., --package spec...: 仅为指定的包生成文档。
- --workspace: 为工作区中的所有成员生成文档。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --lib: 为库生成文档。
- --bin name...: 为指定的二进制文件生成文档。该标志可以多次指定。
- --bins: 为所有二进制文件生成文档。
- —features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构生成文档 。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是<arch><sub>-<vendor>-<sys>-<abi>。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行文档生成。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

构建本地包文档及其依赖项并输出到目标/文档: cargo doc

cargo rustdoc

使用指定的自定义标志构建包的文档。

使用

cargo rustdoc [options] [-- args]

选项

有以下一些选项:

- --open: 构建后在浏览器中打开文档。 这将使用您的默认浏览器,除非您在 BROWSER 环境变量中定义另一个浏览器。
- -p spec..., --package spec...: 仅为指定的包生成文档。
- --lib: 为库生成文档。
- --bin name...: 为指定的二进制文件生成文档。该标志可以多次指定。
- --bins: 为所有二进制文件生成文档。
- --example name...: 为指定的示例生成文档。这个标志可以被多次指定。
- --examples: 为所有示例生成文档。
- --test name...: 为指定的集成测试生成文档。这个标志可以被多次指定。
- --tests: 为在 cargo. toml 中设置了 test=true 的目标的单元测试以及集成测试生成文档。
- --bench name...: 为指定的基准测试生成文档。这个标志可以被多次指定。
- --benches: 为在 cargo. toml 中设置了 bench=true 的目标的基准测试生成文档。
- --all-targets: 为所有目标生成文档。 这相当于指定 --lib --bins --tests --benches --examples。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --target triple: 为给定的架构生成文档。 默认为主机架构。 三元组的一般格式是〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --release: 使用发布配置文件而不是开发配置文件进行生成文档。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

使用包含在给定文件中的自定义 CSS 构建文档: cargo rustdoc --lib -- --extend-css extra.css

Manifest Commands

cargo update

更新本地锁文件中记录的依赖项。

使用

cargo update [options]

选项

有以下一些选项:

- -p spec..., --package spec...: 仅更新指定的包。
- --aggressive: 当与 -p 一起使用时, spec 的依赖项也被强制更新。不能与 --precise 一起使用。
- --precise precise: 与 -p 一起使用时,允许您指定要设置包的特定版本号。 如果包来自 git 存储库,则这可以是 git 修订版。
- -w, --workspace: 尝试更新工作区中定义的包。
- --dry-run: 显示将更新的内容,但实际上并不写入锁定文件。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

更新锁文件中的所有依赖项:

cargo update

仅更新特定的依赖项:

cargo update -p foo -p bar

将特定依赖项设置为特定版本:

cargo update -p foo --precise 1.2.3

cargo generate-lockfile

为当前包或工作空间创建 Cargo. lock 锁文件。 如果锁文件已经存在,它将使用每个包的最新可用版本重建。

使用

cargo generate-lockfile [options]

选项

有以下一些选项:

• --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

创建或更新当前包或工作区的锁文件:

cargo generate-lockfile

cargo locate-project

使用 Cargo. toml 清单的完整路径将 JSON 对象打印到标准输出。

使用

cargo locate-project [options]

选项

有以下一些选项:

- --workspace: 在工作空间的根目录中找到 Cargo. toml, 而不是当前工作空间成员。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下,Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

根据当前目录显示清单的路径:

cargo locate-project

cargo metadata

显示有关当前包的机器可读元数据。

使用

cargo metadata [options]

选项

- --no-deps: 仅输出有关工作区成员的信息,不获取依赖项。
- --format-version version: 指定要使用的输出格式的版本。 目前 1 是唯一可能的值。
- --filter-platform triple: 过滤解析输出以仅包含给定目标三元组的依赖项。 如果没有此标志,则解析包括所有目标。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

输出关于当前包的 JSON: cargo metadata --format-version=1

cargo pkgid

获取包的完全合格的包 ID。

使用

cargo pkgid [options] [spec]

选项

有以下一些选项:

- -p spec..., --package spec...: 获取指定包的包 ID。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

检索 foo 包的包规范: cargo pkgid foo

检索 foo 版本 1.0.0 的包规范: cargo pkgid foo:1.0.0

从 crates.io 检索 foo 的包规范: cargo pkgid https://github.com/rust-lang/crates.io-index#foo

从本地包中检索 foo 的包规范: cargo pkgid file:///path/to/local/package#foo

cargo tree

显示可视化的树形依赖图。

使用

cargo tree [options]

选项

- -i spec, --invert spec: 显示给定包的反向依赖关系。 此标志将反转树并显示依赖于给定包的包。
- --no-dedupe: 不要删除重复的依赖项。
- -d, --duplicates: 仅显示具有多个版本的依赖项。
- -e kinds, --edges kinds: 要显示的依赖项类型。 采用逗号分隔的值列表:
 - all 显示所有边类型。
 - normal 显示正常的依赖关系。
 - build 显示构建依赖项。
 - dev 显示开发依赖项。
 - features 显示每个依赖项启用的特性。如果这是唯一给出的种类,那么它将自动包含其他依赖项种类。
 - no-normal 不包括正常的依赖项。
 - no-build 不包括构建依赖项。
 - no-dev 不包含开发依赖项。
- --target triple: 过滤与给定目标三元组匹配的依赖项。 默认为主机平台。 使用值 all 包括所有目标。
- --charset charset:选择用于树的字符集。 有效值为"utf8"或"ascii"。 默认为"utf8"。
- -f format, --format format: 为每个包设置格式字符串。 默认值为"{p}"。以下字符串将替换为相应的值:
 - {p} 包名称。
 - {1} 软件包许可证。
 - {r} 包存储库 URL。
 - {f} 一 已启用的软件包功能的逗号分隔列表。
- --prefix prefix:设置每行的显示方式。 前缀值可以是以下之一:
 - indent (默认) ——显示每一行缩进为树。
 - depth 显示为列表,在每个条目之前打印数字深度。

- none 显示为平面列表。
- -p spec..., --package spec...: 只显示指定的包
- --workspace: 显示工作区中的所有成员。
- --exclude SPEC...: 排除指定的包。 必须与 --workspace 标志一起使用。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

显示当前目录中包的树: cargo tree

显示所有依赖于 syn 包的包: cargo tree -i syn

显示每个包上启用的特性: cargo tree --format "{p} {f}"

显示多次构建的所有包。 如果树中出现多个与 semver 不兼容的版本(如 1.0.0 和 2.0.0),就会发生这种情况: cargo tree -d

描述为什么为 syn 包启用特性: cargo tree -e features -i syn

cargo vendor

将项目的所有 crates. io 和 git 依赖项供应到 〈path〉的指定目录中。 此命令完成后,〈path〉指定的供应商目录将包含来自指定依赖项的所有远程源。

使用

cargo vendor [options] [path]

选项

有以下一些选项:

- -s manifest, --sync manifest: 为工作区指定额外的 Cargo.toml 清单,这些清单也应该被供应商提供并同步到输出。
- --no-delete: 在 vendoring 时不要删除 "vendor" 目录,而是保留 vendor 目录的所有现有内容
- --respect-source-config: 在.cargo/config.toml 中读取它并在从 crates.io 下载 crates 时使用它,而不是忽略 [source] 配置。
- --versioned-dirs: 通常添加版本只是为了消除同一包的多个版本的歧义。此选项会导致"供应商"目录中的所有目录都进行版本控制。
- --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下,Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

Vendor 所有依赖项到本地 "vendor" 文件夹中: cargo vendor

Vendor 所有依赖项到本地 "third-party/vendor" 文件夹中: cargo vendor third-party/vendor

Vendor 当前工作区以及另一个"Vendor": cargo vendor -s ../path/to/Cargo.toml

cargo verify-project

检查 crate 清单的正确性。

使用

cargo verify-project [options]

选项

• --manifest-path path: Cargo.toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo.toml 文件。

示例

检查当前工作区是否有错误: cargo verify-project

Publishing Commands

cargo login

在本地保存注册表中的 API 令牌。

使用

cargo login [options] [token]

选项

有以下一些选项:

• --registry registry: 要使用的注册表的名称。

示例

将 API 令牌保存到磁盘: cargo login

cargo owner

修改注册表中 crate 的所有者。 crate 的所有者可以上传新版本和拉取旧版本。非团队所有者也可以修改所有者的设置,所以要小心!

使用

```
cargo owner [options] --add login [crate]
cargo owner [options] --remove login [crate]
cargo owner [options] --list [crate]
```

选项

有以下一些选项:

- -a, --add login...: 邀请给定的用户或团队作为所有者。
- -r, --remove login...: 删除给定的用户或团队的所有者权限。
- -1, --list: 列出 crate 的所有者。
- --token token: 身份验证时使用的 API 令牌。 这会覆盖存储在凭据文件中的令牌。
- --index index: 要使用的注册表索引的 URL。
- --registry registry: 要使用的注册表的名称。

示例

列出包的所有者:

cargo owner --list foo

邀请所有者加入包:

cargo owner --add username foo

从包中删除所有者:

cargo owner --remove username foo

cargo package

将本地包组装成一个可分发的 tarball。在当前目录中使用包的源代码创建一个可分发的压缩 .crate 文件。 生成的文件将存储在 target/package 目录中。

使用

cargo package [options]

选项

有以下一些选项:

- -1, --list: 打印包含在包中的文件, 无需进行制作。
- --no-verify: 不要通过构建它们来验证内容。
- --no-metadata: 忽略有关缺乏可供人类使用的元数据(例如描述或许可证)的警告。
- --allow-dirty: 允许打包未提交的 VCS 更改的工作目录。
- --target triple: 为给定架构的打包。默认为主机架构。三元组的一般格式为<arch><sub>-<vendor>-<sys>-<abi>。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

创建当前包的压缩 . crate 文件: cargo package

cargo publish

将包上传到注册表。此命令将在当前目录中使用包的源代码创建一个可分发的压缩.crate 文件,并将其上传到注册表。

使用

cargo publish [options]

选项

有以下一些选项:

- --dry-run: 在不上传的情况下执行所有检查。
- --token token: 身份验证时使用的 API 令牌。 这会覆盖存储在凭据文件中的令牌。
- --no-verify: 不要通过构建它们来验证内容。
- --no-metadata: 忽略有关缺乏可供人类使用的元数据(例如描述或许可证)的警告。
- --allow-dirty: 允许打包未提交的 VCS 更改的工作目录。
- --target triple: 为给定架构的打包。默认为主机架构。三元组的一般格式为〈arch〉〈sub〉-〈vendor〉-〈sys〉-〈abi〉。
- --target-dir directory: 生成的编译文件和中间文件的目录。
- --features features: 要激活的特性列表,以空格或逗号分隔。
- --all-features: 激活所选包的所有特性。
- --no-default-features: 不要激活所选包的默认特性。
- --manifest-path path: Cargo. toml 文件的路径。默认情况下, Cargo 在当前目录或任何父目录中搜索 Cargo. toml 文件。

示例

发布当前包:

cargo publish

cargo yank

从索引中删除推送的 crate。此命令不会删除任何数据,并且仍然可以通过注册表的下载链接下载 crate。

使用

cargo yank [options] --vers version [crate]

选项

- --vers version: 要拉出或取消拉出的版本。
- --undo: 撤消 yank,将版本放回索引中。
- --token token: 身份验证时使用的 API 令牌。 这会覆盖存储在凭据文件中的令牌。

- --index index: 要使用的注册表索引的 URL。
- --registry registry: 要使用的注册表的名称。

从注册表索引中撤回一个 crate: cargo yank --vers 1.0.7 foo