



תרגיל מחשב


חלק ב׳

מטרת התרגיל: לתכנן מסנן ספרתי ע"י תכנון מסנן Butterworth אנלוגי והמרתו למסנן ספרתי באמצעות התמרה בי לינארית.

- יש לפתוח את הקובץ Fs = 8192 Hz הדגומים הדגומים אותות (z(t) ו- z(t) אותות (נתונים אותות ג $sig_2.mat$
- אחד של העולגית של התמרת פורייה האנלוגית של כל אחד .a בריבוע של התמרת פורייה האנלוגית של כל אחד .DFT. מהאותות באמצעות מחשב עייי שימוש









b. מה ההבדל בין שני האותות?

תשובה:

ניתוח בתחום הזמן:

- האות יyי (כחול): מופיע יותר במרכז, סביב הציר האופקי עם צורת גל צפופה.
 - האות יzי (אדום): בעל אמפליטודה גבוהה יותר, ונראה מפוזר יותר.

ניתוח בתחום התדר:

התמרת של פורייה של האות יצי:

- ספקטרום התדרים מציג מספר פיקים בולטים.
- רכיבים משמעותיים נצפים סביב 0.5 ו-1 הרץ, עם פיקים נמוכים יותר בתדרים אחרים.

התמרת פורייה של האות יzי:

- ספקטרום התדרים מראה פיק דומיננטי סביב 3.5 הרץ, המצביע על רכיב תדר חזק בערך זה.
- בהשוואה ל-י \mathbf{y} י, ל-י \mathbf{z} י יש פחות רכיבי תדר, כאשר פיק עיקרי אחד שולט בספקטרום.

סיכום:

- האות y נראה עשיר יותר, עם מספר פיקים משמעותיים בהתמרת הפורייה שלו, מה שמרמז על כך שהוא מורכב ממספר רב של הרמוניות.
- לעומת זאת, האות z מאופיין בהרמוניה יחידה בסביבות 3.5 הרץ, מה שהופך אות<mark>ו</mark> לפחות מורכב מבחינת תוכן התדר שלו.
 - האזן/י לאותות y ו- z. אם עובדים במטלב, אפשר להשתמש בשורות הבאות .c

```
playerObj = audioplayer(y,Fs);
start = 1;
stop = playerObj.SampleRate * 3;
play(playerObj,[start,stop]);
```

.d תאר/י את ההבדל בין האותות.

<u>תשובה :</u>

האות y הוא אות שמע באורך 3 שניות בו נשמעת המילה ייהללויהיי בניגון, כאשר אין רעש רקע הנשמע לאוזן.

לעומת זאת, האות z זהה לאות y מלבד צפצוף נוסף אחיד לאורך כל האות.

הבדלים אלו ניכרים הן בשמיעת האותות בתחום הזמן, והן בניתוח תחום התדר, כאשר הצפצוף הנוסף ב-יzי מתבטא כרכיב תדר דומיננטי שאינו קיים ב-יzי.

מעוניינים לסנן את אחד מהאותות (z(t) או y(t)) כך שהאותות ישמעו דומה זה לזה ככל מעוניינים לסנן את זאת יש לעשות ע"י מסנן ספרתי (H(z) השקול למסנן אנלוגי ($H_c(s)$ מעביר נמוכים (low-pass) בעל המאפיינים הבאים:



$$A_s = 20 \ dB$$

$$A_p = -20 log_{10} (1 - \delta_p) < 5 \ dB$$

$$\Omega_p = 3600 \times 2\pi \ \text{K rad/sec}$$

$$\Omega_s = 3800 \times 2\pi \ \text{K rad/sec}$$

א. מה הם המאפיינים של המסנן הספרתי (תדר מעבר, עצירה, ניחות וגליות) כך שהמערכת מעלה? תעמוד המפורטות מעלה? $H_c(s)$ האנלוגית השקולה

תשובה:

הדרישות שניתנו עבור המסנן האנלוגי הם:

 $5\,dB$ - פחות מ-(ripple) ביות מ-(ripple)

 $20 dB : A_s$ ניחות בתחום הקיטעון -

 $3600\cdot 2\pi\left[rac{rad}{sec}
ight]:\Omega_p$ - תדר תחום ההעברה - תדר תחום ההעברה - תדר תחום ההעברה - $\left[rac{rad}{sec}
ight]:\Omega_s$

כדי לתכנן מסנן דיגיטלי עם דרישות אלו, עלינו להמיר את התדרים האנלוגיים לתדרים דיגיטליים ע״י ההתמרה הבי-לינארית. התדרים הדיגיטליים יהיו תלויים בתדר הדגימה

. תדרי תחום המעבר Ω_n ותדרי תחום הקיטעון Ω_s בתחום הדיגיטלי Ω_n

שימוש בהתמרה הבי ליניארית:

$$\omega_p = 2F_s \tan\left(\frac{\Omega_p}{2F_s}\right)$$
 $\omega_s = 2F_s \tan\left(\frac{\Omega_s}{2F_s}\right)$

 δ_s וגליות תחום ההעברה δ_v וגליות תחום הקיטעון .2

גליות תחום המעבר והנחתת תחום הקיטעון במונחים של סקאלה לינארי:

$$\delta_p = 1 - 10^{\frac{-A_p}{20}}$$

$$\delta_s = 10^{\frac{-A_s}{20}}$$

מעוניינים לתכנן מסנן ספרתי IIR בעל פונקציית תמסורת (H(z באמצעות המרה של מסנן $\widetilde{H}(s)$ Butterworth עייי ההתמרה הבי-לינארית

$$H(z) = \widetilde{H}(s)|_{s=\frac{z-1}{z+1}}$$

ב. חשב/י תדרים אנלוגיים מתאימים למסנן $\widetilde{\mathrm{H}}(\mathrm{j}\Omega)$ Butterworth ב. חשב/י $H_c(j\Omega)$ אלה צריכים להיות זהים לתדרים האנלוגיים הנדרשים ל-



תשובה:

1. התאמת התדרים:

כדי להבטיח שההתמרה הבי-ליניארית משקפת בצורה מדויקת את התדרים האנלוגיים הרצויים, נתאים את תדרי תחום ההעברה ותחום הקיטעון:

$$\Omega_p' = rac{2F_s an\left(rac{\Omega_p}{2F_s}
ight)}{2\pi} \ \Omega_s' = rac{2F_s an\left(rac{\Omega_s}{2F_s}
ight)}{2\pi}$$

:Butterworth תדרים אנלוגיים למסנן.

תדרים מותאמים אלו ישמשו לתכנון מסנן Butterworth (אנלוגי), מכיוון שהם משקפים את התדרים שיענו על הדרישות הרצויות לאחר ההתמרה הבי-לינארית.

ג. תכנן/י מסנן אנלוגי מסוג Butterworth כתוב/י ביטוי כללי לאפסים של המסנן התכנן/י מסנן אנלוגי מסוג Butterworth ושרטט במחשב את מגניטודת התדר שרטט במחשב את מגניטודת התדר

<mark>פתרון:</mark>

1. סדר המסנן:

: סדר n של מסנן Butterworth ניתן לחשב באמצעות הנוסחה הבאה


$$n = \left[\frac{log_{10} \left(\frac{\sqrt{10^{0.1A_{S}} - 1}}{\sqrt{10^{0.1A_{p}} - 1}} \right)}{2 log_{10} \left(\frac{\Omega_{S}}{\Omega_{p}} \right)} \right]$$

2. פונקציית התמסורת:


אין אפסים ויש לו n קטבים הנמצאים על מעגל במישור השמאלי. Butterworth אין אפסים ויש לו s_{k} הקטבים א s_{k} נתונים על ידי:

$$s_k = \Omega_c e^{j\frac{(2k+1+n)\pi}{2n}}$$

כאשר Ω_c הוא תדר הקיטעון.







 $H(e^{j\omega})$ את מגניטודת תגובת התדר של המסנן הספרתי ד. שרטט γ י את מגניטודת הגובת התדר

1. התמרה בי-לינארית

H(s) האנלוגי Butterworth נפעיל את ההתמרה ההבי-לינארית כדי להמיר את מסנן H(z) האנלוגי לתחום הדיגיטלי ווארים:

$$H(z) = H(5)|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

2. סקיצה של האמפליטודה:


```
% Step 1: Load the data from the file 'sig_2.mat'
load('sig_2.mat', 'Fs', 'z', 'y'); % Load sampling frequency, z, and y
% Step 2: Define filter specifications
A_p = 5; % Passband attenuation in dB
A_s = 20; % Stopband attenuation in dB
Omega p = 3600 * 2 * pi; % Passband frequency in rad/sec
Omega_s = 3800 * 2 * pi; % Stopband frequency in rad/sec
% Pre-warped frequencies
F_p = Omega_p / (2 * pi);
F_s = Omega_s / (2 * pi);
% Pre-warp the frequencies
omega_p = 2 * Fs * tan(Omega_p / (2 * Fs));
omega s = 2 * Fs * tan(Omega s / (2 * Fs));
% Step 3: Calculate the order of the Butterworth filter
[n, Wn] = buttord(omega_p, omega_s, A_p, A_s, 's'); % Wn is the normalized
cutoff frequency
% Step 4: Design the analog Butterworth filter
[b, a] = butter(n, Wn, 's'); % Wn is the normalized cutoff frequency
```



% Step 5: Convert to digital filter using bilinear transformation
[bz, az] = bilinear(b, a, Fs);

% Step 6: Plot the magnitude response of the digital filter
figure;
freqz(bz, az, 1024, Fs);

title('Magnitude Response of Digital Filter H(e^{j\omega})');




 $H_c(j\Omega)$ את תגובת התדר של המסנן הספרתי את תגובת ה. שרטט/י

פתרון:

1. כדי לשרטט את תגובת התדר של המסנן האנלוגי השקול $H_c(j\Omega)$, אנו צריכים להמיר את תגובת התדר הדיגיטלית $H\left(e^{j\omega}
ight)$ חזרה לתחום האנלוגי. נעשה זאת באמצעות נוסחת ההמרה :

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$


 $H(e^{j\omega})$ נשרטט את באותו האופן בו שרטטנו את באותו באותו באותו אות נשרטט את





```
% Step 7: Plot the Frequency Response of the Equivalent Analog Filter
% Compute the frequency response
[H, w] = freqz(bz, az, 1024, 'whole');
% Adjust the frequency vector to include negative frequencies
w = w - 2*pi*(w > pi);
% Convert digital angular frequency to normalized angular frequency (omega/Fs)
omega normalized = w / Fs;
% Convert to Hz
F_analog = omega_normalized * Fs / (2 * pi);
% Compute the squared magnitude response
H = abs(H).^2;
% Plot the squared magnitude response
figure;
plot(F_analog, H_squared);
title('Squared Magnitude Response of Equivalent Analog Filter H_c(j\Omega)');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('|H(j\omega)|^2');
grid on;
```

אכן ניתן לראות כי המסננים אכן דומים אחד לשני:



```
% Set up frequency range for detailed comparison
f = linspace(0, Fs/2, 1000); % Up to Nyquist frequency
w = 2*pi*f; % Angular frequency
% Digital filter response
[Hd, wd] = freqz(bz, az, w, Fs);
mag_d = 20*log10(abs(Hd));
```



```
% Analog filter response
[Ha, wa] = freqs(b, a, w);
mag_a = 20*log10(abs(Ha));
% Plotting comparison of Digital and Analog Filter Responses
figure;
plot(f, mag d, 'b', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(f, mag a, 'r--', 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Magnitude (dB)');
title('Comparison of Digital and Analog Filter Responses');
legend('Digital Filter', 'Analog Filter');
xlim([3400 4000]); % Focus on the region of interest
ו. סנן את אחד מהאותות (y(t) או (y(t)) כך שישמעו קרוב זה לזה ככל שניתן.
%% Section 5: Filter the Signal z and Play the Filtered Signal
% Filter the signal z using the designed digital filter
filtered_z = filter(bz, az, z);
% Create an audioplayer object for the filtered z
playerObjFilteredZ = audioplayer(filtered z, Fs);
% Define start and stop samples for a 3-second playback
startZ = 1;
stopZ = playerObjFilteredZ.SampleRate * 3;
% Play the filtered z signal for the first 3 seconds
play(playerObjFilteredZ, [startZ, stopZ]);
                                                            קיבלנו כאן סינון סביר:
% Compute SNR for the digital filter
% Original signal: z
% Filtered signal: filtered_z
SNR digital = 10 * log10(mean(z.^2) / mean((filtered z - z).^2));
fprintf('SNR of the digital filter (in dB): %.2f\n', SNR_digital);
          SNR of the digital filter (in dB): 0.27
                         אולם אם נשתמש לצורך העניין במסנן FIR, נקבל סינון טוב בהרבה:
%% perfect filtering (FIR)
% Define the parameters for FIR band-stop filter
N = 1000; % Filter length
n = -N:N; % Time index
B = pi/65; % Bandwidth of the notch
```



```
% Frequency to be removed (3800 Hz) converted to rad/s
w_0 = 2*pi*3800 / Fs;
% Design the FIR filter
h_1 = (2*\cos(w_0*n).*\sin(B*n))./(pi*n);
h_1(N+1) = B/pi; % Correct the center value
% Filter the signal z using the FIR filter
z_{fir} = z - conv(z, h_1, 'same');
% Compute SNR for the FIR filter
% Original signal: z
% Filtered signal: z_fir
SNR_FIR = 10 * log10(mean(z.^2) / mean((z_fir - z).^2));
fprintf('SNR of the FIR filter (in dB): %.2f\n', SNR_FIR);
          SNR of the FIR filter (in dB): 0.43
```

 $x(t) = x_0(t) + x_1(t)$ -2 כאשר:

$$x_0(t) = A_0 \sin (\Omega_0 t)$$

$$x_1(t) = A_1 \sin (\Omega_1 t)$$

נדגם בתדר x(t) האות . $\Omega_0,\Omega_1<3200 imes2\pi$ בתדר לא ידועים לא הינם תדרים Ω_1 ו- Ω_0 . x[n], n = 0, ..., N – 1 וממור לסידרה $\Omega_{\mathrm{s}} = 6720 \times 2$

א. עבור $A_0=A_1$ מהו הפרש התדרים $\Omega=|\Omega_1-\Omega_0|$ אהמינימאלי המאפשר להבחין בין N בור את הספקטרום לכל ויש את יש אוN=16,32,64,128,256עבור Ω_1 ים לכל וי Ω_0 יש להציג את חספקטרום לכל ולהדגים את ההפרדה.

נאמר ששני תדרים כעת ברי הפרדה אם אונות הצד של הספקטרום באורך $\,\mathrm{N}\,$ נמוכות מהאונה הראשית של כל תדר.

- ב. עבור $A_0=0.05, A_1=1$, משתמשים בחלון Hann בתלון, משתמשים ב $\Delta\Omega=0.05, A_1=1$ בבי יש להציג את .N = 16, 32,64,128,256 עבור Ω_1 ו- Ω_0 יש להציג את מאפשר להבחין בין התדרים Ω_1 הספקטרום לכל N ולהדגים את ההפרדה.
- ג. $A_{1}=0.001,\ A_{1}=1$. האם ניתן להבחין בין התדרים השונים? אם כן, איזה חלון דרוש ומהו $N=\Omega_1$ ו- Ω_0 עבור $\Omega_0=\Omega_1-\Omega_0$ המינימאלי המאפשר להבחין בין התדרים $\Omega=\Omega_1-\Omega_0$. הפרדה את ולהדגים את הספקטרום לכל N ולהדגים את ההפרדה. 16,32,64,128,256



באשר:
$$x(t) = x_0(t) + x_1(t)$$
 - כאשר: 2

$$x_0(t) = A_0 \sin(\Omega_0 t)$$

$$x_1(t) = A_1 \sin(\Omega_1 t)$$

נתון לנו כי:

$$x(t) = x_0(t) + x_1(t), x_0(t) = A_0 \sin(\omega_0 t), x_1(t) = A_1 \sin(\omega_1 t)$$
 $\omega_s = 6720$
 $A_0 = A_1$
 $\Delta \omega = |\omega_1 - \omega_0| \min = ?$

אנחנו יודעים שבתדר אנחנו מבצע DFT על התמרת הפורייה בבדיד ונכפיל בחלון על מנת לקבל את הטווח הדרוש עבורנו-נזכור שסינוס בתדר(בערך מוחלט-מכיוון שנרצה את העצמה) הוא שתי דלתאות מוזזיות וחלון בתדר הוא סינק-כלומר נקבל פעמיים-2 סינקים מוזזים:

$$x[n] = A_0 \sin[w_0 n] + A_1 \sin[w_1 n]$$
 בבדיד:

והתמרת הפורייה תהיה

$$X(w) = \frac{\pi}{i} (A_0 \delta(w - w_0) - A_0 \delta(w + w_0) + \frac{\pi}{i} (A_1 \delta(w - w_1) - A_1 \delta(w + w_1))$$

w[n]=1 0 $\leq n \leq N-1$, = 0else -ומכיוון שנכפיל

$$Y(W) = X(W) * SINC =$$

$$= \frac{\pi}{j} (A_0 W(w - 2\pi f_0) - A_0 W(w + 2\pi f_0) + \frac{\pi}{j} (A_1 W(w - 2\pi f_1) - A_1 W(w + 2\pi f_1))$$


$$d(w,N) = \frac{\sin(\frac{N}{2}w)}{\sin(\frac{w}{2})}$$
 כאשר $W = D(w,N)e^{-\frac{jw(N-1)}{2}}$ כאשר

נשים לב שככל שהחלון שלנו יהיה גדול יותר הוא התוצאה תהיה יותר ויותר קרובה לסינק(נזכור שהאונה הראשית של סינק דועכת כמו I/N ומכיוון שהתנאים אינם אידאלים והחלון הוא סופי-נקבל סינקים:

: כאשר מכיוון שנקח את העצמה-בעצם כשנבצע את ה DFT נקבל את הערך המוחלט כלומר


$$\pi(A_0W(w-2\pi f_0)-A_0W(w+2\pi f_0)+\pi(A_1W(w-2\pi f_1)-A_1W(w+2\pi f_1)$$





אם כן,על מנת לקבל הפרדה-נדרוש תחילה הפרדה בין האונות הראשיות כלומר: שהאונה הראשית של סינק אחד לא יעלה על האונה הראשית של סינק שני-כפי שלמדנו הדרישה היא


כאשית הרוחב של הרוחב הרוחב באשר
$$\frac{4\pi}{N}$$
 כאשר באשית כאשר $\Delta\omega=|\omega_0-\omega_1|>\frac{4\pi}{N}$



וככל שהחלון יותר רחב האונות יותר צרות כלומר הדרישה על Δw תהיה קטנה יותר

אם אחר כלומר-אם נניח את אחד את האונה הראשית אחר כלומר-אם נניח אם $A_0 \neq A_1$ אם $A_0 \neq A_1$ שהאונה המשנית של AI לא תהיה גדולה יותר מהראשית של AI כי לא נוכל להבדיל: $\frac{A_{side}}{A_{main}} < \frac{A_0}{A_1} [dB]$





- א. עבור $A_0=A_1$ מהו הפרש התדרים $\Omega=|\Omega_1-\Omega_0|$ המינימאלי המאפשר להבחין בין א. עבור חפרש התדרים Ω_1 ו- Ω_1 עבור Ω_1 עבור Ω_1 את הספקטרום לכל Ω_1 יש להציג את הספקטרום לכל ולהדגים את ההפרדה.
- ב. עבור $\Omega=\Omega_1-\Omega_0$ משתמשים בחלון אמתמשים בחלון המינימאלי ב. עבור $\Omega_0=0.05,~A_1=1$, משתמשים בחלון המאפשר להבחין בין התדרים ח Ω_1 ו- Ω_1 עבור Ω_1 0, יש להציג את המפקטרום לכל N ולהדגים את ההפרדה.

בסעיף א-כש $A_0=A_1$ נוכל להשתמש בחלון רגיל ולקיים את הדרישה בחלות-בסעיף ב-הדרישה חמורה אינתר.

שוב- נדרוש (שוב- נדרוש $\frac{A_0}{A_1} = -26.02[dB]$ ואצלנו (שוב- נדרוש אם נשתמש בחלון $\frac{A_{side}}{A_{main}} < \frac{A_0}{A_1}[dB]$ שמופיע בטבלה) ונקבל את הדרוש כלומר אם נשתמש בחלון -hann נשתמש בחלון הדרישה עבור שני הסעיפים:

 $\Delta \omega < \frac{4\pi}{N}$ לכן נותר לנו רק לדרוש עבור האונות עבור האונות לכן לכן לכן לכן

 $:\!\Delta f=|f_0-f_1|<\!\frac{2}{N}\!:$ התדירויות ונקבל את ונקבל את עבור כל מחדש מחדש נציב כל פעם את ונקבל ה

ג. $A_0=0.001,~A_1=1$. האם ניתן להבחין בין התדרים השונים? אם כן, איזה חלון דרוש ומהו $A_0=0.001,~A_1=1$. או חלון דרוש ומהו $\Omega_0=\Omega_1-\Omega_0$ המינימאלי המאפשר להבחין בין התדרים $\Omega_1=\Omega_1-\Omega_0$ עבור $\Omega_1=\Omega_1$. את הספקטרום לכל N ולהדגים את החפרדה.

כעת $\frac{A_0}{A_1}=-60[dB]$ כלומר אף אחד מהחלונות שברשותנו לא עומדים בתנאי ונצטרך להשתמש בחלון kaiser



חלון kaiser הוא סוג של מסנן fir שנבנה באופן מלאכותי על מנת לקיים בין היתר את הדרישות של fir שנבנה באופים קודמים: הנחתה שלא יכולנו לקבל עם מסננים קלאסיים כמו hann שהשתמשנו בסעיפים קודמים: A=60 כלומר fir מכיוון שההנחה היא fir כלומר fir מכיוון שההנחה היא fir כלומר fir הנחתה מנצא את התנאי על fir מכיוון שההנחה היא fir כלומר fir

$$\alpha = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7) & A > 50\\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21) & 21 < A \le 50\\ 0 & A \le 21 \end{cases}$$

a=0.1102(A-8.7)=5.65 ולכן

$$N=rac{60-7.95}{14.36\Delta f}=2\pirac{a-7.95}{14.36\Delta\omega}
ightarrow\Delta\omega=Nrac{14.36}{2\pi(60-7.95)}$$
נמצא כעת את התנאי על $\Delta\omega$: כפי שלמדנו שלמדנו שלמדנו :

פונקציית החלון מוגדרת:

$$w[n] = \frac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left(\frac{n-\gamma}{\gamma}\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}, \quad 0 \le n \le N$$


. פונקצית אל מסדר 0, הנתונה על ידי פונקצית פונקצית ווי $I_{0}(\cdot)$ איר אירי כאשר $\gamma=N/2$

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} (k!)^{-2}$$

ונציב...



: פתרון סעיף א



Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.125 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.0625 Hz


Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.03125 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.015625 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 1, 1) with Rect Window is 0.0078125 Hz



:פתרון סעיף ב



Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.25 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.125 Hz


Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.0625 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.03125 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 0.05, 1) with Hann Window is 0.015625 Hz



:פתרון סעיף ג



Minimum frequency difference for N = 16 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.22654 Hz

Minimum frequency difference for N = 32 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.11327 Hz

Minimum frequency difference for N = 64 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.056635 Hz

Minimum frequency difference for N = 128 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.028318 Hz

Minimum frequency difference for N = 256 (A0, A1 = 0.001, 1) with Kaiser Window is 0.014159 Hz



```
Matlab:
clc;
clear;
close all;
% Define the different values of N
N values = [16, 32, 64, 128, 256];
name_window = 'Kaiser Window'; % CHANGE HERE!!!
for N = N_values
   % Parameters
   % N = 16; % Number of points in the window
   fs = 6720; % Sampling frequency in Hz
    beta = 5.65; % % beta parameter for the Kaiser window
   % CHANGE HERE!!!
   A0 = 0.001; % Amplitude of the first sinusoid
   A1 = 1; % Amplitude of the second sinusoid
    delta_f_hann = 4 / N; % Frequency difference in Hz
    delta_f_rect = 2 / N;
    delta_f_kaiser = (60 - 7.95) / (14.36 * N);
    delta f = delta f kaiser; % CHANGE HERE!!!
    disp(['Minimum frequency difference for N = ', num2str(N), ' (A0, A1 = ',
num2str(A0), ', ', num2str(A1), ') with ', name_window, ' is ', num2str(delta_f),
' Hz']);
   % Frequencies
   f1 = 1600; % Frequency of the first sinusoid in Hz
   f0 = f1 + delta_f; % Frequency of the second sinusoid in Hz, ensuring | f0 -
f1 = 2/N
   % Time vector
```



```
t = (0:N-1)/fs;
% Signal components
x0 = A0 * sin(2 * pi * f0 * t);
x1 = A1 * sin(2 * pi * f1 * t);
% Combined signal
x = x0 + x1;
% Define the rectangular window
rect_window = ones(N, 1);
% Apply the rectangular window to the signal
x_windowed_rect = x .* rect_window';
% Apply Hann window
hann_window = 0.5 * (1 - \cos(2 * pi * (0:N-1)' / (N-1)));
x windowed hann = x .* hann window';
% Generate the Kaiser window
kaiser_window = kaiser(N, beta);
% Apply the Kaiser window to the signal
x_windowed_kaiser = x .* kaiser_window';
x_windowed = x_windowed_kaiser; % CHANGE HERE!!!
% Compute the FFT
X = fft(x_windowed, N);
f = (0:N-1)*(fs/N);
% Plot the magnitude spectrum
figure;
plot(f, 20*log10(abs(X)));
xlabel('Frequency (Hz)');
```



```
ylabel('Magnitude (dB)');
title(['Magnitude Spectrum with ', name_window, ' and N = ', num2str(N)]);
grid on;

% Zoom in on the frequencies of interest
xlim([0, fs/2]);
end;
```