


#### 知识点回顾与重要考点



I/O设备的基本概念与分类

單。IUINBOC14

### 本节内容

I/O控制器、

**第76m00c1**。



# I/O设备的电子部件(I/O控制器)

CPU无法直接控制I/O设备的机械部件,因此I/O设备还要有一个电子部件作为CPU和I/O设备机械部件之间的"中介",用于实现CPU对设备的控制。

这个电子部件就是I/O控制器,又称设备控制器。CPU可控制I/O控制器,又由I/O控制器来控制设备的根据部件

的机械部件。

如CPU发来的 read/write 命令,I/O 控制器中会有相应的<mark>控制寄存器</mark> 来存放命令和参数

接受和识别CPU发出的命令

向CPU报告设备的状态

I/O控制器中会有相应的状态寄存器,用于记录I/O设备的当前状态。如: 1表示空闲,0表示忙碌


I/O控制器的功能

数据交换


地址识别

I/O控制器中会设置相应的数据寄存器。输出时,数据寄存器用于暂存CPU发来的数据,之后再由控制器传送设备。输入时,数据寄存器用于暂存设备发来的数据,之后CPU从数据寄存器中取走数据。

类似于内存的地址,为了区分设备控制器中的各个寄存器,也需要给各个寄存器设置一个特定的"地址"。I/O控制器通过CPU提供的"地址"来判断CPU要读/写的是哪个寄存器








值得注意的小细节: ①一个I/O控制器可能会对应多个设备;

②数据寄存器、控制寄存器、状态寄存器可能有多个(如:每个控制/状态寄存器对应一个具体的设备),且这些寄存器都要有相应的地址,才能方便CPU操作。有的计算机会让这些寄存器占用内存地址的一部分,称为内存映像I/O;另一些计算机则采用I/O专用地址,即寄存器独立编址。



#### 本节内容

I/O控制方式



# 程序直接控制方式

读入下

一个字

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图,Key word: 轮询)
- 2. CPU干预的频率 很频繁,I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入,并且 在等待I/O完成的过程中CPU需要不断地轮询检查。

指的是CPU

3. 数据传送的单位 每次读/写一个字

4. 数据的流向 读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存 写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备 每个字的读/写都需要CPU的帮助

5. 主要缺点和主要优点 优点:实现简单。在读/写指令之后,加上实现循环检查的 一系列指令即可(因此才称为"程序直接控制方式") 缺点: CPU和I/O设备只能串行工作,CPU需要一直轮询检查, 长期处于"忙等"状态,CPU利用率低。

CPU向控 制器发出 给I/O模块发出 命令 CPU→I/O 读命令 将I/O状 读I/O模块的 态信息 I/O→CPU 松松 读入CPU 未准备好 寄存器 检查状态 错误条件 设备可能 准备好 出现错误 从I/O模块中 将数据寄 I/O→CPU 读取字 存器中的 内容读入 往存储器中 CPU寄存 CPU→存储器 写入字 器 否 将CPU寄 完成? 存器中的 内容写到 主存中 下一条指令

(a) 程序直接控制方式

王道考研/CSKAOYAN.COM



# 中断驱动方式


- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图, Key word: 中断)
- 2. CPU干预的频率 每次I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入。 等待I/O完成的过程中CPU可以切换到别的进程执行。
- 3. 数据传送的单位 每次读/写一个字
- 4. 数据的流向

读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存 写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备

5. 主要缺点和主要优点


优点:与"程序直接控制方式"相比,在"中断驱动方式"中,I/O控制器会通过中断信号主动报告I/O已完成,CPU不再需要不停地轮询。CPU和I/O设备可并行工作,CPU利用率得到明显提升。

缺点:每个字在I/O设备与内存之间的传输,都需要经过CPU。而频繁的中断处理会消耗较多的CPU时间。



王道考研/CSKAOYAN.COM






DR (Data Register,数据寄存器):暂存从设备到内存,或从内存到设备的数据。

MAR(Memory Address Register,内存地址寄存器):在输入时,MAR表示数据应放到内存中的什么位置;输出时 MAR表示要输出的数据放在内存中的什么位置。

DC (Data Counter,数据计数器):表示剩余要读/写的字节数。

CR(Command Register,命令/状态寄存器):用于存放CPU发来的I/O命令,或设备的状态信息。




### DMA方式

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)
- 2. CPU干预的频率 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需要CPU干预。
- 3. 数据传送的单位 每次读/写一个或多个块(注意:每次读写的只能是连续的多个块, 且这些块读入内存后在内存中也必须是连续的)
- 4. 数据的流向(不再需要经过CPU) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备
- 5. 主要缺点和主要优点

优点:数据传输以"块"为单位,CPU介入频率进一步降低。数据的传输不再需要先经过CPU再写入内存,数据传输效率进一步增加。CPU和I/O设备的并行性得到提升。

缺点: CPU每发出一条I/O指令,只能读/写一个或多个连续的数据块。

如果要读/写多个离散存储的数据块,或者要将数据分别。写到不同的内存区域时,CPU要分别发出多条I/O指令,进行多次中断处理才能完成。






### 通道控制方式

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

①CPU向通道发出I/O指令。指明通道程序在内存中的位置,并指明要操作的是哪个I/O设备。之后CPU就切换到其他进程执行了



王道考研/CSKAOYAN.COM



## 通道控制方式

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)

与CPU相比,通道可以执行的指令很单一,并且通道程 序是放在主机内存中的,也就是说通道与CPU共享内存

2. CPU干预的频率

极低,通道会根据CPU的指示执行相应的通道程序,只有完成一组数据块的读/写后才需要发出中断信号,请求CPU干预。

- 3. 数据传送的单位 每次读/写一组数据块
- 4. 数据的流向(在通道的控制下进行) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备
- 5. 主要缺点和主要优点

缺点: 实现复杂,需要专门的通道硬件支持

优点: CPU、通道、I/O设备可并行工作,资源利用率很高。

