



### 本节内容

数据交换方式

水吻无痕 [出]出




# 网络的"掌中宝"




如何使数据通过网络核心【路由器】从源主机到目的主机?


# 数据交换 \*





# 为什么要数据交换?





电路交换


报文交换

分组交换


数据报方式

虚电路方式






特点: 独占资源



# 报文交换

报文:源应用发送的信息整体。





#### 优点:


- 1.无需建立连接
- 2.存储转发,动态分配线路
- 3.线路可靠性较高
- 4.线路利用率较高
- 5.多目标服务

#### 缺点:

- 1.有存储转发时延
- 2.报文大小不定,需要网络节点有较大缓存空间









# 分组交换


分组: 把大的数据块分割成小的数据块。





# 分组交换

分组: 把大的数据块分割成小的数据块。




#### 优点:


- 1.无需建立连接
- 2.存储转发,动态分配线路
- 3.线路可靠性较高
- 4.线路利用率较高
- 5.相对于报文交换,存储管理更容易

#### 缺点:

- 1.有存储转发时延
- 2.需要传输额外的信息量
- 3.乱序到目的主机时,要对分组排序重组



# 报文交换&分组交换



计算题中要注意的几点:


- 1.单位换算: b/B,Mbps,kbps
- 2.是否考虑传播延迟


105

D. 50K


- 3.时间至少是多少——选择最少跳数
- 4.起始时间(从发送开始到接收完为 止/从发送开始到发送完毕)
- 5.是否有分组头部大小的开销
- 6.报文交换时延更长,分组交换时延 可能不是整数

### 三种数据交换方式比较总结





- 1.报文交换和分组交换都采用存储转发。
- 2.传送数据量大,且传送时间远大于呼叫时,选择<mark>电路交换</mark>。电路交换传输时延最小。
- 3.从信道利用率看,报文交换和分组交换优于电路交换,其中分组交换时延更小。



### 数据报方式&虚电路方式

**数据报方式**为网络层提供**无连接服务**。 **虚电路方式**为网络层提供连接服务。 无连接服务:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定传输路径,不同分组传输路径可能不同。

连接服务: 首先为分组的传输确定传输路径(建立连接),然后沿该路径(连接)传输系列分组,系列分组传输路径相同,传输结束后拆除连接。






### 中国大学MOOC

# 数据报 (因特网在用哦)


**无连接** 无连接服务:不事先为分组的传输确定传输路径,每个分组独立确定传输路径,不同分组传输路径可能不同。

每个分组携带源和目的地址

路由器根据分组的目的地址转发分组:基于路由协议/算法构建转发表:检索转发表;每个分组独立选路。




### 虚电路



王道考研/CSKAOYAN.COM


虚电路将数据报方式和电路交换方式结合,以发挥两者优点。

虚电路:一条源主机到目的主机类似于电路的路径(逻辑连接),路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立,都维持一张虚电路表,每一项记录了一个打开的虚电路的信息。 通信过程:



水吻是演 5計5計





	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用,之后每个分组使用 长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行 路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠通信,可靠性由用户主机来保证	可靠性由网络保证
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组,其他分组路径选择发生变 化,可正常传输	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制,不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责, 也可由用户主机负责