USER MANUAL · 한국어판

Business Process Map 사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 • 2026-09-30 기준

목차 Contents

다루는 내용

01 시작하기 3–6

02 홈 · 맵 찾기와 관리 7–15

03 맵 편집 · 기초 16–25

04 노드 데이터 26–31

05 하위프로세스 32–40

06 버전과 승인 41–47

07 버전 비교 48–52

08 가져오기 · 내보내기 · AI 53–57

09 업무 체계와 연계 캔버스 58–68

10 알림 · 공지 · 협업 69–73

01

시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

로그인

Keycloak SSO

Sign in with Keycloak 버튼으로 사내 계정 접속.

자동 로그인 · 딥링크


한 번 로그인하면 다음부터 자동 접속. 열려던 화면으로 바로 이동.

LDAP 인증 서버

아이디/비밀번호 화면으로 대체. 관리자 발급 **로컬 계정** 지원.

개발 환경

테스트 계정 선택으로 접속.



로그인 화면(개발 환경 예시)


화면 한눈에 보기

상단 탭
맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).

상단 바
매뉴얼(한/영·검색), 피드백, 벨 알림, **설정**, 한/EN 토글.

개인 대시보드
홈 우측. 내 프로필 · 활동 타일 5종 · 섹션 6개.

빠른 검색
맵 목록·매뉴얼에서 `/` 키로 바로 검색창.



역할과 공개 범위

Owner
전부. 편집, 협업자·승인자·공개 범위 관리, 삭제.

Editor
맵과 Draft 버전 편집.

Viewer
읽기 전용. 열람·비교·댓글.

승인자(Approver)
승인 요청된 버전의 검토와 승인/거절.

주관 부서
맵마다 하나. 소속원은 자동으로 Editor.

공개 범위
`Public` 은 전원 열람, `Private` 은 협업자·승인자만.

카테고리 권한자
업무 체계 전용 권한. 그 분류와 하위의 연계 캔버스를 편집·확정(⑨).

02

홈 · 맵 찾기와 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.

맵 찾기와 상세 패널

조직도 트리

부서별 탐색, 나의 부서는 맨 위. 관리 부서인 연계 캔버스는 **L5 캔버스** 그룹.

검색과 두 줄 필터

윗줄 전체/공개/비공개· **정렬**, 아랫줄 Status·Role·Issues· **Type**.

상세 패널


카드 클릭. 오너·주관 부서·허용 인원·버전별 이력(우클릭 메뉴).

오너 미확정 필

인터뷰 임포트 맵. 소유권 이전으로 해소.

메모와 노트

인터뷰 원문 메모(읽기 전용)와 오너 전용 **노트**. 카드에서 협업자 바로 편집.



개인 대시보드와 지연 이동

섹션 6개

최근 열어본 · 업무 체계 · 내 부서 · 내 문서 · 승인 필요 · 최근 변경. 프로필·타일은 상단 고정.

내 부서

직속 부서 맵만. 하위 부서는 한 줄로 접히고 **범위 드롭다운**으로 확장.

상태 | 버전 탭


내 부서·내 문서 카드의 분포. 범례 클릭 = 목록 필터.

N건 더

섹션은 몇 건만. 같은 맵은 호버 시 다른 섹션에 **왼쪽 액센트 바**.

1클릭 지연 이동

타일·행 클릭은 **0.6초 카운트다운** 뒤 실행. 레이어를 클릭하면 취소.



홈 개인 대시보드

업무 체계 필 · 슬롯 연결·이동·이양

체계(Framework) 필

맵 카드에서 **업무 체계에 연결** · **연결 해제** · **슬롯 이양**. 배정은 L5에만.

바로 적용 vs 승인 요청

그 L5의 관리자·sysadmin은 즉시 반영. 그 외는 L5 관리자가 인박스에서 결정.

다른 L5로 이동


양쪽 L5 관리자 승인. 대기 중 **진행 상황(n/m)** 배너, 철회 가능.

삭제·복사 후 은퇴

같은 승인 흐름. 복사본이 **슬롯 승계** 또는 **슬롯 해제**.

분류 요약 카드

업무 체계 보기에서 행 클릭. 하위·L5·맵 수, 관리자, 서브트리 확정 현황.



인물 카드와 조직 정보

인물 카드

이름에 0.7초 호버 또는 클릭. 한/영 이름, 직급, 소속 경로, 메신저 열기.

이름 우클릭


Send message · **Info** 메뉴.

조직 정보 모달

부서 카드 클릭. 구성원, 하위 조직, 상위 경로 이동.

이름 표기

언어 설정을 따름. 한국어 UI는 한글 이름 우선.



새 맵 만들기


New map
이름 · 설명 · 공개 범위 입력.

주관 부서 필수
조직도 트리 피커. 소속원은 항상 Editor.

승인자 1명 이상 필수
없으면 맵을 만들 수 없음.

초기 협업자
개인·팀·그룹을 Viewer/Editor로. 피커는 내 조직에 가까운 순.

바로 그리기
시작·종료 노드 자동 시드. **Create from CSV** 로 노드가 채워진 맵 즉시 생성.



복사와 원본 대체(은퇴)


Copy
게시 이력이 있는 맵만. 게시 버전을 골라 새 맵 Draft로 열림.

원본 대체
"복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크. 이름 유지, 원본은 휴지통 7일.

명단 승계
협업자·승인자가 미리 채워짐. 조정 후 이어받고 알림 발송.

슬롯 승계
원본이 체계 슬롯에 있으면 승인 흐름. 승계 또는 해제 선택.

일반 삭제
휴지통 7일 보관 후 영구 삭제. 설정 → 삭제 예정에서 복구.



맵 설정 · 협업자


Viewer / Editor 추가
개인·팀·유저그룹. 기본 목록은 내 조직 근접 순.

스택 저장
변경을 쌓았다가 **Save changes** 로 일괄 적용, **Discard** 로 취소.

예고 아이콘
⚡ 즉시 적용 / ⏳ 승인 필요(Editor 제거·강등).

Approval pending
대기 중 요청 태그. 본인 요청은 호버해 **Withdraw**.

Undo
저장 직후 직전 저장 1회분 되돌리기.



맵 설정 · 이름·공개 범위·기타

이름 · 주관 부서

오너·관리자만 즉시 변경. 편집자는 변경 요청. 부서원 파생 Editor는 새 부서를 따름.

조건 · GMP 카드

인터뷰 임포트 맵의 상세 탭. 원문 옆에서 GMP·시작/종료 조건 선정.

공개 범위 전환


승인 필요. 영향 미리보기 + 승인자 명단, 대기 중 Withdraw.

서브프로세스 지정

게시본 필요. **속성 / 수행 지표 / 상세** 타일 세 섹션(⑤).

위험 구역

소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



03

맵 편집 · 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기와 연결, 정리와 저장.

에디터 화면


상단 바
맵 메뉴 · 버전 선택 · 실행취소 · 라이브러리 · AI · 저장.

좌우 패널
좌측 아웃라인·단축키 카드, 우측 인스펙터(속성/맵/승인/활동).

노드 표시 항목
Map 탭 **Node display** 또는 줌 필 옆 **눈 아이콘** 카드에서 토글.

Framework 칩
체계 등록 맵은 좌상단에 분류 경로. 펼치면 같은 분류의 다른 맵으로 이동.

AI 컨설턴트 말풍선
시작·종료만 있는 새 맵. 시작을 누르면 인터뷰 화면(⑧).



캔버스 조작

휠

세로 이동. `Shift` +휠 가로, `Ctrl` +휠 확대/축소.

팬과 박스 선택


`Space` +드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.

우클릭

노드·연결선·캔버스 컨텍스트 메뉴.

자동 밀림

노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 밀림. 저장 좌표는 불변.



노드 만들기

추가

캔버스 **우클릭** 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.

노드 5종


시작(1개) · 프로세스 · 판단/분기 · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.

이름 변경

더블클릭 또는 `F2`. `Enter` 확정, `Shift+Enter` 줄바꿈.

복사·복제

`Ctrl+C/V`(다른 맵 포함), `Ctrl`+드래그 복제. 같은 이름은 (2).



노드 연결

핸들 드래그

노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 연결(미리보기 스냅).

갈래는 판단 노드나 병렬 출구로

택일은 **판단 노드** (Yes/No 라벨), 동시 진행은 우클릭 **Parallel** (연결 2개 이상). 시작 노드는 기본 병렬.

연결선 라벨


우클릭 또는 `F2` 편집, 줄바꿈 지원.

선 모양

연결선별 곡선/꺾은선/직선. 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style** .

드롭존

노드를 노드 가까이 끌면 앞/뒤/자리 바꾸기/그룹 삽입.



병렬 출구와 흐름 표시

켜기

노드 우클릭 **Parallel**. 하위프로세스는 끝별 하위 메뉴.

규칙

병렬 출구는 연결 2개 이상. 갈래를 더해도 삽입 확인 없음.

호버 배지


노드 위에 **N in parallel**. 켜면 연결 전부터 테두리 안쪽에 옅은 선.

흐름 표시

병렬은 함께 출발해 4분의 3에 동시 도착. 분기는 멈춘 뒤 차례로 반짝이고 한 갈래만 전진.

동작 줄이기

OS의 동작 줄이기 설정이면 흐름 표시를 숨김.



정리 · 정렬·그룹·일괄 편집

자동 정렬

가로 `Shift+L` · 세로 `Shift+K`. 주 경로가 한 줄로.

축 고정 · 정렬 · 배치

`Shift`+드래그 축 고정, `Alt+W/C/T/X` 정렬, `Alt+R/V` 균등 배치.

그룹

2개 이상 선택 후 `Ctrl+G`. 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.

그룹 일괄 편집

속성·지표·입출력 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제. 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리.

검색과 흐름 따라가기

노드 검색

`/` 키. 한글 초성 지원, 매치로 점프·강조.

아웃라인

좌측 항목 클릭 = 해당 노드로 이동.

흐름 이동


`Tab` / `Shift+Tab`으로 다음/이전 노드(펼친 자식 포함).

흐름 하이라이트

`]` / `[`로 범위 조절. 들어오는 선 청록, 나가는 선 주황, 선택 선 보라.

노드 댓글

`Ctrl+Enter` 전송. 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



저장과 검증

자동 저장
편집을 멈추면 약 2초 후. 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패 표시.

저장 체크리스트
시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로(병렬 출구 2개 이상).

편집 조건
Draft(#Draft/#거절됨) + 내 check out. 그 외 읽기 전용 배너.

강등 대기 중
내 권한 강등이 승인 대기 중이면 check out·승인 요청이 잠시 거부.

단축키 한눈에

편집

`Ctrl+C/V` 복사 · `Ctrl`+드래그 복제 · `Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z` · `Delete` · `F2` 이름 · `Shift+Enter` 줄바꿈

캔버스

`Space` 팬 · `Ctrl`+휠 줌 · `/` 검색 · `S` 서브프로세스 목록 · `Esc` 취소·닫기

정리

`Shift+L/K` 자동 정렬 · `Ctrl+G` 그룹 · `Alt+W/C/T/X` 정렬 · `Alt+R/V` 균등 배치 · `Shift`+드래그 축 고정

탐색

`Tab` / `Shift+Tab` 흐름 이동 · `]` / `[` 하이라이트 · `Alt+←/→` 패널 접기 · `Ctrl+Shift+E` PNG · `Ctrl+Enter` 전송

더보기

좌측 Outline keys 카드 맨 아래 **단축키 더보기** .

04

노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력·조건, 링크까지. 노드에 담는 모든 것.

노드 속성

제목 · 설명

제목은 더블클릭/F2. 본체 더블클릭이나 우클릭 **정보 수정**은 노드 편집 창.

BPM 속성

담당자(조직 디렉터리) · 역할 · 부서(자동) · 시스템 · 색상.

역할(Role)


담당자 실명과 별개인 역할명. 목록 자동완성, 별칭은 정식 표기로.

시스템

시스템 목록과 대조. 목록에 없으면 **Other** + 원문 메모.

GMP · 링크

Direct/Indirect/Non-GMP 필, 분류 시 노드 색 자동. URL은 배지.



노드 편집 창(타일)

타일 구성

유형·색 · **속성** · **수행 지표 7종** · **입출력·조건**.

자리 팝오버

타일 클릭 → 그 자리에서 입력. Enter 반영, Esc 취소.

즉시 동기


값은 노드·인스펙터에 바로 반영. 하단은 **완료** 뿐, 되돌리기 `Ctrl+Z`.

비용 타일

₩/$ 탭 한 통화. 다른 통화는 저장 시 삭제.

이전/이후 노드

좌우 독 카드 클릭으로 연결 노드 편집으로 전환.



역할(Role)과 시스템 목록

Role 행

인스펙터 담당자 아래 한 줄. 관리자 역할 목록 자동완성, 목록 밖 값도 저장.

담당자 2 : 역할 1

편집 창·SP 지정 창의 타일 한 행. 값이 있으면 칩만.

Other + 원문 메모


목록 밖 시스템. 기존 메모와 다르면 교체 / 추가 / 취소.

캔버스 표시

평소 역할, 호버·선택 약 1초 뒤 **담당자 칩**.

경고색

조직도에 없는 부서·담당자는 아이콘 경고색 + Stale refs 배지. 역할은 대상 아님.



회당 수행 지표(7종)

한 번 수행 기준

소요시간 · 실작업시간 · 비용(₩/$) · 투입인원 · 연간 건수 · FTE.

시.분 표기

`1.30` = 1시간 30분. 편집 중과 CSV·Excel은 `1.30`, 그 외 `1h30m`.

비용은 한 통화


₩/$ 토글. 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.

섹션 저장

지표·입출력 섹션은 **섹션 저장 버튼**으로 반영.

하위프로세스 노드

연간 건수·FTE만 직접 입력. 나머지 5종은 링크 맵 상속.



입출력과 조건


행 구성
번호 / 자료 형식 필 / 항목명. 점선을 눌러 자료 형식 지정.

Import from node...
상류 산출물·하류 입력물을 가져와 Linked 유지. Disconnect로 분리.

연결 표시
링크 아이콘 + 방향 툴팁. 행 호버 시 상대 노드가 캔버스에서 점등.

필수/선택
입력물 플래그. 필수는 붉은 톤 호버.

시작/종료 조건
자유 텍스트. 캔버스에는 선택 노드 아래 표시.



05

하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.

링크로 추가하기

참조, 복사 아님

원본 맵이 바뀌면 함께 반영.

라이브러리

`S` 키, 초성 검색. 기본은 지정된 맵만.

Filter 팝오버


미등록 맵 스위치 · **부서** 행(전체 부서 트리) · **권한** 필.

버전 추종

새 링크는 최신 게시본 자동 추종. 특정 버전 고정 가능. 중복 링크 차단.

Subprocess 탭

노드 선택 시. 지정 정보 · 이 맵을 연결한 맵 · 지정 파라미터.



하위프로세스 연결 · 끝별 출구


들어오는 연결
네 변 어디에나. 들어오는 핸들은 끌고 올 때만 표시.

나가는 연결
우측 출구 한 점에서 시작.

끝 고르기
끝이 여러 개면 놓는 순간 **이어갈 끝** 목록.

끝당 1개
끝별 병렬은 우클릭 **Parallel** 하위 메뉴.

끝 배지
제목 끝 `2/3`, 초과하면 빨간 `+N`.



미리보기 피크 · 노드 탭

피크 열기

라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버). 맵 이름 · 오너 · 게시 버전 · 체계 경로.

흐름 미리보기

휠 확대/축소(100~300%), 드래그 이동. **맵에 추가** · **해당 맵으로 이동**.

노드 탭


추가될 노드의 실물 목업. 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력.

바로 드래그

목업을 캔버스로 끌어 놓기. 권한 없는 맵도 추가는 가능.

부서 칩

호버하면 조직 정보 카드.



미리보기 피크 · 상세 탭

지정 속성


부서 · 담당자 · 시스템과 **SP 수행 지표** .

전체 나열

조건 · 입출력 · GMP. 빈 값은 대시로 톤다운.

메타

게시 버전(v번호) · 게시 시각 · 업무 체계 경로.



펼쳐 보기(인라인)

하위 프로세스 펼치기

노드 우클릭 또는 액션 바. 게시본이 캔버스 위 틴트 영역으로 임베드(읽기 전용).

영역 헤더

맵 이름 + 열기 아이콘. 체계 소속이면 5단계 경로 라벨(클릭 = 분류 피크).

영역 안 우클릭


링크맵 열기(확인 게이트) · 접기.

Tab 순회

펼친 자식 포함. 자식 GMP 필은 읽기 전용.

더블클릭

노드 편집 창. 별도 딥 뷰는 없음.



05 하위프로세스

노드 다듬기와 링크된 맵 열기

노드 폭 조절

호버 시 우측 그립 드래그(180px~120%). 폭은 맵에 저장.

업무 체계 필

체계 소속 링크맵은 폴더 필. 클릭/3초 호버로 경로 피크.

링크된 맵 열기

우클릭 메뉴 맨 끝. 권한 없으면 비활성, 에디터 이탈 전 확인.

No access

연결 맵 권한이 없을 때 표시. 더블클릭은 연간 건수·FTE만 편집.

미등록 맵 링크(플레이스홀더)

미등록 맵 스위치

Filter 팝오버 맨 위. **Not registered** 배지로 목록에 표시.

등록 요청

드래그 후 경고 확인 → Send request / Link only 선택.

오너 Inbox


요청 도착. 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림.

노드에서 요청

Request registration 버튼, 요청 후 배지·철회.

○○로 맵 만들기

검색 밑 항목. 새 맵을 만들어 현재 맵에 자동 링크.



지정 관리(맵 오너)

서브프로세스 지정

맵 설정. 게시 버전 필요. 지정 값은 링크한 모든 노드에 라이브 표시.

세 섹션

속성 (부서 필수) · **수행 지표 타일** (Σ 합산 제안) · **상세 타일** (입출력 자료 형식).

참고치


연간 건수·FTE는 참고치. 링크 노드는 각자 값을 가짐.

지정 설명 없음

맵 설명 이 라이브러리와 링크 노드에 그대로 쓰임.

Linked from

이 맵을 링크한 맵 역참조. 인스펙터 Subprocess 탭 **수정** 으로도 열기.



06

버전과 승인

Draft → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 check out, 코멘트, 결재함.

버전 모델과 상태

여러 버전

As-Is/To-Be/자유 라벨. 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.

Draft는 하나

현재 버전 게시 후에만 새 버전. 번호는 게시 시 자동.

상태


#Draft · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #거절됨 · #만료됨(최종).

만료

게시하면 직전 게시본은 #만료됨. 재게시로 새 사이클.

L5 캔버스 예외

게시 대신 **확정(Confirmed)**. 승인·승인자·협업자 워크플로 없음 (⑨).



Check out(단일 작성자)

한 사람에게
Draft는 한 명이 check out. 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 배너.

요청/이전
보유자(또는 오너·sysadmin)가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘김.

자동 해제 없음
이전 · 요청 승인 · sysadmin 강제 인수로만 바뀜.

거절 시
check out은 제출자에게 복귀. 빈 check out 선점 방지.

Draft에서 게시까지

① 승인 요청
승인자 확인, 코멘트(선택). AI 초안 버튼이 변경 사유 2~4줄 작성.

② 승인/거절
거절은 사유 필수. 만장일치로 승인.

③ 게시
제출자만 게시. 직전 게시본은 #만료됨.

회수
검토대기·승인됨은 제출자만. 거절됨은 오너·관리자도. 회수자가 check out 획득.

셀프 게시
승인자가 나 혼자면 승인→게시 원클릭 체인.

공개 범위 동봉
오너는 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시 함께 적용.

코멘트와 이력

이력 저장
제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 버전 이력에 저장.

말풍선 버튼
코멘트가 있는 버전의 카운트 버튼 → 코멘트 이력 모달.

승인 탭
승인자별 태그 필(호버 = 시각·코멘트), 진행 n/m, 대기자.

변경 요약
게시본 대비 노드·연결선 증감. 접힘/펼침.

거절 배너
거절된 버전 상단에 거절자·사유.

승인자 착지와 게시본과 비교

착지

내가 결재할 검토 대기 버전이 있으면 그 버전으로 열림 (`?version=` 우선).

다른 버전에서


상단 배너 **내 결재 대기: {버전}** 링크 + 워크플로 섹션 덮개.

게시본과 비교

검토 대기 버전의 승인 탭 버튼. 최신 게시본 ↔ 대기본(AI 요약 포함).

덮개의 의미

열린 버전을 오판하지 않도록. 승인/거절은 그 버전을 연 뒤에.



결재함(Inbox)

검토 큐

버전 승인 · check out 이전 · 권한/공개 범위 · 이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청 · 슬롯 변경.

바로 처리

승인/거절(사유), 맵 열기. 상단 Inbox 탭에 대기 건수 배지.

SP 등록 카드


Designate & approve. 지정 폼 저장이 곧 승인.

확정 요청 카드

L5 직속 권한자·sysadmin. 승인 = 그 자리에서 캔버스 확정, 게이트 미충족이면 불가.

동봉 요청

버전 승인에 실린 요청은 읽기 전용 행으로 표시.



07

버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

비교 열기와 버전 선택

열기

에디터 상단 **비교** (게시본 1개 이상) 또는 Map 탭 비교 버튼.

기준 / 대상

변경 전 / 변경 후 캡션. 패널에도 base → target 상시 표시.

드롭다운


행마다 상태 필 + 마지막 변경일. 반대편 선택 버전은 **클릭하면 스왑**.

배치

가로/세로 토글. 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).

첫 화면

기준 = 게시본, 대상 = 그 밖의 최신. 우측 패널 폭 조절, 눈 아이콘으로 표시 항목.



차이 읽기

색 규칙

추가 = 초록 · 삭제 = 빨강 · 변경 = 노랑. 연결선 라벨 변경도 노랑.

필드 단위

새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선. 병렬 출구 전환도 필드로.

노드 칩


역할·부서·시스템·지표 칩과 조건. 입출력은 `+N −M` 한 줄.

모두 / 변경만

속성 패널 토글(기본 변경만). 무변경 노드는 톤다운.

변경 목록

전체/노드/연결선 필터, 클릭 = 포커스. `To-Be 적용` · `내보내기` (PNG).



요약(Summary) 탭

버전 합계


7개 수행 지표의 기준 → 대상 증감과 기여 노드 목록.

섹션

구조(노드·연결선 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · GMP 분포.

Summary items

우상단 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.



AI 요약 탭

승인자용 보고서

세 번째 탭. 여는 순간 개조식 보고서 생성(AI 활성 서버).

네 블록

개정 요지 · 흐름·통제 영향 · 제출 코멘트 대비 미언급 변경 · 결재 전 확인 질문.

서버 보관

다른 승인자·새로고침은 **저장된 보고서** 즉시. Draft 편집 시 자동 갱신.

다시 생성

제목 줄 버튼. 보관본을 버리고 새로 받음.

딥링크

`?base=&target=`. 아주 큰 차이는 노드·연결선 각 200개까지 전달.



08

가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, PNG · Excel · CSV로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.

CSV 가져오기


CSV 임포트
상단 바. 템플릿 다운로드 → 채우기 → 업로드. 25개 열, 최대 500행.

병합 규칙
제목(name) 기준. 기존 노드는 색·댓글·그룹 유지, 빈 칸은 기존 값 유지.

Unknown column
목록 밖 열은 거부.

정규화
담당자는 이름 매칭. 역할·시스템은 별칭 → 정식 표기, 목록 밖 시스템은 `Other`.

미리보기
추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용. 외부 AI로 CSV 만들기 프롬프트 제공.



내보내기(PNG · Excel · CSV)

PNG

2배 해상도 + 맵 정보 카드. `Ctrl+Shift+E`.

Excel


Process Map / **WBS** 선택 후 **열 선택**.
No·Name·Type·Parallel·Next는 항상 포함. 2,000행 상한.

CSV

가져오기와 같은 25열 중 **고른 열**만. 왕복 가능, 빈 열은 기존 값 유지. Name·Parallel·Next는 항상 포함.

CSV 건너뜀

대표 끝 외 종료 · 종료로 들어가는 연결 · 제목 중복은 경고와 함께 제외. SP 보조 끝 연결은 경고, 끝별 병렬은 미포함.



AI 도우미

생성

자연어로 플로우차트. 속성·지표까지 채움. 담당자 실명은 지정하지 않고 **역할만**.

증분 편집

배치·색·그룹 유지. 노드/연결/삽입/분기 라벨, 속성·지표·입출력·조건·색·링크·병렬 출구. 미리보기 후 Apply.

분석


오류 찾기 · 요약 · 워크스루 · **개선 제안** · 매뉴얼 기반 질문.

대화 저장

서버 저장, 기기 간 이어짐. 여러 대화, 다른 맵 대화 열람.

입력

`Ctrl+Enter` 전송 · 2,000자 제한 · 글자 크기 조절.



AI 컨설턴트 인터뷰

진입
상단 바 **헤드셋 아이콘** 또는 새 빈 맵의 말풍선. AI 활성 + 편집 가능한 Draft 필요.

화면
좌측 작업 맵 미리보기, 우측 대화 패널. 노드 클릭 → **Ask about this**.

질문 방식
단계별 질문, 후보는 선택지 버튼. 담당자 실명은 묻지 않음. 모르면 **TBD** 로 넘어가기.

문서 첨부
SOP·업무 문서 첨부 후 **Draw now** 로 바로 초안.

체크포인트
단계마다 저장. 되돌리면 이후 단계는 이력으로.

마무리
수집 항목 검토·적용 → **Draft에 병합** (제목 기준). 먼저 Draft를 check out.

09

업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.

Framework 보기

보기 전환

홈 목록 위 토글 **부서** / **업무 체계**. 한 번에 한 레벨씩 드릴다운.

형제 | 하위

브레드크럼 아래 두 열. 형제 클릭은 오른쪽만 교체, 하위 클릭은 한 단계 아래로.

L5 카드


상태(Confirmed / Draft / No canvas) · 관리자 · 맵 수 · **캔버스 열기/만들기**.

L5에만 배정

L5가 아닌 분류로의 배정·이양은 차단.

검색

결과는 L5 분류별 그룹. 현재 위치는 새로고침·검색 복귀 후에도 유지.



업무 체계 탐색 패널

열기

브레드크럼 오른쪽 **트리 아이콘**. 딤 없는 플로팅 패널, 드릴다운을 따라다님.

계단식 탭


현재 경로가 미리 펼쳐진 트리. 자손 호버 시 조상 강조.

다이어그램 탭

상위 → 현재 → 자식 → 손자 ERD식 도해. 우클릭 메뉴, **전체(L1 중심)** 토글.

검색

부분 일치·초성. **이동**으로 드릴다운.



연계 캔버스(L5)

특수 캔버스

소속 L6가 하위프로세스 노드로 전부 배치. Start/End 없음.

차콜 배경

우상단 **레벨 5 맵** 태그 옆 버튼으로 라이트 전환.
Draft/Confirmed/Superseded 스탬프.

편집권


카테고리 권한자(상위 권한 하향 상속). check out 단일 작성자 규칙.

삭제 불가

소속 L6 노드는 분류 데이터가 소스. 승인·게시·승인자·SP 지정 없음.

노트

Map 탭 하단. 이 분류의 진입/흐름/오픈 이슈 메모.



Draft·확정본 열람 규칙

라이브 Draft
확정 전에는 그 분류(또는 상위)의 권한자와 sysadmin만.

그 외 사용자
최신 확정본으로 진입. 없으면 "아직 확정본이 없습니다".

상태 배너
Draft (앰버) · Confirmed (읽기 전용) · Superseded (과거 확정본).

서버 변경 감지
슬롯 변경으로 재결착된 뒤 이전 상태 저장은 새로고침 안내와 함께 차단.

버전 타임라인
같은 메이저의 스냅샷을 그룹으로. 최신 확정본에 라벨.

연계 캔버스의 맵 설정 · 편집 가능자

탭 구성

상세 · 편집 가능자 · 공개 범위 · 승인 대기 · check out 요청 · 위험 구역만.

편집 가능자


읽기 전용. 카테고리 경로, 관리 부서, 체인 관리자 명단. 직속 L5 관리자는 **확정 가능**.

편집권 변경

설정 → Framework에서 카테고리 관리자·관리 부서 수정.

승인 대기

이 캔버스의 확정 요청·슬롯 변경 요청.



외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

L5 탐색기


좌상단. 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5 캔버스로 이동.

L6 피커

라이브러리 버튼 · 우클릭 **L6 업무 추가** · `S`. 다른 분류의 L6 카드 드래그.

출처 배지

클릭 = 그 L5의 드릴인 피크. "다른 체계 검색"으로 탐색 모달.



확정(Confirm)과 버전

게이트 6종

L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

누가 확정하나

check out한 **직속 권한자** (또는 sysadmin). 상위 권한자는 확정 요청.

버전


v1.0 → v1.1 …, **메이저** 체크 시 v2.0(중간 마이너 정리).

변경 필요

레이아웃 이동만으로는 확정 불가. 직전 확정 이후 변경 요약 표시.

스냅샷

버전 드롭다운에서 읽기 전용, 비교 화면에서 스냅샷끼리 비교.



플레이스홀더와 링크 교체

점선 노드

미등록 L6 자리. 하단 배너 **연결(Connect)** 로 다이얼로그.

체계 트리


안내된 L5로 자동 펼침. 맵 클릭 → 미리보기 → **Connect**.

안내 밖 L5

확인 후 연결. 이미 캔버스에 있는 맵은 **배치됨**.

플레이스홀더 만들기

L6 피커 하단. 확정 체크리스트가 연결 전까지 잡음.



끊긴 링크 교체와 슬롯 이력

배너 3종
"체계에서 해제됨" · "(맵)로 이양됨" · "삭제됨". 모두 **교체** 안내.

끊긴 링크 게이트
노드는 점선 에러 룩, 확정 체크리스트가 잡음.

후계 추천
배너 클릭 → 연결 다이얼로그에 후계 맵이 추천 카드로 고정.

최근 이양 배지
슬롯을 새로 이어받은 노드에 14일.

슬롯 이력
L6 노드 호버 시 우상단에 배정·이동·해제·삭제·이양 시각별 표시.



드릴인 피크와 체계 탐색

분류 경로 피크


외부 L6의 출처 배지 · SP 노드의 폴더 필.

다른 체계 검색

현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.

이동

맵 클릭 시 에디터 이탈은 확인 게이트.



10

알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.

알림

리치 문장

맵 이름·버전·행위자가 언어 설정대로. 행위자 필 = 인물 카드, 버전 칩 = 버전 카드.

벨

5초 간격 갱신. 클릭 시 알림 탭으로 이동·읽음 처리.

알림 탭


모두 읽음, 카테고리 필터, 선택·읽음·날짜 지정 삭제(영구).

데이터 정리 알림

낡은 참조 수정 요청 (오너당 1건) · 오너 배정 .

보존

1인당 최근 100건. 초과분은 오래된 것부터 자동 삭제.




공지사항과 매뉴얼

공지사항 탭
전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.

읽음 표시
이 브라우저(기기)에만 저장.

매뉴얼
상단 바 버튼. 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



피드백과 유저그룹

피드백

버그/제안/질문/기타. 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지.

노트


누구나 진행 메모 추가. 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브.

유저그룹

멤버 2+ · 매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성. 맵 권한 일괄 부여.

매니저

멤버 추가/제거 · 매니저 지정 · 이름 변경(주 1회) · 비활성 · 삭제(휴지통 7일).



자주 묻는 질문

편집이 안 돼요
상단 배너에서 check out · 승인 진행 · Viewer 여부 확인.

승인 요청이 안 돼요
승인자를 먼저 1명 이상 지정.

새 버전을 못 만들어요
현재 Draft 사이클을 게시까지 완료.

복사 버튼이 비활성
한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.

저장이 안 돼요
시작 1 · 대표 끝 1 · 끝 이름 중복 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

하위프로세스가 잠김
미지정 상태. 등록 요청하거나 게시 후 지정.

Draft가 안 보여요
연계 캔버스 Draft는 권한자·sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.

오너 미확정이 떠요
인터뷰 임포트 맵. 맵 설정 → 위험 구역 → 소유권 이전.

함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼**과 **피드백** 버튼으로. 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.