



Business Process Map

사용자 매뉴얼

프로세스를 플로우차트로 그리고, 버전으로 관리하고, 승인으로 확정합니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-07 기준 · 한국어판

다루는 내용

01 시작하기

03 맵 편집 — 기초

05 하위프로세스

07 버전 비교

09 업무 체계와 연계 캔버스

02 홈 — 맵 찾기와 관리

04 노드 데이터

06 버전과 승인

08 가져오기 · 내보내기 · AI

10 알림 · 공지 · 협업

01


시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 맵에서 내가 가진 역할을 이해합니다.

① 시작하기

로그인

- **Sign in with Keycloak** — 사내 SSO 계정으로 로그인합니다.
- 한 번 로그인하면 다음 방문부터 **자동 로그인**되고, 열려던 화면(딥링크)으로 바로 이어집니다.
- 사내 계정(LDAP) 인증 서버에서는 **아이디/비밀번호 화면**이 대신 나타납니다 — 관리자 발급 로컬 계정도 지원.
- 개발 환경에서는 **테스트 계정** 선택으로 접속할 수 있습니다.




로그인 화면(개발 환경 예시)

① 시작하기

화면 한눈에 보기

- 상단 탭 — 맵 목록 · 공지사항 · 알림·승인(Inbox).
- 상단 바 — 매뉴얼(한/영 문서·검색), 피드백, 벨 알림, 설정(내 그룹·삭제 예정·관리자 콘솔), 한/EN 토글.
- 홈 우측 대시보드 — 상태 도넛 차트, 최근 열어본 맵, 내가 처리할 승인 카드.
- 맵 목록·매뉴얼에서 **/** 키를 누르면 바로 검색창으로 이동합니다.



역할과 공개 범위

- **Owner** — 전부: 편집, 협업자·결재자·공개 범위 관리, 삭제.
- **Viewer** — 읽기 전용: 열람·비교·댓글.
- 맵마다 오우닝 부서가 있고, 소속원은 자동으로 Editor 권한을 갖습니다.
- 업무 체계에는 맵 역할과 별도로 카테고리 권한자가 있습니다 — 그 분류와 하위 분류의 연계 캔버스를 편집·확정(☑).
- **Editor** — 맵과 초안 버전 편집.
- **결재자(Approver)** — 승인 요청된 버전의 검토·승인/반려.
- **공개(Public)** 맵은 전원 열람, **비공개(Private)**는 협업자·결재자만 봅니다.


02

홈 — 맵 찾기과 관리

조직도·업무 체계로 맵을 탐색하고, 만들고, 복사하고, 설정을 관리합니다.


맵 찾기와 상세 패널

- 좌측 조직도 트리로 부서별 탐색 — 나의 부서는 맨 위 고정. 오우닝 부서가 없는 맵은 부서 미지정 그룹에 모이고, 오너가 Dept unassigned 필을 눌러 확정.
- 검색(/)과 필터 칩 — 상태·역할·오우닝(부서 누락)·SP 여부, 전체/공개/비공개 토글.
- 카드를 클릭하면 상세 패널 — 소유자, 오우닝 부서, 허용 인원, 버전별 이력(우클릭: Go to this version · View comments).
- 인터뷰 임포트로 오너 없이 들어온 맵은 오너 미확정 필 — 소유권 이전(Ⓢ 위험 구역)으로 사라집니다.
- 상세 패널 하단 — 인터뷰 원문 메모(읽기 전용, 접을 수 있음)와 노트(예외·VOC·규정 근거·오픈 이슈 — 맵 오너만 추가·수정, 임포트 노트를 고치면 수정됨 표시).
- 편집 권한이 있으면 카드에서 바로 협업자 추가/제거(설정과 같은 스택 저장·Undo).




업무 체계 필 — 슬롯 연결·이동·이양

- 맵 카드의 체계(**Framework**) 필을 누르면 배정 창 — 업무 체계에 연결(연결·다른 L5로 이동), 연결 해제, 슬롯 이양. 맵은 L5에만 배정됩니다.
- 그 L5의 관리자(또는 sysadmin)면 확인 창의 바로 적용으로 즉시 반영(토스트 안내). 그 외에는 승인 요청이 만들어져 L5 관리자가 인박스.맵 승인 탭에서 처리(관리자 없는 L5는 sysadmin).
- 다른 L5로 이동은 **양쪽 L5 관리자 승인**(한 사람이 겸하면 1건, 요청자 쪽은 자동 승인). 대기 중인 **진행 상황(n/m)** 배너, 요청자·현재 오너·sysadmin이 철회 가능.
- 슬롯이 있는 맵의 **삭제·복사 후** 은퇴도 같은 승인 흐름 — 삭제 시 후계 맵 선택(선택), 복사 시 복사본이 슬롯 승계 / 슬롯 해제 중 선택.
- 업무 체계 보기에서 분류 행을 클릭하면 분류 요약 카드 — 하위·L5·맵 수, 관리자, 캔버스 상태, 서브트리 확정 현황(🕒).



인물 카드와 조직 정보

- 이름에 잠시(0.7초) 호버하거나 클릭하면 인물 카드 — 한/영 이름, 직급·보직, 소속 경로, 메신저 열기.
- 이름 우클릭 — Send message · Info 메뉴.
- 부서 카드를 클릭하면 조직 정보 모달 — 구성원과 하위 조직, 상위 경로 이동.
- 이름 표기는 언어 설정을 따릅니다 — 한국어 UI에서는 한글 이름 우선.




새 맵 만들기

- **New map** — 이름·설명·공개 범위 입력.
- **오우닝 부서 지정(필수)** — 조직도 트리 피커, 소속원은 항상 Editor.
- **결재자 1명 이상 필수** — 없으면 맵을 만들 수 없습니다.
- 초기 협업자(개인·팀·그룹)를 Viewer/Editor로 추가 — 피커는 내 조직에 가까운 순 정렬.
- 새 맵에는 시작·종료 노드가 자동 시드되어 바로 그릴 수 있습니다.
- **Create from CSV** — CSV를 드롭해 노드가 채워진 맵을 즉시 생성.


복사와 원본 대체(은퇴)

- Copy는 게시 이력이 있는 맵만 — 복사할 게시 버전을 선택하고, 복사본은 새 맵의 초안으로 바로 열립니다. 원본 오너에게 알림.
- "복사 후 기존 맵을 휴지통으로" 체크 — 복사본이 원본을 대체: 이름 유지, 원본은 "(Pending deletion)" 태그로 휴지통(7일).
- 원본의 협업자·승인자 명단이 미리 채워져 조정 후 이어받습니다. 승인자·편집 협업자에게 알림.
- 원본이 서브프로세스면 참조 중인 프로세스 목록 확인 체크를 거칩니다.
- 원본이 업무 체계 슬롯에 있으면 승인 흐름 — 복사본이 슬롯을 승계할지 해제할지 고르고, 연결된 L5 노드는 후계가 정해질 때까지 끊긴 링크로 남습니다.
- 일반 삭제는 휴지통 7일 보관 후 영구 삭제 — 설정 → 삭제 예정에서 복구.




맵 설정 — 협업자

- 개인·팀·유저그룹을 **Viewer / Editor**로 추가 — 기본 목록은 내 조직 근접 순.
- 변경은 **쌓아 두었다가**(To add/Change/Remove 필) **Save changes**로 일괄 적용, **Discard**로 취소.
- 필마다 예고 아이콘 — ⚡ 즉시 적용 / ⌚ 승인 필요(Editor 제거·강등).
- 대기 중 요청은 **Approval pending** 태그로 표시, 본인 요청은 호버해 **Withdraw**.
- 저장 직후 **Undo**로 직전 저장 1회분을 되돌릴 수 있습니다.



맵 설정 — 이름·공개 범위·기타

- 이름 변경 — 오너·관리자만 즉시(편집자는 변경 요청 → 오너 Inbox). 오우닝 부서 변경도 오너·sysadmin 전용 — 부서원 파생 Editor가 새 부서를 따라갑니다.
- 인터뷰로 임포트된 맵은 상세 탭에 조건·GMP 카드 — 원문을 보며 GMP 분류·시작/종료 조건·시간을 검토·선정(재임포트에도 유지).
- 공개 범위 전환은 승인 필요 — 영향 미리보기 + 결정할 승인자 명단, 대기 중 Withdraw 가능. 결재자 탭은 승인 진행 중 잠김.
- 서브프로세스 지정 — 게시본 필요. 지정 모달은 속성 / 수행 지표 / 상세 타일 세 섹션, 타일을 클릭해 그 자리 팝오버로 입력(⑤).
- 위험 구역 — 소유권 이전, 맵 삭제(Owner 전용).



03


맵 편집 — 기초

에디터 화면, 캔버스 조작, 노드 만들기과 연결, 정리와 저장.

③ 편집 기초

에디터 화면


- 상단 바 — 맵 메뉴·버전 선택·실행취소/다시실행·라이브러리·AI·저장.
- 좌측 — 아웃라인 트리와 단축키 카드. 우측 — 인스펙터(속성/맵/승인/활동 탭). 선택이 없으면 소유·승인자 섹션과 맵 요약 아코디언.
- 업무 체계 등록 맵이면 캔버스 좌상단 **Framework** 칩이 분류 경로를 표시(맵 제목·저장 체크리스트는 우상단) — 펼치면 같은 분류의 다른 맵으로 이동, 하단 다른 체계 검색.
- 시작·종료 노드만 있는 새 빈 맵에는 "AI 컨설턴트로 시작하기" 말풍선 — 시작을 누르면 인터뷰 화면(Ⓢ).
- 인스펙터 탭 바 맨 오른쪽 아이콘 — 현재 탭 전체 섹션 집기/펼치기.



③ 편집 기초

캔버스 조작


- 휠 = 세로 이동, **Shift** +휠 = 가로 이동, **Ctrl** +휠 = 확대/축소.
- **Space** 누른 채 드래그 = 팬, 빈 캔버스 드래그 = 박스 선택.
- 우클릭 = 컨텍스트 메뉴(노드·엣지·캔버스).
- 노드가 세로로 커지면 아래 노드가 표시상 자동으로 밀려 겹치지 않습니다(저장 좌표 불변).



③ 편집 기초

노드 만들기


- 캔버스 우클릭 팔레트 또는 인스펙터 **Add node**.
- 시작(알약, 1개만) · 프로세스(사각형) · 판단/분기(마름모) · 종료(대표 끝 1개) · 하위프로세스.
- 더블클릭 또는 **F2** 로 즉시 이름 변경 — **Enter** 확정, **Shift+Enter** 줄바꿈.
- 복사 **Ctrl+C/V** (다른 탭·맵 포함), **Ctrl** +드래그 복제, 같은 이름은 (2) 번호.



③ 편집 기초

노드 연결

- 핸들을 드래그해 연결 — 노드 몸체에 놓아도 기본 핸들로 붙습니다(미리보기 스냅).
- 일반 노드 출력은 1개 — 분기는 판단 노드로, 나가는 엣지에 Yes/No 라벨.
- 엣지 라벨은 우클릭/ F2 편집, 줄바꿈 지원.
- 선 모양은 엣지별 곡선/꺾은선/직선 — 인스펙터.우클릭에서, 일괄 변경은 Map 탭 **Edge style**.
- 노드를 노드 가까이 끌면 드롭존(앞/뒤/자리 바꾸기/그룹)으로 한 동작 삽입.




정리 — 정렬·그룹·일괄 편집

- 자동 정렬 — 가로 `Shift+L`, 세로 `Shift+K`. 주 경로가 한 줄로 정렬됩니다.
- `Shift` +드래그 = 축 고정 이동, `Alt+W/C/T/X` 정렬, `Alt+R/V` 균등 배치.
- 노드 2개 이상 선택 후 `Ctrl+G` = 그룹 — 제목 더블클릭 개명, 제목 바 드래그 이동.
- 그룹 일괄 편집 — 속성·수행 지표·입출력/조건 카테고리에서 필드를 골라 멤버 전체 설정/해제.
- 추가/교체/건너뛰기 충돌 처리와 전후 요약 제공.

③ 편집 기초

검색과 흐름 따라가기

- **/** — 노드 검색(한글 초성 지원), 매치로 점프.강조.
- 좌측 아웃라인 클릭 = 해당 노드로 이동.
- **Tab / Shift+Tab** — 흐름상 다음/이전 노드(펼친 하위프로세스 자식 포함).
- **]** / **[** — 선택 노드에서 흐름 하이라이트를 늘리고 줄입니다.
- 노드별 댓글 — **Ctrl+Enter** 전송, 읽기 전용 사용자도 작성 가능.



저장과 검증

- 편집을 멈추면 약 2초 후 자동 저장 — 저장 버튼이 저장 중/저장됨/실패를 표시.
- 저장 체크리스트 — 시작 1개 · 대표 끝 1개 · 종료 이름 중복 없음 · 일반 노드 다중 출력 없음.
- 편집은 초안(#초안/#반려됨)+내 체크아웃일 때만 — 그 외 읽기 전용 배너.
- 내 권한 강등이 승인 대기 중이면 체크아웃·승인 요청이 잠시 거부됩니다.

단축키 한눈에

- 편집 — `Ctrl+C` / `Ctrl+V` 복사·붙여넣기(다른 탭·맵 포함), `Ctrl` +드래그 복제, `Ctrl+Z` / `Ctrl+Shift+Z` (또는 `Ctrl+Y`), `Delete`, `F2` 이름·라벨, `Shift+Enter` 줄바꿈.
- 캔버스 — `Space` 누른 채 팬, `Ctrl` +휠 확대/축소, `/` 노드 검색(초성), `S` 서브프로세스 목록, `Esc` 동작 취소·모달/팝오버 닫기.
- 정리 — `Shift+L` / `Shift+K` 자동 정렬(가로/세로), `Ctrl+G` 그룹, `Alt+W/C/T/X` 왼쪽·가운데·위쪽·중간 정렬, `Alt+R/V` 가로·세로 균등 배치, `Shift` +드래그 축 고정.
- 탐색 — `Tab` / `Shift+Tab` 흐름상 다음/이전 노드, `]` / `[` 하이라이트 늘리기/줄이기, `Alt+←` / `Alt+→` 아웃라인·인스펙터 접기, `Ctrl+Shift+E` PNG, `Ctrl+Enter` 전송.
- 좌측 Outline keys 카드 맨 아래 단축키 더보기에서 같은 목록을 상황에 맞게 볼 수 있습니다.

04


노드 데이터

속성, 회당 수행 지표, GMP 분류, 입출력.조건, 링크까지 — 노드에 담는 모든 것.

④ 노드 데이터

노드 속성


- 제목은 더블클릭/F2로 즉시 개명 — 제목 바깥 본체 더블클릭이나 우클릭 정보 수정은 노드 편집 창(다음 장).
- 설명은 인스펙터에서 읽기 전용 — 편집 아이콘/내용 더블클릭으로 설명에 포커스된 편집 창. Enter 확정, Shift+Enter 줄바꿈.
- BPM 속성 — 담당자(조직 디렉터리), 부서(자동), 시스템. 색상은 프리셋/hex.
- GMP 분류 — Direct/Indirect/Non-GMP. 노드 좌상단 필터 태그, 분류 시 노드 색 자동 확정(되돌리기 제공).
- 링크(URL)는 배지로 표시, 클릭해 미리보기/새 탭. 하위프로세스 노드는 링크 맵의 GMP-속성을 읽기 전용 상속.



④ 노드 데이터

노드 편집 창 (타일)


- 제목·설명 아래 필드가 타일로 — 유형·색, 속성(부서·담당자
행 타일, 시스템·링크·GMP), 수행 지표 7종, 입출력·조건.
- 타일 클릭 → 클릭한 자리에 팝오버: Enter 반영(여러 줄은
Ctrl+⌘+Enter), Esc 취소, 바깥 클릭은 변경이 있을 때만
반영. 저장 ▾ 메뉴(저장 / 저장하고 닫기 / 저장하지 않고 닫
기).
- 비용은 한 타일(W/\$ 탭, 다른 통화는 저장 시 삭제). 부서 피
커는 내 부서 체인이 맨 위. 값은 노드·인스펙터에 즉시 동기
— 하단은 완료(Esc)뿐, 되돌리기 **Ctrl+Z**.
- 시스템 타일 호버 → 인터뷰 원문 메모 아이콘(메모 있으면
작은 점). 이전 / 이후 연결 노드는 좌우 독 카드 — 클릭하면
전환 애니메이션과 함께 그 노드 편집으로.
- 읽기 전용(뷰어·잠금·게시본)은 값 있는 타일만 정적 표시.
하위프로세스 노드는 상속 타일을 보여주고 연간 건수·FTE
만 편집.



④ 노드 데이터


회당 수행 지표 (7종)

- 소요시간·실작업시간·비용(W/\$)·투입인원·연간 건수·FTE — 한 번 수행 기준.
- 시.분 표기 — 1.30 = 1시간 30분, 0.90 → 1h30m 이월. 편집 중만 1.30, 그 외 1h30m.
- 비용은 한 통화만 — W/\$ 토글, 전환 시 기존 값 삭제 안내와 되돌리기.
- 지표·입출력 섹션은 섹션 저장 버튼으로 반영(변경 시 커짐).
- 하위프로세스 노드는 연간 건수·FTE만 직접 입력 — 나머지 5종은 링크 맵 지정값 상속.



입출력과 조건

- 입력물/산출물은 행마다 한 항목 — 번호 / 자료 형식 필 / 항목명 열로 놓고, 형식 자리의 점선을 눌러 자료 형식 지정 (.xlsx/Excel/엑셀 모두 매치).
- Import from node... — 상류 산출물/하류 입력물을 그대로 가져와 Linked 상태 유지, Disconnect로 분리.
- 연결 항목엔 링크 아이콘+방향 툴팁, 행 호버 시 상대 노드-경로가 캔버스에서 점등.
- 입력물엔 필수/선택 플래그 — 호버 색(필수=붉은 톤)과 툴팁으로 구분.
- 시작/종료 조건은 자유 텍스트. 캔버스에는 선택한 노드 아래에 표시(Node display에서 항목 선택).




05

하위프로세스

다른 맵을 하나의 단계로 참조하고, 미리 보고, 펼쳐 보고, 등록을 관리합니다.


링크로 추가하기

- 복사가 아니라 참조 — 원본 맵이 바뀌면 함께 반영됩니다.
- 라이브러리(S 키, 초성 검색)에서 드래그 — 기본은 지정된 맵만. **Filter** 팝오버: 맨 위 미등록 맵 스위치, 부서 행(내 부서 체인, 전체 부서...는 조직 트리 플라이아웃.검색.내 부서 찾기), 권한 필(Owner/Editor/Viewer).
- 활성 필터는 지울 수 있는 필로, 필터 전체삭제로 초기화(브라우저별 기억). 새 링크는 최신 게시본 자동 추종, 특정 버전 고정도 가능. 같은 맵의 중복 링크는 차단.
- 노드 우클릭 메뉴 맨 끝 링크된 맵 열기 — 에디터를 떠나기 전 확인(저장 안 된 변경 보호).
- 노드를 선택하면 Subprocess 탭 — 지정 정보 · 이 맵을 연결한 맵 · 지정 파라미터(한 열 타일, 미입력은 회색 타일).




미리보기 피크 — 노드 탭

- 라이브러리 행 클릭(또는 2.5초 호버) → 게시본 미리보기 피크. 헤더 좌측 맵 이름·오너·게시 버전, 우측 업무 체계 경로(클릭 시 체계 트리·다른 체계 검색).
- 좌측 흐름 미리보기 — 월로 확대/축소(100~300%), 드래그 이동. 위에 맵에 추가·해당 맵으로 이동 버튼이 떠 있습니다.
- 노드 탭 — 추가될 노드의 실물 목업: 속성·지표 칩·GMP·조건·입출력 체크리스트. 호버하면 현재 맵의 표시 설정 기준으로 전환.
- 목업을 캔버스로 바로 드래그해 놓을 수도 있습니다. 권한 없는 맵은 잠금 안내와 함께 추가만 가능.
- 목록의 부서 칩에 마우스를 올리면 조직 정보 카드가 열립니다.



미리보기 피크 — 상세 탭


- 지정 속성(부서·담당자·시스템)과 SP 수행 지표.
- 조건·입출력·GMP까지 전체 나열 — 빈 값은 대시로 톤다운.
- 메타 — 게시 버전(v번호)·게시 시각·업무 체계 경로.



⑤ 하위프로세스

펼쳐 보기 (인라인)

- 노드 우클릭 → 하위 프로세스 펼치기(선택 노드 아래 액션 바에서도) — 게시본이 현재 캔버스 위 틸트 영역으로 임베드(읽기 전용).
- 영역 헤더 — 맵 이름+열기 아이콘, 업무 체계 소속이면 5단계 전체 경로 라벨(클릭=분류 피크).
- 영역 안 우클릭 — 링크맵 열기(확인 게이트) · 접기. 호버 시 영역 강조.
- Tab 순회에 펼친 자식 포함, 자식 GMP 필은 읽기 전용.
- 더블클릭은 노드 편집 창 — 별도 오버레이(팝 뷰)는 없고, 자식 맵 내용은 펼쳐 보기로만 확인합니다.




노드 다듬기와 링크된 맵 열기

- 노드 폭 조절 — 노드 호버 시 우측 그립 드래그(기본 180px~120%), 폭은 맵에 저장.
- 업무 체계 필 — 링크맵이 체계 소속이면 이름 옆 폴더 필, 클릭/3초 호버로 경로 피크(0.4초 유예 닫힘), 하단 "다른 체계 검색".
- 링크된 맵 열기 — 우클릭 메뉴 맨 끝. 링크가 없거나 열람 권한이 없으면 비활성, 누르면 에디터를 떠나기 전 확인.
- 연결된 맵 권한이 없으면 **No access** 표시. 더블클릭은 노드 편집 창(연간 건수·FTE만 편집).


미등록 맵 링크(플레이스홀더)

- 라이브러리 **Filter** 팝오버 맨 위 **미등록 맵** 스위치를 켜면 미등록 맵이 **"Not registered"** 배지로 목록에 나타납니다 ("필터 전체삭제"로 초기화).
- 드래그해 링크하면 경고 확인 후 등록 요청 전송 여부를 선택 (Send request / Link only).
- 요청은 대상 맵 오너의 Inbox로 — 지정 완료 시 경고가 풀리고 알림이 옵니다.
- 미등록 링크 노드 선택 — Request registration 버튼, 요청 후 배지·철회 지원.
- 라이브러리 검색 및 "OO로 맵 만들기" — 새 맵을 즉시 만들어 현재 맵에 자동 링크(L5 캔버스의 L6 피커에는 대신 플레이스홀더 만들기).



지정 관리 (맵 오너)

- 맵 설정 → 서브프로세스 지정 — 게시된 버전이 있어야 합니다. 지정 값은 링크한 모든 노드에 라이브로 표시.
- 모달은 세 섹션 — 속성(부서 필수·담당자 행 타일, 시스템·링크), 수행 지표 타일(비용은 ₩/\$ 탭 한 통화, Σ 합산 제안, 인터뷰 원문 메모), 상세 타일(입력물·산출물 항목별 자료 형식).
- 타일 클릭 → 그 자리 팝오버(Enter 저장, Esc 취소, 바깥 클릭은 변경 시 저장). 연간 건수·FTE는 참고치 — 링크 노드는 각자 값을 가집니다.
- 지정 설명은 따로 없습니다 — 맵 설명이 라이브러리와 링크 노드에 그대로 쓰입니다.
- 지정 카드의 Linked from 아코디언 — 이 맵을 링크한 맵 역참조. 게시본을 연 인스펙터 Subprocess 탭의 수정으로도 모달을 엽니다.




06

버전과 승인

초안 → 검토 → 게시로 이어지는 워크플로와 체크아웃, 코멘트, 결재함.

버전 모델과 상태

- 맵은 여러 버전(As-Is/To-Be/자유 라벨) — 새 버전은 기존 버전의 전체 복사본.
- 초안은 한 번에 하나 — 현재 버전 게시 후에만 새 버전 생성. 이름은 직접 입력, 번호는 게시 시 자동.
- 상태 — #초안 · #검토대기 · #승인됨 · #게시됨 · #반려됨 · #완료됨(최종).
- 게시하면 직전 게시본은 자동 #완료됨 — 재게시로 새 초안 사이클 시작.
- 업무 체계 연계 캔버스(L5)는 게시 대신 "확정(Confirmed)" — 승인 요청·게시·결재자·협업자 워크플로가 적용되지 않습니다(Ⓢ).



체크아웃 (단일 작성자)

- 초안은 한 사람에게 체크아웃 — 다른 사람에게는 "{이름} 편집 중" 읽기 전용 배너.
- 체크아웃 요청/이전 — 보유자(또는 맵 오너·sysadmin)가 Inbox에서 승인하거나 직접 넘깁니다.
- 시간 만료 자동 해제는 없습니다 — 이전·요청 승인·sysadmin 강제 인수로만 바뀝니다.
- 버전이 반려되면 체크아웃은 제출자에게 복귀 — 빈 체크아웃 선점을 막습니다.

초안에서 게시까지


- ① 승인 요청 — 결재자 명단 확인, 코멘트(선택). 직전 반려 사유 배너 표시.
- ② 결재자 승인/반려 — 반려는 사유 필수, 만장일치로 승인.
- ③ 게시 — 제출자만 게시할 수 있고, 직전 게시본은 #만료됨.
- 회수 — 검토대기·승인됨은 제출자만, 반려됨은 오너·관리자도. 회수자가 체크아웃 획득.
- 셀프 게시 — 승인자가 나 혼자면 "승인자가 본인 하나입니다 — 승인을 거쳐 게시까지 할까요?" 네/아니오 원클릭 체인.
- 공개 범위 동봉(오너) — 승인 요청에 가시성 변경을 실어 게시 시점에 함께 적용.

코멘트와 이력

- 제출·승인·게시·회수 모달의 코멘트는 **버전 이력**에 저장됩니다.
- 코멘트가 있는 버전엔 **말풍선 카운트 버튼** — 코멘트 이력 모달.
- 승인 탭 — 승인자별 태그 필(호버=시각·코멘트), 진행 필(n/m), 대기자 필.
- **변경 요약** — 승인자 아래 게시본 대비 변경(노드·엣지 증감)이 접힘/펼침으로 표시.
- 반려된 버전을 열면 상단에 **반려 배너**(반려자·사유).

결재함 (Inbox)

- 내가 처리할 검토 큐 — 버전 승인 · 체크아웃 이전 · 권한/공개 범위 · 맵 이름 변경 · SP 등록 요청 · 업무 체계 **확정** 요청 · 슬롯 변경.
- 항목에서 바로 승인/반려(사유), 맵 열기로 원본 이동. 상단 Inbox 탭에 대기 건수 배지.
- SP 등록 카드 — Designate & approve: 지정 품 저장이 곧 승인. 계시본 없는 맵은 지정 불가 안내.
- **확정 요청** 카드(L5 직속 권한자·sysadmin) — 승인하면 그 자리에서 캔버스 확정, 게이트 미충족이면 승인 불가. 요청자는 결정 전 철회.
- 버전 승인에 동봉된 요청은 "Decided with version approval" 읽기 전용 행으로 표시.



07

버전 비교

두 버전의 차이를 색으로 읽고, 숫자로 요약합니다.

⑦ 비교


비교 열기와 버전 선택

- 에디터 상단 비교(게시본 1개 이상 필요) 또는 인스펙터 Map 탭의 비교 버튼.
- 기준(변경 전) / 대상(변경 후) 캡션으로 방향이 명확 — 패널에도 base → target 상시 표시.
- 드롭다운 행마다 상태 필+마지막 변경일 — 반대편 선택 버튼은 태그, 클릭하면 스왑.
- 가로/세로 배치 토글, 겹친 노드는 임시 드래그(저장 안 됨).

The screenshot displays the Business Process Map (BPM) interface. The main area shows a process flow diagram with nodes and connectors. A comparison overlay is visible, showing two versions of the process: 'v1 - 게시본' (v1 - Published) and 'To-Be - 초안' (To-Be - Draft). The overlay includes a '게시됨' (Published) button and a '초안' (Draft) button. The interface also features a sidebar with a list of changes, including '재고 예약 추가' (Add inventory reservation), '배송 준비 추가' (Add delivery preparation), '품질 검사 추가' (Add quality check), '배송 승인 추가' (Add delivery approval), '배송 추적 추가' (Add delivery tracking), '재고 부족 알림 삭제' (Delete inventory shortage alert), '이월 주문 처리 삭제' (Delete month-end order processing), '승인 필요? → 배송 삭제' (Delete approval needed? → delivery), '배송 → 배송 완료 삭제' (Delete delivery → delivery completed), '배송 완료 → 고객 알림 삭제' (Delete delivery completed → customer notification), '고객 주문 발생 변경' (Change customer order occurrence), '결제 처리 변경' (Change payment processing), and '담당자 관제 → 박결제' (Change assignee management → Park Gyeol-je). The bottom right corner shows a zoom level of 20% and a 'React Flow' logo.

차이 읽기


- 추가=초록 · 삭제=빨강 · 변경=노랑 — 연결선 라벨 변경도 노랑.
- 필드 단위 상태색 — 새 값 초록, 삭제 값 빨강+취소선, 변경 값은 바뀐 부분만 강조.
- 잘린 긴 값은 호버 팝오버로 전체 확인.
- 변경 목록은 전체/노드/엣지 필터, 노드 클릭 = 캔버스 포커스.
- To-Be 적용으로 대상 변경 반영, 내보내기는 정보 카드가 담긴 PNG 저장.



⑦ 비교

요약(Summary) 탭

- 7개 수행 지표의 버전 합계(기준 → 대상, 증감)와 기여 노드 목록(클릭=포커스).
- 구조(노드·엣지 수) · 시스템 · 부서·담당자(지정률) · GMP 분포 섹션.
- 우상단 Summary items 드롭다운으로 표시할 섹션 선택.




08

가져오기 · 내보내기 · AI

CSV로 채우고, 네 가지 형식(PNG·Excel·CSV·Word)으로 내보내고, AI 도우미와 함께 그립니다.


CSV 가져오기

- 상단 바 **CSV импорт** — 템플릿 다운로드 후 채워 업로드.
20개 열(name 필수 · 속성·지표·입출력 · input_flags ·URL·next), 데이터 최대 **500행**.
- 목록 밖 열(옛 `data_form` 등)은 **Unknown column** 오류로 거부. 제목(name) 기준 병합 — 기존 노드는 색·댓글·그룹 유지, 빈 칸은 기존 값 유지.
- 담당자는 이름으로 조직 디렉터리 매칭, 비용 한 통화·시.분 규칙 동일. 하위프로세스 상속 필드는 무시.
- 미리보기에서 추가/매칭/삭제 요약과 경고 확인 후 적용.
- 다른 AI에게 물어보기 — 프롬프트를 복사해 외부 AI로 CSV를 만들어 붙여넣기.




내보내기 (PNG·Excel·CSV·Word)

- PNG — 2배 해상도, 하단 맵 정보 카드(이름·오우닝 부서·오너·버전·게시일·체계 경로). Ctrl+Shift+E.
- Excel — **Process Map**(구조 정리형) / **WBS**(하위프로세스 레벨 컬럼) 중 선택, 통화별 숫자 서식. 2,000행에서 잘리며 잘렸음이 표기.
- CSV — 가져오기와 같은 20열 표, 고쳐서 다시 가져오는 왕복 가능.
- Word — 도형 순서도 .docx, 노드 URL은 하이퍼링크.
- CSV는 표에 못 담는 구조(대표 끝 외 종료·종료로 들어가는 연결·제목 중복·**; / :**)를 경고와 함께 건너뛵니다.



시 도우미

- 자연어로 플로우차트 생성 — 속성·지표까지 조직 디렉터리
에 맞춰 채움.
- 증분 편집 — 배치·색·그룹 유지, 노드/연결/삽입/분기 라벨/
설명·입출력·조건·URL 지원. 미리보기 후 Apply.
- 분석(오류 찾기)·요약·워크스루(이전/다음/자동 재생)·개선
제안, 매뉴얼 기반 사용법 질문.
- 대화는 서버 저장·기기 간 이어짐 — 여러 대화, 다른 맵 대화
열람.
- Ctrl+Enter 전송 · 질문 2,000자 제한(잔여 링 표시) · 글자
크기 조절.



AI 컨설턴트 인터뷰

- 빈 맵을 인터뷰로 채우는 전용 화면 — 상단 바 헤드셋 아이콘 또는 새 빈 맵의 "AI 컨설턴트로 시작하기" 말풍선. AI가 켜져 있고 편집 가능한 초안이 필요(버튼·안내는 영어).
- 좌측은 진행에 따라 그려지는 작업 맵 미리보기, 우측은 대화 패널(경계 드래그로 폭 조절). 미리보기 노드를 클릭해 **Ask about this**.
- AI가 단계별로 질문, 후보가 있는 항목은 선택지 버튼. 모르는 항목은 **TBD**로 표시하고 넘어가기. 대화는 서버에 저장.
- 문서 첨부(빠른 경로) — SOP·업무 문서를 첨부하면 **Draw now** 확인으로 바로 초안 생성.
- 단계마다 체크포인트 — 이전 체크포인트로 되돌리면 이후 단계는 접혀 이력으로.
- 끝나면 수집 항목 검토·적용과 초안에 병합(제목 기준) — 먼저 에디터에서 초안을 체크아웃해 두세요. **Start over**는 대화·첨부·작업 맵을 모두 버립니다.


09

업무 체계와 연계 캔버스

전사 분류 체계(L1~L5)로 맵을 탐색하고, L5 연계 캔버스로 업무 사이 연계를 그립니다.


Framework 보기

- 홈 목록 위 토글로 부서 보기와 업무 체계 보기를 전환 — 전사 프로세스 분류(L1~L5) 트리로 맵을 탐색(시범 운영).
- 맵은 말단 분류(L5)에만 배정 — 상위 분류는 하위를 묶어 보여주고, L5가 아닌 분류로의 배정.이양은 안내와 함께 차단.
- 분류 행을 클릭하면 분류 요약 카드 — 직계 하위.서브트리 L5.맵 수, 관리자 명단, 캔버스 상태(캔버스 열기.최신 확정), 서브트리 확정 현황.
- L5 행의 연계 캔버스 버튼으로 그 분류의 업무 연계 캔버스를 엽니다.
- 맵 카드를 고르면 맵 상세로 바뀌고, 빈 공간을 클릭하면 요약 카드로 돌아옵니다.



연계 캔버스 (L5)

- 소속 프로세스(L6)들이 하위프로세스 노드로 전부 배치된 특수 캔버스 — Start/End 없음, 분기·끝 노드는 보조.
- 일반 맵과 구분되는 차콜 배경이 기본 — 우상단 레벨 5 맵 태그 옆 버튼으로 라이트 전환(브라우저 기억). 워터마크와 Draft / Confirmed / Superseded 스탬프.
- 편집은 카테고리 권한자(상위 권한은 하향 상속). 초안 편집은 체크아웃 단일 작성자 규칙, 새 L6는 편집 진입 시 자동 보강(토스트).
- 소속 L6 노드는 삭제 불가 — 분류 데이터가 소스. 승인 요청·게시·결재자·협업자·SP 지정은 없음(서버 차단).
- Map 탭 하단 노트는 이 분류의 노트 — 임포트가 남긴 진입/흐름/오픈 이슈/작업 메모, 권한자·sysadmin이 관리.




초안·확정본 열람 규칙

- 확정 전 라이브 초안은 그 분류(또는 상위 분류)의 권한자와 sysadmin에게만 보입니다.
- 그 외 사용자는 최신 확정본으로 들어가며, 확정본이 없으면 "아직 확정본이 없습니다" 안내.
- 상단 상태 배너 — **Draft**(앰버: 확정 전 작업본), **Confirmed**(최신 확정본, 읽기 전용), **Superseded**(대체된 과거 확정본). 닫을 수 있고 재진입·버전 변경 시 다시 표시.
- 슬롯 변경으로 서버가 캔버스를 재결착한 뒤 이전 상태로 저장하면 "서버에서 캔버스가 변경되었습니다 - 새로고침" 안내와 함께 저장이 막힙니다.
- 버전 타임라인은 같은 메이저의 스냅샷을 그룹으로 접고, 최신 확정본에 최신 확정 라벨.


외부 L6 가져오기와 L5 탐색기

- 좌상단 L5 탐색기 — 전체 트리에서 내 위치 확인, 다른 L5의 연계 캔버스로 이동.
- 업무 체계 L6 피커(라이브러리 버튼·우클릭 L6 업무 추가·S)에서 다른 분류의 L6 카드를 드래그해 추가 — 뉴트럴 바디+좌측 색 탭+출처 배지.
- 출처 배지 클릭 = 그 L5의 드릴인 피크, "다른 체계 검색"으로 탐색 모달(검색·이동, 이동은 확인 게이트).



확정(Confirm)과 버전

- **확정 준비 상태(게이트 6종)** — L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 분기는 디시전(병행 팬아웃 예외). 찾기로 문제 노드 이동.
- **누가 확정하나** — 체크아웃한 사람이 그 L5의 직속 권한자 (또는 sysadmin)일 때 직접. 상위 권한자는 **확정 요청**(내 체크아웃 자동 해제) → 결정 전 철회, 결과는 승인/거절 알림.
- **변경 확정** — v1.0 → v1.1 ..., **메이저 버전** 체크 시 v2.0(직전 메이저의 중간 마이너만 정리, X.0·마지막 마이너 유지 — 모달이 대상 미리 표시).
- 레이아웃 이동만으로는 확정 불가("이후 변경 없음") — 섹션에 직전 확정 이후 변경 요약.
- 스냅샷은 버전 드롭다운에서 읽기 전용, 비교 화면에서 스냅샷끼리 비교.




플레이스홀더와 링크 교체

- 아직 등록되지 않은 L6 자리는 점선 에러 톤 노드 — 하단 배너 연결(**Connect**)로 연결 다이얼로그.
- 다이얼로그는 체계 트리(안내된 L5로 자동 펼침) — 맵을 클릭하면 오른쪽에 미리보기 플라이아웃, **Connect**로 연결.
- 안내 밖 L5의 맵은 확인을 거치고, 이미 캔버스에 있는 맵은 배치됨으로 표시.
- 편집 권한자는 L6 피커 하단 플레이스홀더 만들기로 자리표시자를 직접 만듭니다 — 확정 체크리스트의 "플레이스홀더 없음"이 연결 전까지 잡습니다.




끊긴 링크 교체와 슬롯 이력

- 링크된 맵이 체계에서 해제되면 "체계에서 해제됨 - 교체", 슬롯을 이양하면 "(맵 이름)로 이양됨 - 교체", 후계 없이 삭제되면 "삭제됨 - 교체" 배너.
- 노드는 점선 에러 룩으로 바뀌고 확정 체크리스트의 끊긴 링크 항목이 이를 잡습니다.
- 배너를 클릭하면 연결 다이얼로그 — 후계 맵이 추천 카드로 고정 노출되어 한 번에 교체.
- 슬롯을 새로 이어받은 노드에는 14일간 "최근 이양" 배지.
- L6 노드에 마우스를 올리면 캔버스 우상단(레벨 5 맵 태그 자리)에 슬롯 이력(배정·이동·해제·삭제·이양)이 시각별로 표시됩니다.



드릴인 피크와 체계 탐색

- 외부 L6의 출처 배지·SP 노드의 폴더 필 — 분류 경로 피크를 엽니다.
- 피크의 "다른 체계 검색" — 현재 경로가 펼쳐진 트리, 분류·맵 이름 검색.
- 맵 클릭 시 이동 — 에디터 이탈은 확인 게이트를 거칩니다.




10

알림 · 공지 · 협업

리치 알림, 공지사항, 피드백과 유저그룹까지.


알림

- 문장에 **맵 이름·버전·행위자**가 언어 설정대로 담깁니다(옛 알림은 원문 유지).
- 행위자 필 호버/클릭 = **인물 카드**, 버전 칩 = **버전 카드**(상태·시각·해당 버전 이동).
- 벨은 5초 간격 갱신 — 클릭 시 알림 탭으로 이동·읽음 처리.
- 알림 탭 — 모두 읽음, 카테고리 필터, 선택 삭제·읽음 일괄·날짜 지정 삭제(모두 영구).
- 보존은 1인당 **최근 100건** — 초과분은 오래된 것부터 자동 삭제.




공지사항과 매뉴얼

- 공지사항 탭 — 전체/중요/일반 필터, 검색, 마크다운 본문.
- 읽음 표시는 이 브라우저(기기)에만 저장됩니다.
- 매뉴얼 — 상단 바 버튼, 문서 드롭다운(한/영), 목차·본문 검색.



피드백과 유저그룹

- 피드백 — 버그/제안/질문/기타, 현재 화면·열린 맵 자동 첨부. 상태·답변은 피드백 페이지에서.
- 노트 — 누구나 진행 메모 추가, 수정은 이력 보존, 삭제는 아카이브. 답변·상태 알림은 관리자가 확인 후 직접 보냅니다.
- 유저그룹 — 멤버 2+·매니저 1+로 요청, 관리자 승인 후 활성화. 맵 권한을 한 번에 부여.
- 매니저 — 멤버 추가/제거·매니저 지정·이름 변경(주 1회)·비활성/재활성·삭제(휴지통 7일). 내가 속하거나 관리하는 그룹만 보입니다.



자주 묻는 질문

- 편집이 안 돼요 — 체크아웃·승인 진행·Viewer 여부를 상단 배너에서 확인.
- 새 버전을 못 만들어요 — 현재 초안 사이클을 게시까지 완료.
- 저장이 안 돼요 — 시작 1·대표 끝 1·끝 이름 중복 없음·일반 노드 다중 출력 없음.
- 연계 캔버스에서 초안이 안 보여요 — 초안은 권한자·sysadmin만. 다른 사람은 최신 확정본으로 들어갑니다.
- 승인 요청이 안 돼요 — 결재자를 먼저 1명 이상 지정.
- 복사 버튼이 비활성 — 한 번이라도 게시된 맵만 복사 가능.
- 링크한 하위프로세스가 잠김 — 미지정 상태: 등록 요청하거나 게시 후 지정.
- 카드에 "오너 미확정"이 떠요 — 인터뷰 임포트 맵. 맵 설정 → 위험 구역 → 소유권 이전으로 해소.

함께 그려요

궁금한 점은 인앱 **매뉴얼**과 **피드백** 버튼으로 — 관리자 기능은 관리자 매뉴얼을 보세요.

Business Process Map · 사용자 매뉴얼 · 2026-09-07